آزمائشي ڇاپو

درسي ڪتاب

فزڪس

ڏهين ڪلاس لاءِ

سنڌ ٽيڪسٽ بُڪ بورڊ

سڀ حق ۽ واسطا سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ ڄام شورو وٽ محفوظ آهن.

ايسوسيئيشن فار اڪيڊمڪ ڪوالٽي (آفاق) پاران سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ ڄام شورو لاءِ تيار ڪيو ويو.
ڊائريڪٽوريٽ آف ڪريڪيولم اسيسمينٽ ۽ ريسرچ سنڌ ڄام شورو جي صوبائي ريويو ڪميٽي پاران نظرثاني ڪيل.
بورڊ آف انٽرميڊيئيٽ اينڊ سيڪنڊري ايجوڪيشن، حيدرآباد، ڪراچي، سکر، لاڙڪاڻو، ميرپورخاص ۽
شهيد بينظيرآباد پاران سيڪنڊري ڪلاسن لاءِ درسي ڪتاب طور منظور ٿيل.
اسڪول ايجوڪيشن اينڊ لٽريسي ڊپارٽمينٽ حڪومت سنڌ ڪان نوٽيفڪيشن نمبر
No.SELD/CA/CW/396/2021, dated 18-July-2022 موجب منظور ٿيل.

قومي ترانو

پاڪ سرزمين شاد باد ڪِشورِ حَسين شاد باد
تونشانِ عزمِ عاليشان ارضِ پاڪستان
مرڪزِ يقين شاد باد
پاڪ سرزمين ڪا نظام قوّتِ اُخوّتِ عوام
قوم، مُلڪ، سلطنت پائنده تابنده باد
شاد باد منزلِ مُراد
پرچمِ ستاره و هلال رهبرِ ترقّي و ڪمال
ترجمانِ ماضي، شانِ حال جانِ استقبال
سايۂ خدائي ذوالجلال

سلسليوار نمبر			
ڇپجڻ جو سال	ڇاپو	تعداد	قيمت
2023	پهريون	70,000	مُفت

Ministry of National Health Services,
Regulations and Coordination
Government of Pakistan
COVID - 19 نوول ڪورونا وائرس
هن ڏکئي وقت ۾ اسان سڀ گڏ آهيون.
اسان کي ٻڌيءَ جي ضرورت آهي.
ڪورونا کان متاثر ماڻهن سان همدردي ڏيکاريو. تفرق آور رويي اختيار ڪرڻ جي ڪري ماڻهو ٽيسٽ ڪرائڻ کان ڪترائيندا جيڪو اسان سڀن لاءِ خطرناڪ ثابت ٿي سگهي ٿو.
انسانيت جو قدر ڪريو.
ڪورونا کان متاثر ماڻهن جي خدمت ۽ مدد فراهم ڪندي سندن عزت ۽ وقار جو خيال رکو.
السلام عليڪم
وعليڪم السلام
ٻين جي مدد ڪريو.
ڪورونا وائرس جي وبا دوران پنهنجي خاندان ۽ دوستن کان حال احوال معلوم ڪندا رهو. اهڙن ماڻهن کي ترت صحتمند ٿيڻ لاءِ بنيادي ضرورتن جي حاصلات لاءِ اوهان جي مدد جي ضرورت ٿي سگهي ٿي.
همدردانہ رويو اختيار ڪريو.
ڪورونا کان متاثر ماڻهن سان نرم رويو رکي انهن جي رضامندي ۽ احتياط سان انهن جو خيال رکو.
احتياط ڪريو.
پنهنجا هٿ بار بار صابڻ ۽ پاڻي سان ويهن سيڪنڊن تائين ڌوئو.
ٽن فٽن جو فاصلو رکو.
3 Feet
ڪنگهڻ ۽ ڇڪ اچڻ وقت پنهنجي منهن کي ٽشو سان ڍڪيو.
صرف تصديق شده ذريعن کان مليل معلومات استعمال ڪريو.
ڪورونا جي متعلق معلومات هميشہ سرڪاري ذريعن کان حاصل ڪريو ۽ افواهن ڦهلائڻ کان پاسو ڪريو.
World Health Organization
unicef for every child
unicef for every child
World Health Organization
1166 HELPLINE
corona.info@nhsrc.gov.pk EMAIL
www.nhsrc.gov.pk WEBSITE
http://covid.gov.pk DASHBOARD
صحت مند پاڪستان

School Education & Literacy Department
Government of Sindh
نوول ڪورونا وائرس
COVID - 19
ڪورونا وائرس کان بچڻ لاءِ ماڻهن کان فاصلو ڪيئن رکجي
گھڻا ماڻهون گڏ ٿيڻ کان پاسو ڪريو، ٻين ماڻهن کان گهٽ ۾ گهٽ 3 فٽ يعني، هڪ ميٽر جو فاصلو رکوتہ جيئن ڪورونا وائرس جي پکيڙ کي، روڪي سگهجي،
Grocery Store
1 Meter
1 Meter
1 Meter
ڪورونا وائرس جون علامتون
بخار
ڪنگهہ
ساھ کڻڻ ۾ تڪليف
جسم ۾ سور
وڌيڪ معلومات لاءِ ڊاڪٽر يا هيلپ لائين تي رابطو ڪريو
هٿ ملائڻ ۽ ڀاڪر پائڻ کان پرهيز ڪريو، هڪ ٻئي کي پري کان سلام ڪريو.
1 Meter
ميڙ ۾ شامل ٿيڻ کان پرهيزڪريو.
ٿي سگهي پبلڪ ٽرانسپورٽ استعمال نہ ڪريو.
ڪنهن بہ اهڙي شخص سان ملڻ کان پرهيز ڪريو جنهن ۾ساھ جي بيماريءَ جون نشانيون نظر اچن جهڙوڪ ڪنگهہ، زڪام، بخار، ساھ کڻڻ ۾ تڪليف ۽ جسم ۾ سور.
گهڻن ماڻهن ۽ دوستن سان هن وبا جي ڪري ملڻ کان پرهيز ڪريو، ملاقات ڪرڻ دوران فون ۽ سوشل ميڊيا ذريعي ئي سان رابطي ۾ رهو.
وڌيڪ معلومات لاءِ ڊاڪٽر سان رابطو ڪريو يا 1166 تي فون ڪريو.
1166
پنهنجي ۽ پنهنجي خاندان جي لاءِ ٿي سگهي تہ دفتري ڪم گهر ويهي ڪريو.
اگر ڪنهن ضرورت تحت دوڪان، مارڪيٽ يا بينڪ وڃڻو هجي تہ گهٽ ۾ گهٽ 3 فٽ يعني هڪ ميٽر جو فاصلو لازمي رکو
unicef for every child
World Health Organization
Helpline
1166
Operation Center
Provincial Emergency
Corona (COVID-19) Control Centre
Commissioner Karachi Office
021-99204439, 021-9920440
021-99206565, 021-9920442
021-99203443
Whatsapp Number
03
صحت مند پاڪستان

آزمائشي ڇاپو

درسي ڪتاب

فزڪس

ڏهين ڪلاس لاءِ

شهيد بينظير ڀٽو
SHAHEED BENAZIR BHUTTO
FREE TEXTBOOK SERIES
مفت نصابي ڪتابن جي ورهاست جو سلسلو

KARACHIEDU.COM

سنڌ ٽيڪسٽ بُڪ بورڊ

ڇپيندڙ: يونيورسل بڪ ڊيپو، حيدرآباد

سڀ حق ۽ واسطا سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ ڄام شورو وٽ محفوظ آهن.

ايسوسيئيشن فار اڪيڊمڪ ڪوالٽي (آفاق) پاران سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ ڄام شورو لاءِ تيار ڪيو ويو.
ڊائريڪٽوريٽ آف ڪريڪيولم اسيسمينٽ ۽ ريسرچ سنڌ ڄام شورو جي صوبائي ريويو ڪميٽي پاران نظرثاني ڪيل.
بورڊ آف انٽرميڊيئيٽ اينڊ سيڪنڊري ايجوڪيشن، حيدرآباد، ڪراچي، سکر، لاڙڪاڻو، ميرپورخاص ۽
شهيد بينظيرآباد پاران سيڪنڊري ڪلاسن لاءِ درسي ڪتاب طور منظور ٿيل.
اسڪول ايجوڪيشن اينڊ لٽريسي ڊپارٽمينٽ حڪومت سنڌ ڪان نوٽيفڪيشن نمبر
No.SELD/CA/CW/396/2021, dated 18-July-2022 موجب منظور ٿيل.

سرپرستِ اعليٰ:

آغا سهيل احمد

چيئرمين سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ ڄام شورو

خواجہ آصف مشتاق
پروجيڪٽ ڊائريڪٽر

شاهد وارثي
مينيجنگ ڊائريڪٽر
ايسوسيئيشن فار اڪيڊمڪ ڪوالٽي (آفاق)

يوسف احمد شيخ
چيف سپروائيزر
سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ ڄام شورو

رفيع مصطفيٰ
پروجيڪٽ مينيجر
ايسوسيئيشن فار اڪيڊمڪ ڪوالٽي(آفاق)

داريوش ڪافي
سپروائيزر
سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ ڄام شورو

ليکڪ
- ڊاڪٽر مظهر علي عباسي
- ڊاڪٽر مراد علي خاصخيلي
- ڊاڪٽر نجم شيخ
- ڊاڪٽر عمران علي هاليپوٽو
- مسٽر عبدالمجيد ٽانوري
- مس شمس پروين ڪوکر

نظرثاني ڪندڙ
- ڊاڪٽر مظهر علي عباسي
- ڊاڪٽر برڪت علي لغاري
- محترم سرورالدين جمالي
- محترم نور احمد ڪوسو
- محترم ظهير حسين عباسي
- مس روزينہ چنڙ

ايڊيٽرس
ڊاڪٽر مظهر علي عباسي
محترم عبدالرحمان انڍڙ
محترم نور احمد ڪوسو

سنڌيڪار
- محترم مختيار علي ڪلهوڙو
- محترم عطاحسين لاڪو
- محترم ميان سعيد احمد انڍڙ
- محترم ميان اياز احمد انڍڙ

لئنگويج ايڊيٽر
- محترم مختيار علي ڪلهوڙو

ڪوآرڊينيٽرز
- محترم عبدالرحمان انڍڙ
- محترم محمد ايوب جوڻيجو

ڪمپوزنگ، ڊزائينگ ۽ لي آئوٽ
- عابد علي پناڻ ☆ محمد ارسلان چوهاڻ

ڇپيندڙ: هي ڪتاب يونيورسل بڪ ڊيپو، حيدرآباد ۾ ڇپيو.

KARACHIEDU.COM

مهاڳ

جنهن صدي ۾ اسان قدم رکيو آهي اها سائنس ۽ ٽيڪنالاجي جي صدي آهي. جديد علم طبعيات نه صرف سائنس جي سڀني شاخن ، پر انساني زندگيءَ جي هر پهلو تي به اثر انداز ٿي رهي آهي.

شاگردن کي جديد معلومات کان آگاه رکڻ لاءِ اهو لازمي آهي ته فزڪس جي سڀني شاخن ۾ گهڻ طرفي ترقي سان مطابقت رکندي، نصاب کي سڀني سطحن تي باقاعدي ، طور تي اپڊيٽ ڪيو وڃي.

ذهين ڪلاس لاءِ فزڪس جو هي ڪتاب به تازو ان تناظر ۾ وزارت تعليم، حڪومت سنڌ پاران تيار ڪيل ۽ ڊائريڪٽوريٽ آف ڪريڪيولم اسيسمنٽ ۽ ريسرچ ڄام شورو سنڌ جي ٽيم پاران جائزو ورتل نصاب جي مطابق لکيو ويو آهي. فزڪس جي اهميت ۽ وقت جي ضرورتن کي نظر ۾ رکندي عنوانن تي نظرثاني ڪري ۽ ٻيهر لکيو ويو آهي.

گهڻي عرصي کان فزڪس جا اٺويهه باب فقط ذهين ڪلاس ۾ پڙهايا ويندا هئا، جنهنڪري مقرر وقت ۾ ڪورس مڪمل نه ٿي سگهندو هو. ان لاءِ اهو فيصلو ڪيو ويو ته فزڪس جو نصاب ٻن حصن ۾ ورهايو وڃي، هڪ حصو نائين ڪلاس ۾ ۽ ٻيو حصو ذهين ڪلاس ۾ پڙهائڻ گهرجي. تنهن ڪري هي ڪتاب ٻارنهن يونٽن تي مشتمل آهي جن کي نصاب جي ضرورتن پٺاندڙ ٻيهر سهيڙي لکيو ويو آهي. روزمره جي زندگي تي فزڪس جي اثرن ۽ عملي استعمال تي خاص زور ڏنو ويو آهي. فزڪس جي مختلف شاخن تي ڌيان ڏنو ويو آهي. جديد دنيا جو حصو هجڻ جي ناتي ملڪي مسئلا ۽ پهلو به بحث هيٺ رهيا آهن.

تعارفي پيراگراف ، معلومات وارا خانا، باب جو خلاصو ۽ مختلف نوعيت جون مشقون وڌائڻ سان نه رڳو ٻارن جي دلچسپي وڌندي پر ڪتاب جي افاديت ۾ پڻ اضافو ٿيندو.

سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ هن ڪتاب جي ڇپائڻ ۾ گهڻي محنت، ڪوشش ۽ خرچ ڪيو آهي. هي درسي ڪتاب حرف آخر نه آهي، هميشه سڌارن لاءِ گنجائش موجود رهي ٿي. ليڪن پنهنجي وت آهر بهترين ڪوشش ڪئي آهي، تنهن هوندي به تصورن توڙي پيشڪش ۾ اوڻاين جو انديشو رهي ٿو. تنهن ڪري محترم استاد صاحبان ۽ شاگردن کي گذارش آهي ته مهرباني ڪري متن يا خاڪن ۾ خامين ۽ غلطين جي نشاندهي ڪن ۽ ايندڙ ڇاپي جي وڌيڪ بهتري لاءِ مناسب تجويزون پڻ موڪلين.

آخر ۾ آئون هن علمي مقصد لاءِ ائسوسيئيشن فار اڪيڊمڪ ڪوالٽي (آفاق)، ليکڪن، ايڊيٽرن ۽ بورڊ جي ماهرن جي خدمتن جو شڪرگذار آهيان.

پرويز احمد بلوچ

چيئرمين سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ ڄامشورو

KARACHIEDU.COM

فهرست

يونٽ	مضمون	صفحو
يونٽ ڏهون	لهرن جون عام خاصيتون	01
يونٽ يارنهون	آواز	21
يونٽ ٻارهون	برق مقناطيسي پٽي	41
يونٽ تيرهون	بصرياتي اوزارن جي جوڙجڪ	57
يونٽ چوڏهون	برق سکوني	86
يونٽ پندرهون	وهندڙ بجلي	109
يونٽ سورهون	برقي مقناطيسيت	132
يونٽ سترهون	تعارفي اليڪٽرانڪس	153
يونٽ ارڙهون	معلومات ۽ مواصلات ٽيڪنالاجي	179
يونٽ اڻويهون	ائٽمن جي بناوت	198
يونٽ ويهون	نيوڪليئر بناوت	208
	لغت	233

يونٽ نمبر - 10
لهرن جون عام خاصيتون

شاگردن جي سکڻ جا نتيجا:

- رسي وسيلي لهر ناهڻ، ڊبيل اسپرنگ ۽ پاڻي ۾ نهندڙ لهرن جي حرڪت بيان ڪرڻ جيئن تصويرن ۾ ڊيڪاريل لهرون.
- رسي وسيلي ۽ وڪوڙيل اسپرنگ ذريعي، ويڪرائي لهرون، ڊگهائي لهرون ۽ ميڪانڪي لهرن جي سڃاڻپ.
- بيان ڪرڻ تہ لهرون مادي جي منتقلي بغير توانائي منتقل ڪن ٿيون.
- ميڪانڪي ۽ برق مقناطيسي لهرن وچ ۾ فرق معلوم ڪرڻ.
- لهرن جون خاصيتون بڌائڻ جيئن لهرن جي موٽ(**Reflection of wave**).
- هيٺين جي وصف بڌائڻ:

  رفتار (v)، فريڪوئنسي (f)، لهري ڊيگهہ (Wave length)

  وقت (Time Period) (T)، وسعت (Amplitude) (A)، فراز(Creset Trough)،

  چڪر (Cycle) لهر جو منهن (اڳياڙي) (Wave Front)، وڌيل داب (Compression)يا گهٽيل داب (Rarefactions)

  $f = \frac{1}{T}$ ۽ گهٽيل داب($V = f\lambda$) جي استعمال ڪندي حسابي مشق حل ڪرڻ.
- اهي شرط بيان ڪرڻ جنهن موجب جسم سادي جهولي واري حرڪت (SHM) ڪري.
- SHM جي سادي جهولي واري حرڪت استعمال ڪندي سادو جهولو (Simple pendulum)، بال ۽ پيالي وارا مثال سمجهڻ.
- هڪ سادي جهولي جي هٽاءُ تي عمل ڪندي، ان تي لڳل قوتن جو خاڪو ناهڻ.
- $T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ جي استعمال ڪندي سادي جهولي(Simple pendulum)جي حرڪت ڪرڻ واري وقت جي حسابي مشق ڪرڻ.
- سمجهڻ تہ ڪيئن مونجهارو (Damping) آهستگي سان لهر جي وسعت (Amplitude) کي گهٽائڻ جو عمل ڪري ٿو.

جڏهن ڪنهن بيٺل پاڻي جي سطح تي خلل وجهندڙ هڪ پٿر اڇلائجي. جيئن ئي پٿر ٽڪرائبو تہ ان جاءِ کان گول لهرون پکڙبيون مسلسل خلل پاڻي جي سطح تي ائين ئي لهرون پيدا ڪندو جيئن هڪ هيليڪاپٽر جو پکو پاڻي تي داب وجهندي لهرون ناهي ٿو جيڪي ڪناري ڏانهن سفر ڪن ٿيون. خلل پاڻيءَ جي سطح تي توانائي جي صورت ڪٽي وڃي رهيو آهي جڏهن تہ پاڻي اتي جو اتي ئي بيٺل آهي يعني مادي جي منتقلي نہ ٿي رهي آهي.

اسان پنهنجي روزمره جي زندگيءَ ۾ لهرن جي تجربي مان روزانو گذرون ٿا. هر اهو آواز جيڪو اسان ٻڌون ٿا. اهي آواز لهرن تي پاڙين ٿا. هر نظر ايندڙ شيون روشنائي جي لهرن تي منحصر آهن هڪ پاڻي جي گلاس ۾ ننڍي لهر ۽ سمنڊ جي وڏي لهر حرڪت ڪري ٿي آواز، روشني ۽ پاڻي ۾ اهي سڀ لهرون مختلف آهن پر انهن سڀن لهرن ۾ ڪهڙي هڪجهڙائي ٿي سگهي ٿي؟ اصل ۾ لهرون ڇا آهن؟ انهن جون ڪهڙيون خاصيتون آهن؟ انهن سڀني سوالن کي هن يونٽ ۾ تفصيل سان پڙهنداسين.

رسيءَ ۾ ويڪرائي لهر



تصوير (10.1)

رسي جي هيٺ مٿي حرڪت لهر پيدا ڪري ٿي.

10.1 لهرون ۽ لهرن جي بناوت:

مادي جي منتقلي جي بغير هڪ جاءِ کان ٻي جاءِ تائين توانائي جي منتقلي کي لهر(Wave) چئبو آهي.

لهرن جو ٺهڻ:

ڪنهن وسيلي(Medium) ۾ پيدا ٿيندڙ خلل (Disturbance) لهر جي ٺهڻ جو سبب آهي.

اسان رسي، دٻيل اسپرنگ(Compressed spring) ۽ (Ripple tanks) ۾ لهرون ناهي سگهون ٿا. اچو ته انهن کي تفصيل سان بيان ڪريون.



تصوير (10.2)

لچڪدار وڪوڙيل اسپرنگ(Slinky spring)

لهري حرڪت رسي ذريعي:

اسان رسي جي هڪ سري کي ڪنهن ساڪن پٽ سان ٻڌي ۽ ٻئي آزاد ڇيڙي کي هيٺ مٿي حرڪت ڏيون جيئن تصوير (10.1) ۾ ڏيکاريل آهي اها هيٺ مٿي واري حرڪت ارتعاش يا لهرون ناهين ٿيون. اسان اهو ڏسون ٿا ته اهي لهرون ٻئي سري ڏانهن حرڪت ڪن ٿيون. جڏهن ته رسي رڳو هيٺ مٿي ٿي رهي آهي. رسي ذريعو آهي جنهن ۾ نهيل لهر هٿ کان وٺي آخري ڇيڙي ڏانهن سفر ڪري ٿي.

وڪوڙيل اسپرنگ / دٻيل اسپرنگ ۾ لهرون (Slinky / Compressed spring)

هڪ وڪوڙيل لچڪدار ڪوائل (Slinky spring) وانگر ٿئي ٿو. جنهن سان ڪيترائي لهري تجربا ڪري سگهجن ٿا جيئن شڪل (10.2) ۾ ڏيکاريل آهي.



تصوير (10.3)

(a) مٿي ٿيل (Hump) سڄي پاسي حرڪت ڪري رهيو آهي.

ان اسپرنگ جو هڪ ڇيڙو هڪ ساڪن پٽ (Support) سان ٻڌو ۽ ٻئي ڇيڙي کي سڄي ۽ کٻي پاسي حرڪت ڏيو.
انجو مشاهدو ڪيو ته ان ۾ نهيل ٿوهو (Hump) پٽ طرف هلندو وڃي ٿو. ڏسو تصوير (a,b,c)(10.3).

KARACHIEDU.COM

هاڻي وڪوڙيل اسپرنگ جي آزاد ڇيڙي کي اڳتي پوئتي حرڪت ڏياريو جيئن تصوير 10.4 ۾ ڏيکاريل آهي توهان مشاهدو ڪندو ته ان اسپرنگ ۾ انفرادي ڪوائل اڳتي پوئتي حرڪت ڪندي نظر ايندي جڏهن ته دٻيل حصو ٻئي ڇيڙي ڏانهن ويندي نظر ايندو.
انهن ٻنهي تجربن مان ثابت ٿئي ٿو ته وڪوڙيل اسپرنگ هڪ وسيلو(Medium) آهي جنهن ۾ خلل سان نهيل لهرون سفر ڪن ٿيون.



(b) هيٺيون Hump ٻه ائين ئي حرڪت ڪري رهيو آهي.
(c) جڏهن وڪوڙيل اسپرنگ کي هيٺ مٿي ڪنداسون ته ويڪرائي لهرون پيدا ٿينديون.

پاڻي واريون لهرون (Ripple Tank):

Ripple Tank هڪ شيشي جي چورسي ٽانوَ (Pot) وانگر آهي جنهن جي ذريعي لهرن جي بنيادي خاصيتن کي مشاهدو ڪرڻ لاءِ ڪتب آندو ويندو آهي.

هي هڪ خاص قسم جي چورس ٽانوَ (Pot) آهي جيڪو ليبارٽري ۾ ننڍي پيماني تي لهرون پيدا ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي.
هن ۾ هڪ لرزش (Vibration) پيدا ڪندڙ موٽر لڳل آهي جيڪو پاڻي کي هميشه هيٺ مٿي حرڪت ڏياري ٿو جنهنڪري پاڻي جي سطح جا ماليڪيول جيڪي ان موٽر جي (Dipper) سان جڙيل آهن، پاڻي جي سطح تي هيٺ ۽ مٿي واري لهرن جي حرڪت پکڙجي ٿي ۽ ريپل ٽينڪ جي ٻين حصن تائين پهچي ٿي هتي پاڻي هڪ لهر جي سفر جو ذريعو آهي.



Fig: 10.5.
Schematic diagram of a ripple tank

لهرن جي حرڪت جا قسم (Types of wave motion):

لهري حرڪت جي سفر دوران لهر جو هتاءُ جنهن طرف جيڪو حرڪت ڪري ٿو اهو لهر جي خاصيت تي اثر انداز ٿئي ٿو. وڪوڙيل اسپرنگ، ڊگها لچڪدار اسٽيل جا ڪوائل يا اسپرنگ جيڪي ڪنهن هموار سطح تي رکيل هجن ٿا ! اهي لهرن جي قسمن جو مشاهدو ڪرڻ لاءِ ڪم آڇجن ٿا. لهري توانائي هڪ جاءِ کان ٻي جاءِ تائين منتقل ڪري سگهجي ٿي. مثال طور وڪوڙيل اسپرنگ جيڪو تصويرن ۾ ڏيکاريل آهي هڪ وسيلي طور لهرن جي حرڪت ڏيکاري ٿو. جنهن ۾ لهر سفر ڪري ٿي.

ويڪرائي لهر (Transverse Wave):



تصوير (10.6)
هڪ ويڪرائي لهر (Slinky) ۾

تصوير (10.6) ۾ وڪوڙيل اسپرنگ ويڪرائي لهر ڏيکاري ٿو. جيئن ئي ان اسپرنگ جي آزاد ڇيڙي کي هيٺ مٿي حرڪت ڏيارجي ٿي اها هيٺ مٿي حرڪت اسپرنگ ۾ لرزش (Oscillation) پيدا ڪري ٿي . توهان اهو ڏسندؤ ته جڏهن ڪوائل هيٺ مٿي ڪجي ٿي ته لهر جنهن طرف وڃي ٿي ان جي افقي لرزشي حرڪت ٿي رهي آهي. اهڙي قسم جي لهر کي ويڪرائي

KARACHIEDU.COM

لهر چئبو آهي. ڏسو تصوير ڪي (10.7). ان تجربي جي روشني ۾ ويڪرائي لهر جي وصف بيان ڪجي ٿي.

اهي لهرون جن جي وسيلي جا ذرڙا لهرن جي رخ طرف عمودي / افقي رُخ ۾ حرڪت ڪن ٿا.



تصوير 10.7
ويڪرائي لهر

چا توهان ڄاڻون ٿا؟

ويڪرائي لهرن جي حرڪت کي ڪنهن بيٺل پاڻي جي دٻي، شيشي واري چورس ٽانڪو (Ripple Tank) ۽ گٽار جي لرزش ذريعي مشاهدو ڪري سگهجي ٿو.

ويڪرائي لهرن جو هڪ ٻيو انتهائي خاص قسم برق مقناطيسي لهرون (Electromagnetic waves) آهن، جنهن ۾ روشنيءَ جون لهرون (Light waves)، مائيڪرو لهرون (Microwaves) ۽ ريڊيائي لهرون (Radiowaves) وغيره به شامل آهن.

Weblinks

شاگردن کي همٿايو ته هيٺ ڏنل ويب سائيٽ جي ذريعي ويڪرائي ۽ ڊگهائي لهرن بابت معلومات وٺن.
https://www.sciencelearn.org.nz/resources/2681-waves-and-energy-energy-transfer

وسعت (Amplitude): اهڙو هٽاءُ جيڪو اصل نقطي (Mean Position) کان عمودي طرف نشيب يا فراز طرف وڌ کان وڌ هٽاءَ کي وسعت (Amplitude) چئبو آهي هن جو بين الاقوامي ايڪو ميٽر (m) آهي.

فراز (Crest): اهو مفاصلو لهر جي وڌ ۾ وڌ اوچائي جنهن کي فراز (Crest) چئبو آهي.

نشيب (Trough): اهو مفاصلو جيڪو لهر جي وڌ ۾ وڌ گهرائي جنهن کي نشيب (Trough) چئبو آهي. تصوير 10.16 ڏسو.



تصوير 10.8
ڊگهائي لهر Slinky ۾

ڊگهائي لهرون (Longitudinal Waves): تصوير 10.8 وڪوزيل اسپرنگ (Slinky Longitudinal) ڊگهائي لهر کي ظاهر ڪري رهيو آهي. ان اسپرنگ جي آزاد چيڙي کي اڳتي پوئتي چڪيو ۽ ڌڪيو ته اسپرنگ پکڙبو (Expend) ۽ سڪڙبو (Compress) ائين اڳتي پوئتي واري حرڪت ڪوائلز ۾ به پيدا ڪري سگهجي ٿي ۽ اها اڳتي پوئتي واري حرڪت اسپرنگ ۾ لرزش پيدا ڪري ٿي.

چا توهان اهو ڏسو ٿا ته ان اسپرنگ ۾ پيدا ٿيندڙ پکڙجڻ ۽ سڪڙجڻ اسپرنگ جي حرڪت سان متوازي هلي رهيا آهن اهڙي قسم جي لهرن کي ڊگهائي لهرون (Longitudinal waves) چئبو آهي.

انهن تجربن جي بنياد تي ڊگهائي لهرن جي وصف بيان ڪجي ٿي.

ڊگهائي لهرون اهي لهرون آهن جيڪي پورروچوٽ سفر ڪن ٿيون لهر جي حرڪت جي رُخ ۾ اهڙين لهرن کي ڊگهائي لهرون چئبو آهي.

اهڙين لهرن جو ٻيو مثال آواز جون لهرون آهن.



تصوير 10.9
ڊگهائي لهر

سڪڙجڻ (Compression): ڊگهائي لهر جو اهو حصو جنهن ۾ ڪوائل يا ذرڙا ويجهو ٿي وڃن، يعني دٻجي وڃن، يا اسپرنگ جا اهڙا حصا جن جي وچ وارو مفاصلو گهٽجي وڃي، انهن حصن کي سڪڙجڻ (Compression) چئبو آهي.

گهٽيل داٻ(Rarefaction): ڏگهائي لهرن جو اهو حصو، جنهن ۾ ذرڙا يا ڪوائل پري ٿي وڃن ٿا، يا اسپرنگ جي وڪڙن جي وچ ۾ مفاصلو وڌي وڃي ٿو، اهڙن حصن کي گهٽيل داٻ چئجي ٿو.

لهرون مادي جي منتقلي بغير توانائي جي منتقلي جو ذريعو آهن.

لهر ڪنهن وسيلي ۾ خلل آهي، جيڪا هڪ جاءِ کان ٻي جاءِ تائين توانائي منتقل ڪري ٿي.

لهرون مفاصلي تي توانائي منتقل ڪن ٿيون، ڇا لهرون مايو به منتقل ڪن ٿيون؟

مثال: هڪ لهر ڪيترائن ڪلو ميٽرن جو سفر ڪري سڪي تي پاڻي ۾ خلل پيدا ڪرڻ سان پاڻي هيٺ مٿي حرڪت ڪري ٿو پاڻي جي لهر توانائي منتقل ڪري ٿي نڪي مادو.

ميڪاني ۽ برق مقناطيسي لهرون (Mechanical and Electromagnetic Waves):

وسيلي جي بنياد تحت انهن ٻنهي لهرن ۾ فرق هيٺ ڏجي ٿو.

ميڪانڪي لهرون	برق مقناطيسي
ميڪانڪي لهرون اهي جن کي سفر ڪرڻ لاءِ وسيلو گهرجي ٿو.	برق مقناطيسي لهرون اهي جن کي سفر ڪرڻ لاءِ ڪنهن وسيلي جي گهرج نہ ٿي ٿئي.
ميڪانڪي لهرون ڪنهن به وسيلي ۾ لرزش پيدا ڪري ناهي سگهجن ٿيون.	برق مقناطيسي لهرون، برقي ۽ مقناطيسي تبديلي سان نهن ٿيون.
آواز، پاڻي ۽ زلزلي جون لهرون ميڪانڪي لهرون آهن.	ريڊيائي لهرون، مائڪرو لهرون، الٽرا وايوليٽ (Ultraviolet) ۽ انفراريڊ (Infrared) لهرون برق مقناطيسي لهرون آهن.
ميڪانڪي لهرون ڏگهائي لهرون هئڻ سان گڏ ويڪرائي لهرون بہ آهن	برق مقناطيسي لهرون صرف ويڪرائي لهرون آهن
ميڪانڪي لهرون خلا ۾ سفر نہ ٿيون ڪري سگهن.	برق مقناطيسي لهرون خلا ۾ $3x10^8$ m/s جي رفتار سان سفر ڪن ٿيون.
سڀ ميڪاني لهرون مختلف وسيلن ۾ انهن جي طبعي شناخت مطابق سفر ڪن ٿيون.	سڀ برق مقناطيسي لهرون شفاف وسيلي ۾ سفر ڪري سگهن ٿيون، انهن جي رفتار ان وسيلي جي روشني واري موڙ (Refractive) (index) سان مطابقت رکن ٿيون.



شڪل 10.10
ڏگهائي لهر

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

اسان ريپل ٽينڪ ۾ ستو ڊپر استعمال ڪندي سطح تي لهرون پيدا ڪري سگهون ٿا. اهي ٽينڪ جي هيٺين اسڪرين تي روشن ۽ اونداهي لائين واڱر ڏسي سگهجن ٿيون. اهي روشن ۽ اونداهي لائينون ترتيب وار سطح جي لهرن جي نشيب ۽ فراز جي نمائندگي ڪن ٿيون

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

1. ويڪرائي ۽ ڊگهائي لهرن جي وچ ۾ فرق معلوم ڪريو.
2. لهري حرڪت مادو نہ پر توانائي منتقل ڪري ٿي. هن جواز جي مثال ڏئي سمجهايو.
3. ميڪانڪي ۽ برق مقناطيسي لهرن جي وچ ۾ ڪهڙو خاص فرق آهي؟



شڪل 10.11
پاڻي جي لهرن جي موٽ

10.2 لهرن جون خاصيتون (Properties of Waves):

اها گهرائي جيستائين ڊپر (Dipper) هجي ٿو، اهو لهر جي وسعت (Amplitudes) تي اثر انداز ٿئي ٿو، جڏهن تہ ڊپر جي لرزشي فريڪوئنسي ۽ پاڻي جي لرزشي فريڪوئنسي سان واڳيل آهي.
اچو تہ لهرن جي ڪجھ خاصيتن جيئن لهر جي موٽ (Reflection)، ۽ پکڙجڻ ۽ موڙ (Refraction) رپل ٽئنڪ جي مدد سان بيان ڪريون.

لهرن جي موٽ (Reflection of the waves):

لهرن جي موٽ، تجربو 10.11 ڏيکاري ٿو تہ لهرن جي موٽ ڪيئن ڏيکاري سگهجي ٿي، جڏهن ڪا عمودي سطح ايندڙ لهرن (Incident waves) جي آڏو رکجي ٿي تہ ايندڙ لهرون ساڳئي ڪنڊ تي موٽ کائن ٿيون. اهو ڏسي سگهجي ٿو تہ موٽندڙ لهرون موٽ جي قاعدي جي پيروي ڪن ٿيون، يعني ايندڙ لهرن جي ڪنڊ جيڪا نارمل سان ٺهي ٿي، اهي ان ساڳي ڪنڊ تي موٽ کائن ٿيون. لهرن جي موٽ جي وصف هن ريت سان بيان ڪجي ٿي.

ايندڙ لهر، موٽندڙ لهر ۽ نارمل ساڳي وسيلي ۽ سطح تي ٿين ٿيون.



شڪل 10.12
جڏهن هڪ رڪاوٽ رکيل آهي رپل ٽئنڪ ۾ پاڻي جي گهرائي گهٽائڻ لاءِ.

لهرن جي موڙ (Refraction of waves):

تصوير (10.12) ۾ لهر جي موڙ کي ڏيکاري سمجهائي سگهجي ٿو. جڏهن هڪ بلاڪ جو ننڍو ٽڪرو رپل ٽئنڪ ۾ نهندڙ لهرن جي آڏو رڪاوٽ لاءِ رکجي ٿو تہ پاڻي جي گهرائي متاثري (Shallow) ٿيندي. توهان اهو ڏسندو تہ لهرن جي ڊگهائي گهٽ ٿيندي ۽ انهن لهرن جي طرف ۾ بہ ڦيرو ايندو. تصوير (10.13) ۾ ڏسجي ٿو تہ اهي پاڻ جي آخري حصي ڪان متاثري ڏانهن حرڪت ڪن ٿيون، يعني گهري (Deep) ۽ متاثري (Shallow) جي وچ ۾ حرڪت ڪن ٿيون. ان هوندي بہ پاڻي جي فريڪوئنسي ساڳي رهي ٿي، جيڪا لرزشي موٽر جي فريڪوئنسي هجي ٿي. هي نتيجو اهو ظاهر ڪري ٿو تہ لهر جي رفتار پاڻي جي گهرائي تي دارومدار رکي ٿي، لهرون گهري پاڻي ۾ متاثري پاڻي جي



شڪل 10.13
لهري اڳياڙي جي رُخ تبديل ٿيڻ سان لهري ڊيگهہ جو گهٽجڻ.

KARACHIEDU.COM

پيٽ ۾ وڌيڪ رفتار سان هلن ٿيون، انهيءَ اثر کي موڙ چئبو آهي. لهري موڙ جي وصف هن طرح بيان ڪري سگهجي ٿي.

جڏهن لهر گهري پاڻي کان متاچري پاڻي ۾ هڪ ڪنڊ تي داخل ٿئي ٿي ته لهر جي طرف ۾ موڙ ايندو.



شڪل 10.14
ڪنهن رڪاوٽ جي ويجهو لهرن جو ڦهلجڻ/پکڙجڻ
(الف) وسيع خال/فاصلو، گهٽ پکڙجڻ
(ب) گهٽ خال، وڌيڪ پکيڙڻ

لهرن جو پکڙجڻ / انڪسار (Diffraction of Waves):

تصوير 10.14 ۾ ڏسي سگهجي ٿو ته جيڪڏهن (Ripple Tank) ۾ پيدا ٿيل لهرن جي اڳيان هڪ رڪاوٽ جنهن تي وچ ۾ مفاصلو (Gap) آهي، جڏهن پاڻي ان مفاصلي منجهان گذرندو ته پاڻي نڪرڻ واري پاسي اوهان ڏسندو ته پاڻي مڙي ٿو، يا ان مفاصلي کان پاڻي پکڙجي ٿو، انهيءَ کي انڪسار (Diffraction) چئبو آهي.

صرف ان ئي صورت ۾ اهميت رکي ٿي، جڏهن رڪاوٽ جي مفاصلي جي سائز ۽ ايندڙ لهر جي لهري ڊيگهه جي برابر هجي، ان مفاصلي مان گذرڻ واريون پاڻي جون لهرون اوهان ڏسو ٿا ته گولائي ناهي رهيون آهن ۽ تصوير واضح ڪري ٿي ته مفاصلو وڏو آهي ته پکڙجڻ/تفاوت جي وصف هينئن ريت بيان ڪجي ٿي.

ڪنهن رڪاوٽ جي ويجهو لهرن جي پکڙجڻ يا مڙڻ کي پکڙجڻ/انڪسار چئبو آهي.

لهرن جو خاصيتون:

هيٺيون ڏنل ڪجهه وصفون لهرن جي خاصيت (Characteristics) کي ظاهر ڪن ٿيون.

دوري عرصو (Time Period): اهو وقفو جنهن ۾ لرزش ڪندڙ ذرڙو هڪ چڪر پورو ڪري ته ان وقفي کي ٽائيم پيرڊ چئبو آهي.

وقت جو بنيادي ايڪو سيڪنڊ آهي.

فريڪوئنسي (Frequency): هڪ سيڪنڊ ۾ پيدا ٿيندڙ لهرن / ڦيرن جي تعداد کي فريڪوئنسي چئبو آهي.

ان جو ايڪو سائيڪل (Cycle) في سيڪنڊ آهي يا ان کي هرٽز (Hertz) به چئبو آهي. $f = \frac{1}{T}$

عام طور تي فريڪوئنسي کي وقت جو ابتڙ (Reciprocal) به چيو ويندو آهي.



شڪل (a) 10.15

لهري ڊيگهه (Wave length): ڪنهن ويڪرائي لهر جي ٻن فرازن (Crests) يا ٻن نشيبن (Troughs) جي وچ واري سڌي مفاصلي کي لهري ڊيگهه چئبو آهي.

KARACHIEDU.COM

يا لهري حرڪت ڪندڙ ذرو هڪ پورو چڪر(Oscillation)جيڪو افقي مفاصلو (Horizontal Distance) طئي ڪري ٿو ان کي لهري ڊيگهه چيو ويندو آهي يا ڊگهائي لهر ۾ وڌيل داٻ (Compression) ۽ گهٽيل داٻ (Rarefaction) جي وچ واري مفاصلو لهري ڊيگهه جو بنيادي ايڪو ميٽر (m) آهي.



شڪل (b) 10.15
لهري ڊيگهه (λ)

لهر جي رفتار (Wave speed):
ڪنهن مخصوص وقت ۾ طئي ڪيل لهري مفاصلي کي رفتار چئبو آهي.

$$\text{رفتار} = \frac{\text{طئي ڪيل مفاصلو}}{\text{وقت}}$$

هڪ لهر فرض ڪريو جنهن ۾ طئي ڪيل مفاصلو (λ)، وقت (t) آهي.

جيئن ته $V = \frac{s}{t}$

جڏهن ته $s = \lambda$

$t = T$

تنهنڪري $V = \frac{\lambda}{T} \rightarrow (i)$

$\therefore \frac{1}{T} = f$

$V = f\lambda$

$\lambda = V \times t$

لهر جي رفتار کي v = fλ هن ريت لکي سگهي ٿو. لهر جي رفتار جو ايڪو ميٽر في سيڪنڊ m/s آهي.

لهر جي اڳياڙي (Wave front): لهر جي اڳياڙي هڪ خيالي لائن آهي جيڪا سيني نقطن کي جوڙي ٿي ۽ اهي سيئي ان جي سڌائي ۾ آهن.



شڪل (a) 10.16
مرڪزي دائرا

لهر جي اڳياڙي ٻن فرازن (Crests) جي سيني نقطن کي ملائڻ سان به ناهي سگهجي ٿي. هتي ٽن قسمن جون لهري اڳياڙيون آهن جيڪي لهرن جي نهڙ جي منحصر آهن جن مان اهي جيڪي گول لهرون ناهن ٿيون ڏسو تصوير (a)(10.16) ۽ سڌيون لائنون جيئن (b)10.16، تصوير (Ripple Tank)(a)(10.16) ۾ هڪ ڊپر (Dipper) گولائي واريون لهرون ناهي سگهي ٿو اهڙين لهرن کي گولائي واري اڳياڙي ٿئي ٿي تصوير (b) (10.16) ۾ (Ripple Tank) ساده ڊپر سڌيون لهرون ناهي سگهي ٿو. اهڙين لهرن کي سڌي اڳياڙي (Plane wave front) چئجي ٿو.



شڪل (b) 10.16
سڌي ليڪ

مثال 1

تصوير (A) ۾ ڏنل آهي ته هتاءُ وقت جي مخالف طرف جي لهر جيڪا سجي پاسي 4 m/s جي رفتار سان حرڪت ڪري ٿي.
(a) ان لهر جو تائيم پيرڊ ۽ فريڪوئنسي ڇا آهي؟
(b) لهر جي لهري ڊيگهه معلوم ڪريو.

KARACHIEDU.COM



(گراف A)

حل:

قدم 1: معلوم مقدار لکو ۽ نامعلوم مقدارن کي معلوم ڪريو.

(a) $v = 4\ ms^{-1}$

i. $T = ?$,

ii. $f = ?$

(b) $\lambda = ?$

قدم 2: فارمولا لکو:

گراف مان معلوم ڪريو

(a) (i) T، گراف A منجهان

(ii) $f = \frac{1}{T}$

(b) $\lambda = \frac{v}{f}$

قدم 3: رقمون وجهو

a. (i) گراف منجهان

$T = 0.4\ s$

(ii) $f = 1/(0.4s)$

$= 2.5\ Hz$

b. $\lambda = 4(ms^{-1})/(2.5Hz)$

نتيجو: 1.6 ميٽر

مثال 2

هڪ مهاڻو محسوس ڪري ٿو ته هن جي ٻيڙي پاڻيءَ جي لهرن سبب هيٺ مٿي ٿي رهي آهي هيناهين کان متانهين تائين ٻيڙي 4.0s وٺي رهي آهي ۽ مفاصلو 3.0m طئي ڪري ٿي مهاڻو (Fisherman) ڏسي ٿو ته ٻن فرازن(Crests) جي وچ ۾ 8.0m مفاصلو آهي.

(a) لهرن جو(Period)، فريڪوئنسي، وسعت ۽ لهري ديگهه (Wavelength) ڇا آهي؟

(b) لهرون ڪيتري رفتار سان حرڪت ڪري رهيون آهن.

حل:

(1) معلوم ۽ نامعلوم رقمون لکو هيناهين کان متانهين تائين وقت(T)

مفاصلو= 4.0s = 3.0m

ٻن فرازن جي وچ وارو مفاصلو = 8.0m

i. $T = ?$

ii. $f = ?$

iii. $A = ?$

iv. $\lambda = ?$

Weblinks

Encourage students to visit below link for displacement time graphs

https://www.youtube.com/watch?v=TG2Y2MDx-zE&ab_channel=FuseSchool-GlobalEducation

Weblinks

Encourage students to visit below link for period, frequency and amplitude

https://www.youtube.com/watch?v=TG2Y2MDx-zE&ab_channel=FuseSchool-GlobalEducation

(b) v = ?

قدم 2: فارمولا لکو:

(a) (i) هينيائين ڪان متانهين جو وقت

(ii) $f = \frac{1}{T}$

(iii) وسعت ، هيٺياهين ڪان متانهين(A) تائين مفاصلو

(iv) ٻن فرازن جو مفاصلو(λ)

(b) $v = f\lambda$

قدم 3: رقمون وجهو

a.

i. $T = 2(4.0s)$
$= 8.0s$

ii. $f = \frac{1}{8s}$
$f = 0.125\ Hz.$

iii. $A = \frac{1}{2}(3.0m)$
$= 1.5m.$

iv. $\lambda = 8.0\ m.$

b. $v = (0.125Hz)\ (8.0m)$
$= 1.0\ m/s.$

نتيجو:

وقت(Period)فريڪوئنسي ، وسعت ۽ لهري ڊيگهه 1.5m, 0.125Hz, 8.0s ۽ 8.0m ترتيبوارآهن.لهر جي رفتار 1.0m/s آهي

Weblinks

Encourage students to visit below link for Waves Ripple Tank Interference

https://www.youtube.com/watch?v=0c0gvy_OOKc&ab_channel=launchSCIENCE

Weblinks

Encourage students to visit below link for Waves - Frequency, Speed, and Wavelength

https://www.youtube.com/watch?v=4yfXp1jNBn8&ab_channel=JonWhite

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال 1: پاڻي واري چورسي پاٽ(Ripple Tank) ۾گولائي لهر واريون اگياڙيون ڪيئن ٺهن ٿيون؟

سوال 2: جيڪڏهن هڪ لهر ڪنهن رڪاوٽ منجهان گذري ٿي ته ان جي لهري ڊيگهه(Wavelength)جي سائيز ۾ ڇا فرق پوندو؟

سوال 3: لهري رفتار ۽ فريڪوئنسي جو پاڻ ۾ تعلق بيان ڪريو.

10.3 سادي موسيقائي حرڪت (Simple Harmonic Motion):

دوري حرڪت (Periodic Motion):

اهڙي لرزشي حرڪت جيڪا هڪ جيتري وقت ۾ هڪ جيتري حرڪت ڪري يا هڪ جيتري وقفي کان پوءِ پاڻ کي ورجائي ان کي دوري حرڪت چئبو آهي.

سادي موسيقائي حرڪت (Simple Harmonic Motion (SHM)):

هڪ اهڙو جسم جيڪو دوري حرڪت ڪندي پنهنجي توازن واري نقطي کي موٽائيندڙ قوت(Restoring force) تحت حرڪت ڪري ان کي سادي موسيقيائي حرڪت چئبو آهي. اهڙو زور يا گول گهمائيندڙ زور جو معيار اثر(Torque) جيڪو لرزش ڪندڙ جسم کي پنهنجي مرڪز ڏانهن توازن واري نقطي کي موٽائي اهڙي حرڪت کي سادي موسيقائي حرڪت چئبو آهي. جنهن جي باقائدا وصف هيٺ ڏجي ٿي.



شڪل 10.17
سادي موسيقائي حرڪت

جڏهن ڪو جسم پنهنجي مرڪزي نقطي جي اڳيان، ۽ پويان يا هيٺ ۽ مٿي حرڪت ڪري تہ ان جي تيزي ڪاٿو لرزشي مفاصلي سان سڌي نسبت رکي ٿي. اهو پنهنجي مرڪز ڏانهن حرڪت ڪري تو اهڙي حرڪت کي سادي حرڪت يا موسيقائي حرڪت چئبو آهي.
هتي (k) اسپرنگ جو مستقل آهي $a \propto -x$ or $a = -(\frac{k}{m})x$

برق مقناطيسي لهرون (E.M Waves)، تبديل ٿيندڙ ڪرنٽ جون لهرون (AC circuits waves،) موسيقي جا اوزار، پليون (Bridges) ۽ ماليڪيولن جي حرڪت اهي سڀ سادي موسيقائي حرڪت تحت حرڪت ڪن ٿا.

10.4 سادو لڏڻو (Simple Pendulum):

سادي جهولي تي لڳندڙ قوتون:

جڏهن سادي لڏڻي جي بال کي ننڍي ڪند تي آخري حد تائين هٽائجي تو جيئن تصوير 10.18 ۾ ڏيکاريل آهي انهيءَ دوران جيڪي قوتون ان سادي جهولي جي بال تي عمل ڪري رهيون آهن اهي هيٺ ڏجن ٿيون.

(1) رسي جي ڇڪ(Tension) جيڪا رسي جي ڇڪ طرف آهي.
(2) بال جو وزن(w) جيڪو هيٺاهين طرف آهي.

بال جو وزن ڪنهن هڪ طرف نہ آهي پر(x) ۽(y) جي وچ تي آهي ان لاءِ وزن جو ڇيد (Resolved) ڪجي تو جيڪو اُفقي (mgcosθ) ۽ عمودي ڇيد(mg sinθ) آهي.



شڪل 10.18
سادي لڏڻي ۾ بال تي زور عمل ڪندي.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

بحالي زور هڪ زور آهي جيڪو جسم کي ان جي توازن واري حالت ۾ آڻڻ لاءِ ڪم ڪري تو

سادي جهولي جي حرڪت (Motion of simple pendulum and SHM):

هڪ تجربي جي ذريعي سادي جهولي جي حرڪت کي سادي موسيقائي حرڪت ثابت ڪريو.

هڪ سادي جهولي ۾ ننڍو لوهہ جو بال جنهن جو مايو(m)آهي اهو نہ ڇڪجندڙ رسي جنهن جي ڊگهائي(L) ۾ بدل آهي ۽ اها رسي هڪ سپورٽ(Support) سان ٻڌل آهي.



شڪل 10.19: سادو لڏڪو ۽ بال تي زور عمل ڪندي

توازن واري نقطي(O)تي نندي بال جو وزن هيٺاهين ڏانهن آهي جيڪو رسي جي ڇڪ سان برابر آهي يعني ڪل قوت بال تي زيرو ٿئي ٿي ۽ ننڍو بال سڪون واري حالت ۾ رهي ٿو. جيڪڏهن اسان نندي بال کي کٻي يا سڄي پاسي جي آخري نقطي(A)تائين هٽائي وجون ته جيئن تصوير 10.19 ۾ ڏيکاريل آهي. هن حالت ۾ ٽوٽل قوت زيرو هوندي ڇاڪاڻ جو رسي جي ڇڪ (T) نندي بال جي وزن جي افقي سمت (mgcosθ)ڇيد برابر ٿئي ٿو ان کري هيٺ يا مٿي ڪا به حرڪت نه آهي باقي بچي ٿو وزن جو عمودي ڇيد(mgsinθ)جيڪو بال کي توازن واري نقطي(O)طرف وٺي وڃي ٿو ۽ هي قوت موٽائيندڙ قوت(Restoring Force) جي برابر ٿئي ٿي. جيڪا هميشه توازن واري نقطي ڏانهن مائل هوندي آهي.

انهي وزن جي عمودي ڇيد جي ڪري بال توازن واري نقطي(O)ڏانهن حرڪت ڪري ٿو ۽ اڇلتا(Inertia)جي باعث ان جي رفتار وڌندي رهي ٿي ۽ بال توازن واري نقطي کي پار ڪري ٻي آخري ڇيڙي(B)تائين پهچي وڃي ٿو. ٻي ڇيڙي(B)تائين وڃڻ دوران توازن واري نقطي(O)کان ان جي رفتار گهٽجڻ شروع ٿئي ٿي ۽ آخرڪار آخري ڇيڙي ۾ ئي ننڍو بال ڪجهه گهڙي لاءِ رڪجي وڃي ٿو ته وري نقطي (B)کان ساڳي موٽائڻ واري قوت(Restoring Force) ان کي وري توازن واري نقطي ڏانهن حرڪت ڏياري ٿو جيڪو وري ساڳئي اڇلتا جي قانون موجب نقطي(A)تائين وڃي ٿو ائين ئي ننڍو بال نقطي(O)منجهان گذرندي(A)۽(B)جي وچ ۾ اڳتي پوئتي حرڪت ڪندو رهي ٿو. ان لقاءَ دوران اهو مشاهدو ڪيوسين ته بال جي رفتار(A)کان(O)تائين وڌي ٿي ۽ بال جي تيزي پنهنجي توازن واري نقطي(O) ڏانهن مائل آهي. انهيءَ لاءِ اسان چئي سگهون ٿا ته(AOB)جي درميان سادي جهولي جي حرڪت سادي موسيقائي حرڪت آهي. سادي جهولي جي حرڪت دوران وقت هيٺين فارمولا ذريعي معلوم ڪري سگهجي ٿو.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

هن ۾ رسي جي ڊگهائي(L)آهي ۽(g) ڪشش ثقل جي تيزي آهي. ان مان ثابت ٿئي ٿو ته سادي جهولي سان ڪهڙو به مايو (Mass) بدل هجي پر سادي جهولي جي ٽائيم پيرڊ تي مايي ۽ ان جي وسعت جو ڪوبه اثر نه پوندو ڇو جو اهو رسي جي ڊگهائي ۽ زميني ڪشش تي دارومدار رکي ٿو.

Weblinks

Encourage students to visit below link for Simple pendulum stimulation

- https://www.myphysicslab.com/pendulum/pendulum-en.html
- https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_en.html

KARACHIEDU.COM

بال ۽ پيالي جو نظام ۽ سادي موسيقيائي حرڪت
(Ball and Bowl System and SHM)

اچو ته هڪ بال ۽ پيالي ۾ سادي جهولي جي حرڪت جو مشاهدو ڪريون، تصوير(10.20) ۾ بال جڏهن نقطي (O)تي هجي ته ان تي عمل ڪندڙ قوتن جو حاصل زور زيرو ٿئي ٿو،جنهن سبب بال سڪون واري حالت ۾ هجي ٿو.

هاڻي بال کي نقطي (A)جي آخري جز تائين هٽاءُ ڏئي ڇڏيون ته ڇا ٿيندو؟

بال پهنجي تن جي عمودي چيد باعث ثقل (O)ڏانهن اچلتا تحت رفتار جي واڌاري سان حرڪت ڪندي ثقل (O) کان نقطي (B)تائين هليو ويندو. نقطي (B)وٽان اهو بال ڪشش ثقل واري قوت ذريعي مرڪز (O)ڏانهن حرڪت ڪندو ۽ نقطي (O) کي ورجهائيندڙ زور (A)جي آخري حد تائين هٽاءُ ڪندو اهڙي طرح بال (AOB)درميان اڳتي پوئتي حرڪت ڪندو رهندو جيڪا سادي موسيقيائي حرڪت آهي.



شڪل 10.20
سادي موسيقيائي حرڪت تحت هڪ بال جي پيالي ۾ حرڪت

مثال 3

هڪ سادو جهولو جنهن جي رسي جي ڊگهائي 1.0m آهي ان جو ٽائيم پيرڊ ۽ فريڪوئنسي معلوم ڪريو. جڏهن ته ڪشش ثقل جي تيزي 9.8m/s آهي.

حل:

قدم 1: معلوم ۽ نامعلوم رقمون لکو.

$L = 1.0\ m/s$

$g = 9.8\ m/s^2.$

$\pi \cong \frac{22}{7} \cong 3.141$ and $\pi^2 \cong 9.86$

i. $T = ?$

ii. $f = ?$

قدم 2: فارمولا لکو:

i. $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ ii. $f = 1/T$

قدم 3: رقمون فارمولا ۾ وجهو

i. $T = 2\times3.14\times\sqrt{1.0(m)/9.8(m/s)}$

$T = 2.01\ s$

ii. $f = 1/2.01\ s$
$= 0.50\ Hz$

سادي جهولي جو دوري وقت 2.01s ۽ فريڪوئنسي 0.50Hz آهي.

مثال 4

گهڙيال جي سئي سيڪنڊ کي ماپي ٿي ته جهولي جي ڪيتري ڊگهائي هجي جئين ان جو دوري وقت 1 سيڪنڊ هجي جڏهن ته $g=9.8 m/s^2$ آهي.

حل:

قدم 1: معلوم ۽ نامعلوم مقدار لکو.

$L = ?$
$T = 1.0\ s$
$g = 9.8\ m/s^2$
$\pi \cong \frac{22}{7} \cong 3.141$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \quad ...(i)$$

قدم 2: فارمولا لکو.

$$T^2 = 4\pi^2\frac{L}{g}$$

مساوات (i): پنهي طرف چورس ڪيو
(g)سان ضرب ڏيو پنهي پاسي

$$T^2 g = 4\pi^2 L$$

$T\pi^2$ سان وند ڪريو:

$$L = \frac{T^2 g}{4\pi^2}$$

قدم 3: رقمون فارمولا ۾ وجهو

$$L = \frac{(1s)^2(9.8m/s^2)}{4\pi^2}$$

$$L = \frac{9.8m}{4\pi^2} \quad \therefore \quad \pi \cong 3.141$$

$$L = \frac{9.8m}{39.4635} \quad \therefore \quad \pi \cong 3.141$$

$$L = 0.25m \quad \therefore \quad \pi^2 \cong 9.86$$

نتيجو: جهولي / لڏٽي جي ڊگهائي 0.25m هئڻ گهرجي.

Weblinks

Encourage students to visit below link for Pendulum clock invention, oscillation and periodic motion

https://www.youtube.com/watch?v=0c0gvy_OOKc&ab_channel=launchSCIENCE

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال 1: سيڪنڊ پينڊولم(Second's Pendulum)جي فريڪوئنسي معلوم ڪريو.

سوال 2: وزن جو ڪهڙو چيڊ سادي جهولي واري حرڪت جو سبب بڻجندو آهي؟

سوال 3: ڪهڙي نقطي تي سادي جهولي جي تيزي وڌيڪ هوندي آهي؟ ۽ ڇو هوندي آهي؟

سوال 4: پيالي ۾ نارمل قوت يعني وزن جي مخالف طرف قوت به عمل ڪندي آهي ته بال آخرڪار متي ڇو نه ٿو وڃي؟

سوال 5: پيالي ۾ بال ڪهڙن نقطن تي آهستي ۽ تيز هوندو آهي؟



شڪل 10.21
مجهيل دوري وقت جي وسعت وقت جي لحاظ کان نظام

10.5 رڪاوٽي يا منجهيل دوري حرڪت(Damped Oscillations)

هڪ دوري نظام حرڪت جي وسعت(Amplitude)ساڳي نه ٿي رهي سگهي جيستائين ان کي توانائي ملندي هجي. رڪاوٽي يا خود روڪيندڙ قوت آهستگي سان عمل ڪندي دوري حرڪت جي وسعت کي گهٽائيندي.

مثال طور: هڪ ميز تي هلڪو ڌڪ هڻو ته ان جاءِ تي لرزش پيدا ٿيندي ان جو پڙاڏو ڪيترين ئي لرزشن کان پوءِ جهڪو ٿيندو.

هڪ دوري نظام جنهن ۾ گاٽ واري قوت هجي ٿي ان جو ئي منجهيل دوري نظام تي اثر ٿئي ٿو.

جيڪڏهن سادي موسيقائي حرڪت ۾ گاٽ واري قوت جو عمل آهي ته آزاد دوري شين جي وسعت آهستگي سان گهٽجي ٿي. گاٽ واري قوت نه رڳو وسعت تي پر پڻ ٿورو فريڪوئنسي کي به گهٽائي ٿي. جيئن تصوير (10.21) ۾ ڏيکاريل آهي.

هڪ دوري چڪر وقت سان رڪاوٽي زورن جي ڪري ختم ٿي وڃي ٿو. جنهن کي منجهيل دوري حرڪت چئبو آهي.



شڪل 10.22
جهٽڪا جذب ڪندڙ

چا توهان ڄاڻو ٿا!

نم تيل حرڪت جو عملي استعمال آٽو موبائيل ۾ جهٽڪو جذب ڪندڙ آهي. جهٽڪو جذب ڪندڙ پسٽن تي مشتمل هوندو آهي جنهن ۾ تيل پريل هوندو آهي. جهٽڪو جذب جو مٿيون حصو آٽو موبائيل جي جسم سان مضبوطيءَ سان جڙيل هوندو آهي، جڏهن ڪنهن ٽڪريءَ جي مٿان سفر ڪندو آهي، ته گاڏي ان لرزش کي زوردار طريقي سان ختم ڪري ٿي ۽ ان جي ميڪاني توانائي کي تيل جي حرارتي توانائي ۾ تبديل ڪري ٿي.

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال 1: جيڪڏهن دهل جي ڪل ۾ لرزشي مونجهارو نه هجي ته ڇا ٿيندو؟

اختصار Summary

- رسي کي هيٺ مٿي ڪرڻ سان لهرون پيدا ٿين ٿيون.
- (Slinky)وڪوڙيل اسپرنگ هڪ ڪوائل وانگي ٿئي ٿو.
- (Ripple Tank)هڪ شيشي جي چورسي پاٽي واري پاٽ/ٽانڪي ٿئي ٿي جنهن جي ذريعي لهرن جون خاصيتون معلوم ڪيون ويندیون آهن.
- اها لهر جنهن جا ذرڙا لهرن جي رخ ۾ عمودي حرڪت ڪن ٿا انهن کي ويڪرائي لهر (Transverse waves) چئبو آهي.
- ويڪرائي لهر هڪ فراز(Crest)۽ نشيب(Trough)تي مشتمل آهي.
- اها لهر جنهن جا ذرڙا لهرن جي حرڪت واري رخ جي پوروچوٽ(Parallel)ٿين ٿا انهن کي ڊگهائي لهرون(Longitudinal waves)چئبو آهي.
- لهر هڪ خلل آهي جيڪا هڪ جاءِ کان ٻي جاءِ تائين توانائي منتقل ڪري ٿي.
- ڊگهائي لهر هڪ وڌيل داٻ(Compression)گهٽيل داٻ(Rarefaction)تي مشتمل آهي.
- اهي لهرون جيڪي مادي ۾ سفر ڪري توانائي منتقل ڪن ٿيون انهن کي ميڪانڪي لهرون (Mechanical waves) چئبو آهي.
- سڀ ميڪاني لهرون پنهنجي وسيلي مان مختلف رفتار سان حرڪت ڪن ٿيون. جيڪي انهن وسيلن جي لچڪ ۽ اچلتا تي دارومدار رکن ٿيون.
- اهي لهرون جيڪي بغير ڪنهن وسيلي جي توانائي منتقل ڪن ٿيون انهن کي برق مقناطيسي لهرون(Electromagnetic waves)چئبو آهي.
- (Ripple tank)جا تجربا پاڻي جي لهرن جي موٽ، موڙ، پکڙجڻ/انڪسار کي ظاهر ڪن ٿا.
- جڏهن ڪا لهر گهري کان متاچري پاڻي ڏانهن اچي ٿي ته ان جي لهري ڊيگهه(Wavelength)۽ رفتار گهٽجي ٿي.
- ڪنهن رڪاوٽ يا تکي ڪند کان لهرن جي مڙڻ کي انڪسار(Diffraction) چئبو آهي.
- هڪ جسم مرڪزي نقطي جي اڳيان پويان حرڪت ڪري ته ان جي تيزي سڌي نسبت رکي ٿي هٽاءَ سان جيڪو پنهنجي مرڪز ڏانهن مائل آهي. انهيءَ کي سادي موسيقائي حرڪت به چئبو آهي.
- هڪ سادو جهولو ڌاتو جي گولي تي مشتمل هوندو آهي جيڪو نه وڌنڌڙ رسي (String) جي چيڙي سان ٻڌل هوندو آهي.
- هڪ سادي جهولي جو وقفو ڪشش ثقل جي تيزي ۽ رسي جي ڊگهائي تي دارومدار رکي ٿو.
- لرزشي نظام جنهن ۾ گاٺ واري قوت منجهيل نظام تي اثر انداز ٿئي ٿي. آزادانا لرزش ڪنڌڙ جسمن جي وسعت آهستگي سان گهٽجي ٿي.

KARACHIEDU.COM

ذهني نقشو



KARACHIEDU.COM

حصو (ب) بناوتي سوال (Structured Questions):

(1) هڪ جوڪري ڍنڍ ۾ ننڍڙو پٿر اڇلائي ٿي جتي پٿر ٽڪرائجي ٿو اتان لهرون ڪناري تائين اچن ٿيون هوءَ ڏسي ٿي ته (10) لهرون (50) سيڪنڊن ۾ ڪناري سان ٽڪرائجن ٿيون انهن لهرن جي فريڪوئنسي ڇا ٿيندي؟

(a)	0.5Hz	(b)	15Hz
(c)	2.0 Hz	(d)	50 Hz

(2) پاڻي واري لهرن جي موٽ، موڙ ۽ انڪسار ڏيکاري سگهن ٿيون هيٺ ڏنل جدول مان ڪهڙي قطار تبديل ٿئي ٿي؟

	موٽ	موڙ	تفاوت
(a)	هائو	هائو	هائو
(b)	هائو	نہ	هائو
(c)	نہ	هائو	نہ
(d)	نہ	نہ	نہ

(3) هيٺ ڏنل تصويرون پاڻي جي لهرن کي ڏيکارين ٿيون جيڪي آهستي حرڪت ڪندي مٿاڇري پاڻي ۾ داخل ٿين ٿيون. انهن مان ڪهڙي تصوير لهرن سان ڇا ٿي ڏيکاري؟



(4) هيٺين تصوير ۾ ڏيکاريل آهي تہ پاڻي جي لهر هڪ خالواري رڪاوٽ ڏانهن وڃي رهي آهي. جڏهن تہ پاڻي نقطي P تائين پهچي ٿو. تہ ان جي اثر جو نالو ڇا آهي؟



(a) تفاوت (b) ڦهلاءُ (c) موٽ (d) موڙ

(5) پاڻي جون لهرون گهري کان مٿاڇري مان پاڻي ڏانهن وينديون مڙن ٿيون.اها ڪهڙي لهري خاصيت آهي جيڪا ساڳئي رهندي.

(a) طرف (b) فريڪوئنسي (c) رفتار (d) لهري ڊيگهه

(6) ______ لهر جي خاصيت نہ آهي.

(a) وسعت (b) پيرڊ (c) مايو (d) رفتار

(7) SHM دوران حرڪت ڪندڙ جسم کي وڌ کان وڌ رفتار ڪهڙي نقطي تي هوندي.

(a) مٿانهون نقطو (b) هيٺانهون نقطو (c) توازن وارو نقطو
(d) آخري نقطو

KAR.COM

(8) لرزشي جهولي جي بال جي تيزي آخري حد تي ________ هوندي آهي.
(a) اچلتا (b) ڇڪ (c) هوا (d) ڪشش ثقل

(9) بال ۽ پيالي جي نظام ۾ مرڪزي نقطو ________
(a) زمين (b) پيالي جو فرش
(c) پيالي جو مرڪز (d) آخري حد

(10) لرزشي حرڪت________ جي ڪري منجهيل آهي.
(a) سڌي حرڪت (b) موٽ واري قوت (c) گاڻ واري قوت
(d) ميڪانڪي زور

حصو (ب) بناوتي سوال(Structured Questions):

لهرن جي فطرت(Nature of Waves):

(1) ويڪرائي لهر جي وصف ٻڌايو .
(2) ڊگهائي لهر جي وصف ٻڌايو
(3) (a) ميڪانڪي لهرن تي مختصر نوٽ لکو:
(b) توهان ڪيئن ٿا چئو ته ميڪانڪي لهرون ئي مادي لهرون آهن؟
(4) لهرون مادي بنا توانائي جي منتقلي جو ذريعو آهن عام زندگيءَ جا مثال ڏئي سمجهايو.

لهرن جون خاصيتون(Properties of Waves):

(5) (a) هينين جي وصف بيان ڪريو.
(1) وسعت (2) پيرڊ (3) فريڪوئنسي (4) لهري ڊيگهه
(b) مساوات $V=f\lambda$ حاصل ڪريو.
(6) (Ripple Tank)(a) ڇا آهي ۽ ان جي ڪم جو تفصيل لکو:
(ب) لهرن جي اڳياڙي (Wave front) جي وصف لکو:
(7) چورسي ٽانڪ(Ripple Tank)۾ لهرن جي موڙ جي تجربي جو حوالو ڏيو.
(8) لهرن جي انڪسار/ پکڙجڻ جو رجحان بيان ڪريو.

سادي موسيقائي حرڪت(Simple Harmonic Motion)

(9) (a) سادي موسيقيائي حرڪت(SHM) ڇا آهي؟
(b) سادي موسيقيائي حرڪت لاءِ ڪهڙيون ضروري شرطون آهن؟
(10)(a) سادي جهولي جي شڪل ناهي ان سادي موسيقائي حرڪت کي بيان ڪريو.
(b) سادي موسيقائي حرڪت ۾ سادي جهولي جو دوري وقت $T=2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ ۾ ڏنل آهي. ان تائيم پيرڊ ۾ ڇا فرق پوندو جيڪڏهن هيٺ ڏنل رقمن ۾ واڌارو اچي ته (1) ڊگهائي (2) مايو

KARACHIEDU.COM

(11) (a) تصوير جي مدد سان بال ۽ پيالي ذريعي(SHM)بيان ڪريو.
(b) توازن واري نقطي تي بال ۽ پيالي ۾(SHM)دوران بال جي حرڪت ان نقطي تي ڇو آهي؟
(12) (a) منجهيل لرزشي لهرون ڇا آهن؟
(b) مونجهارو ڪيئن لرزشي لهرن جي وسعت گهٽائي ٿو؟
(c) هڪ ٻار جهولي ۾ لڏي ٿو ڪولي بيان ڪريو ته ان جي وسعت ڪيئن گهٽجي رهي آهي؟

حصو (ت) مشقي سوال

(1) هڪ ريڊيو اسٽيشن 1300KHz فريڪوئنسي سان لهرون فضا ۾ موڪلي رهي آهي. انهن ريڊيائي لهرن جي لهري ڊيگهه معلوم ڪريو.
جنهن ۾ $1\ k = 10^3$
ريڊيائي لهرن جي رفتار $3x10^8$ m/s آهي
جواب: (230.76m)

(2) پاڻي جي تلاءُ ۾ لهرون حرڪت ڪن ٿيون جن جي لهري ڊيگهه 1.6m ۽ فريڪوئنسي 0.80Hz آهي پاڻي جي لهرن جي رفتار معلوم ڪريو.
جواب: 1.28 m/s

(3) جيڪڏهن 50 لهرون 10 سيڪنڊن ۾ رسي جي هڪ نقطي تان گذرن ٿيون انهن لهرن جي فريڪوئنسي ۽ پيرڊ ڇا ٿيندو؟ جيڪڏهن انهن جي لهري ڊيگهه 8cm هجي ته ان جي رفتار معلوم ڪريو ۽ ڪولي بيان ڪريو ته ڪهڙيون لهرون ٺهنديون آهن؟
جواب: 5Hz 10.2s, 04 m/s

(4) هڪ Slinky ذريعي ڊگهائي لهرون پيدا ڪيون وينديون آهن لهر جي رفتار 40 ميٽر في سيڪنڊ ۽ فريڪوئنسي 20 هرٽز آهي ٻن داٻن جي وچ ۾ گهٽ ۾ گهٽ انهن جي وچ ۾ لڳاتار داٻ ڇا هوندو؟
جواب: (0.02m)

(5) فرض ڪريو ته هڪ شاگرد Slinky ۾ لهرون ناهي ٿو شاگرد جو هٿ اڳتي پوئتي لرزش 0.40 سيڪنڊ ۾ ڪري ٿو Slinky ۾ لهر جي ڊيگهه 0.60 ميٽر آهي ان لهر جي:
(a) پيرڊ ۽ فريڪوئنسي (b) لهر جي رفتار معلوم ڪريو.
جواب: 0.40s, 2.5Hz, 1.5 ms^{-1}

(6) جيڪڏهن لهر جي 80 داٻ اسپرنگ جي ڪنهن نقطي تان 20 سيڪنڊن ۾ گذرن ٿا فريڪوئنسي ۽ پيرڊ معلوم ڪريو. جيڪڏهن لڳاتار داٻ جي وچ ۾ 8 سينٽي ميٽر مفاصلو آهي ته لهر جي رفتار معلوم ڪريو؟
جواب: 4Hz 0.25s 0.32ms^{-1}

(7) پاڻيءَ جي تلاءُ ۾ هڪ ڪناري کان لهرون 0.9 ميٽر في سيڪنڊ سان پکڙجي رهيون آهن جيڪڏهن ٻئي ڪناري، تائين وڏائيندو ، ته لهرون ڪناري سان ٽڪرائجي موٽنديون ۽ موٽ 30.0 سيڪنڊن ۾ ٿئي ٿي. معلوم ڪريو ته ٻيو ڪنارو ڪيترو پرى آهي؟
جواب: لهر 27 ميٽر سفر ڪيو ۽ ٻيو ڪنارو 13.5 ميٽر پري آهي.

(8) هڪ سادي جهولي جي رسي جي ڊيگهه 80.0 سينٽي ميٽر آهي ته ان جو معلوم ڪريو.
(a) پيرڊ (b) فريڪوئنسي
جڏهن ته ڪشش ثقل جي تيزي 9.8 ميٽر في سيڪنڊ في سيڪنڊ
جواب: 1.794s, 0.557Hz

KARACHIEDU.COM

شاهجهان مسجد

يونٽ نمبر – 11

آواز

شاگردن جي سکڻ جا نتيجا:

- لرزشي ذريعن سان آواز جي پيداوار بيان ڪرڻ.
- آواز کي ڏيکائي لهر ۾ اسپرنگ جي وڌيل داٻ ۽ گهٽيل داٻ ذريعي بيان ڪرڻ.
- بيان ڪريو تہ جو آواز جي لهرن کي منتقل ڪرڻ لاءِ وسيلي جي ضرورت آهي. ۽ اهو هڪ تجربي جي وسيلي بيان ڪرڻ.
- آواز جي لهرن جي رفتار کي هوا ۾ سڌي طريقي سان معلوم ڪرڻ.
- هوا نوس ۽ پاڻي ۾ آواز جي رفتار جي مقدار جي ترتيب ٻڌائڻ.
- آواز جي رفتار تي اثر وجهندڙ جزا جيئن هوگرمي پد گهم وغيره.
- بيان ڪريو تہ ڪيئن (Oscilloscope)۾ ڏيکاريل آواز جي لهر جو معيار متاثر ٿيل آهي.
- بيان ڪريو تہ گوڙ پريشاني آهي.
- ٻڌايو تہ ڪيئن آواز جي موٽ پڙاڏو پيدا ڪري ٿي.
- الٽراسائونڊ جي وصف ٻڌايو.
- بيان ڪريو تہ ڪيئن الٽراسائونڊ جون ڪاريگريون طب ۽ صنعت ۾ استعمال ڪري رهيا آهيون.

شاهجهان مسجد ٺٽي ۾ 93 گنبذ (پاڪستان جو سڀ کان وڏو تعداد) ۽ 33 محرابن تي مشتمل آهي، ان ۾ هڪ بہ مينار ناهي. جڏهن آواز 100 ڊيسي بيل کان وڌي وڃي تہ مسجد جي هڪ ڇيڙي تي ڳالهائيندڙ کي ٻئي ڇيڙي تي ٻڌي سگهجي ٿو.

دنيا جو خاموش ترين ڪمرو

(Anechoic Chambers) خاص طور تي نهيل ڪمرو جيڪو گهٽو ڪري ٽيڪنالاجي جاچ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي.
2015 ۾، Microsoft زمين تي خاموش ترين جڳهہ ناهي. جڏهن تہ اهو آواز تي سگهي ٿو مراقبي نعمتن جي پناهہ گاهہ وانگر، ٿورڙي وقت جي ڏکهي عرصي تائين ڪمري ۾ ويهڻ تي سگهي ٿو. ڪجهہ منٽن کان پوءِ، توهان پنهنجي دل جي ڌڙڪڻ ٻڌڻ شروع ڪندا. ان ڪمري ۾ ٿوري دير کان پوءِ توهان کي پنهنجو رت وهڪري جو ۽ هڏن جي رڙڙجڻ جو آواز ٻڌندا.

ڇا توهان کي معلوم آهي ته هاٿي 200 ڪلوميٽر پري واري طوفان جو آواز ٻڌي سگهي ٿو؟ پڻ اسان پري وارو آواز ٻڌي سگهڻ جهڙا نه آهيون ڪجهه جانور جيئن چمڙو آواز جي پڙاڏي سان پنهنجو رستو معلوم ۾ شڪار ڪندو آهي. سائنسدان الٽراسائونڊ جي پڙاڏي کي استعمال ڪندي ڪنهن به جسم کي پاڻي جي گهرائي مان ڳولي سگهن ٿا. يا انساني جسم جي اندر عضون جا خاڪا به جوڙين ٿا. اهو ڪيئن ڪرڻ جي قابل آهن؟ انهن سڀني سوالن جي پنيان فزڪس جا اهي سڀ بنيادي اصول هتي بيان ڪيا ويندا.

11.1 آواز جون لهرون (Sound Waves):

آواز جون لهرون ميڪانڪي ، ڏگهائي لهرون جيڪي وڌيل داٻ ۽ گهٽيل داٻ تي مشتمل آهن.

آواز جي پيدائش لرزشي ذريعن وسيلي:

جڏهن توهان دهل کي ڏڪ هڻندئو ته ان ۾ لرزش ٿيندي ۽ اها دهل جي کل تيزي سان اڳتي پوئتي حرڪت ڪندي اها لرزش پنهنجي ڪل قريب واري هوا کي سوڙهو ڪندي ۽ پکيڙيندي ۽ ان جي ويجهو وارن ماليڪيولن ۾ به خلل وجهندي. اهو سلسلو سوڙهو ۽ ڦهلاءُ بلڪل ائين ئي هوا ۾ سفر ڪري ٿو. اهي ئي آواز جون لهرون پيدا ڪن ٿيون.

ڪنهن وسيلي ۾ لرزش ئي آواز پيدا ڪندي آهي.

هڪ لرزشي جسم ڪنهن وسيلي ۾ تبديل ٿيندڙ وڌيل داٻ ۽ گهٽيل داٻ جو سبب بڻجي ٿو جيڪو آواز کي ان وسيلي جي ذريعي ڪٽي وڃي ٿو.

آواز هڪ توانائي جو قسم آهي جيڪو ماليڪيولز جي لرزشي حرڪت سان ڳنڍيل آهي.

هي توانائي هڪ جاءِ کان ٻي جاءِ تائين سفر ڪري ٿي. مثال طور هڪ گٽار موسيقيت جو نوٽ پيدا ڪري ٿو. جڏهن تارون لرزش ڪن ٿيون.

آوازجي لهر جي ڏگهائي خاصيت:

آواز هڪ ميڪانڪي ڏگهائي لهر آهي جنهن ۾ هوا جا ذرڙا آواز جي حرڪت واري رخ جي پوروچوٽ ٿين ٿا. بلڪل ائين جيئن ڏگهائي لهرون پيدا ڪيون وينديون آهن جڏهن هڪ Slinky اسپرنگ پور وچوٽ لرزش ڪري ٿو پنهنجي حرڪت جي طرف جيئن اسان پوئين يونٽ جي صفحي چار تي پڙهي چڪا آهيون.

اچو ته فرض ڪريو ته هڪ دهل ڪيئن پنهنجي گرد هوا جي ماليڪيولز ۾ خلل پيدا ڪري ڏگهائي لهرون پيدا ڪري ٿو. تصوير (11.1) ۾ وڌيل داٻ ۽ گهٽيل داٻ کي نوٽ ڪريو جيڪي دهل جي لرزشي کل پيدا ڪري رهي آهي.

Weblinks

Encourage students to visit below link for Sound waves experiment

https://www.youtube.com/watch?v=2mlBh5d1IUY&ab_channel=FuseSchool-GlobalEducation



تصوير 11.1
دهل جي کل جي لرزش

KARACHIEDU.COM

جيئن تصوير 11.2 ۾ اسان فرض ڪري سگهون ٿا ته آواز جون لهرون ڪيئن هوا ۾ ٿوري پريشر سان خال ۽ داٻ پيدا ڪري رهيون آهيون.

وڌيل داٻ لهر جو اهو حصو آهي جنهن ۾ انهن جي پرواري ماحول کان ٿورو وڌيڪ پريشر هوندو آهي.
گهٽيل داٻ لهر جو اهو حصو آهن جنهن ۾ انهن جي پرواري ماحول کان ٿورو گهٽ پريشر هوندو آهي.

هوا جو پريشر مسلسل ايستائين هيٺ مٿي ٿيندو رهندو جيستائين دهل آواز پيدا ڪندو رهي ٿو سو اسان تصوير 11.2 ۾ اهي حصا ڏسي سگهون ٿا جن ۾ آواز سفر ڪري ٿو.



تصوير11.2

دهل جي کل هوا جي ماليڪول جي گهٽ ۽ وڌ گهاٽائي متبادل حصن ۾ ناهي ٿي.

بجلي واري گهنٽي ۽ بوتل وارو تجربو(Electric Bell Jar Expriment):

آواز هڪ ميڪانڪي لهر آهي جنهن کي سفر ڪرڻ لاءِ وسيلي جيئن گئس، پاڻي يا نهري جسم جي ضرورت پوي ٿي جنهن ۾ لرزشي ذرڙا آواز جون لهرون هڪ جاءِ کان ٻي جاءِ تائين کڻي وڃن ٿا. هينئن تجربي ۾ مشاهدو ڪنداسين ته آواز جون لهرون خلا ۾ سفر نٿيون ڪري سگهن.

هڪ بجلي جي گهنٽي ۽ مڪمل هوا بند شيشي جي بوتل کڻو ۽ اها گهنٽي ان بوتل ۾ اندر لٽڪايو. جيئن تصوير(11.3) ۾ ڏيکاريل آهي. ان شيشي جي بوتل کي هڪ هوا چوسڻ واري موٽر جنهن کي ويڪيوم پمپ چئجي ٿو ان سان جوڙيو جڏهن توهان بجلي واري گهنٽي کي چالو ڪندؤ ته توهان بوتل جي اندر واري هوا ۽ بوتل سبب گهنٽي جو آواز ٻڌي سگهندؤ هاڻي وئڪيوم پمپ چالو ڪيو جيڪو آهستي آهستي هوا کي جذب ڪري بوتل ۾ خلا پيدا ڪندو ويندو توهان مشاهدو ڪندؤ ته بجلي واري گهنٽي جو آواز جهڪو ٿيندو ويندو. جيتوڻيڪ گهنٽي ساڳي بجلي واري ذريعي سان ڳنڍيل آهي. گهنٽي جو ننڍو هٿوڙو گونگ(Gong) تي ڌڪ هڻي رهيو آهي. جيئن هوا جو مقدار گهٽبو ويندو آواز به ائين ئي جهڪو ٿيندو ويندو.

جڏهن هوا مڪمل طور خارج ٿي ويندي ته ڇا ٿيندو؟ ڇا توهان گهنٽي جو آواز ٻڌڻ جهڙا هوندا؟ بجلي واري گهنٽي اڃان تائين آواز پيدا ڪري ٿي پر هاڻي اهو اسان ٻڌي نه ٿا سگهون اهو انهيءَ ڪري ته آواز کي سفر ڪرڻ لاءِ وسيلي جي ضرورت پوندي آهي ان شيشي جي بوتل ۾ هوا خارج ٿي وڃڻ ڪري خلا پيدا ٿيو جنهن ۾ آواز سفر نه ٿو ڪري سگهي.

هن تجربي ۾ اهو احتياط ڪجي ته گهنٽي شيشي جي بوتل کي نه ڇهي ۽ جوڙڻ واريون تارون تمام سنهيون هجن. اهو احتياط آواز کي بوتل ذريعي سفر ڪرڻ کان روڪيندو ۽ تارون جيڪي گهنٽي جو تيزي سان حرڪت نما هٿوڙي سان ڳنڍيل آهن.



تصوير 11.3

تجربو جنهن ۾ ڏيکاريل آهي ته آواز خلا ۾ سفر نه ٿو ڪري سگهي.

WWW.CHIEDU.COM

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال 1: ڏڳهائي لهر جي داٻ واري حصي ۾ وڌيڪ پريشر ڇو آهي؟
سوال 2: سج جي اندر ٿيندڙ ڌماڪا اسان ڇونه ٻڌي سگهون؟
سوال 3: ڇا نهري يا پاڻيات مان آواز گذري سگهي ٿو؟

11.2 آواز جي رفتار (Speed of Sound):

هوا ۾ آواز جي رفتار جو سڌو طريقو:

اسان کي خبر آهي ته آواز تمام گهڻي تيزي سان سفر ڪري ٿو، پر اچا به ڪجهه طريقا آهن جن سان هوا ۾ آواز جي رفتار ماپي سگهبي آهي. اهو ڪرڻ لاءِ اسانکي اُهو مفاصلو ۽ وقت جنهن ۾ آواز سفر ڪري رهيو آهي،تنهنڪري اسين آواز کي ڪيئن ماپي سگهون ٿا؟ پوءِ به آواز جو هيٺ ڏنل تجربو سڌي طريقي کي ظاهر ڪري ٿو.

آواز جي رفتار کي معلوم ڪرڻ وارا تجربا:

اسان وٽ ڪيترائي تجربا آهن. جن جي ذريعي آواز جي رفتار معلوم ڪري سگهبي آهي انهن منجهان به تجربا هيٺ ڏجن ٿا تجربي لاءِ اوزارن جا نالا ثلهن اکرن ۾ لکيل آهن.

طريقو: (1) ٻن نقطن جي وچ وارو آواز ماپڻ:

ٻن نقطن جي وچ ۾ سڌي طريقي سان آواز ماپڻ.



(1) ٻه ماڻهو هڪ ٻئي کان 100 ميٽر جي مفاصلي تي بيٺل آهن.
(2) انهن جي وچ ۾ مفاصلو ماپڻ لاءِ ٽرنڊل ڦيٿو (Trundle Wheel) استعمال ڪيو ويو آهي.
(3) هڪ ماڻهو وٽ ٻه ڪاٺي جا ٽڪرا (Blocks) آهن. جيڪي هو هوا ۾ ٽڪرائي ٿو.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

ٽرنڊل ڦيٿو هڪ مشيني اوزار آهي جيڪو فاصلي کي ماپڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي ۽ ان کي سرويئر ڦيٿو پڻ سڏيو ويندو آهي.



KARACHIEDU.COM

(4) جوڪري کي اسٽاپ واچ آهي. جيڪا شروع ڪري ٿي، جڏهن هوءِ پهريون آواز ٻڌي ٿي ۽ آخري آواز تائين 20 سيڪنڊ ٿين ٿا.

(5) اها مشق ڪيترائي دفعا ورجائي وئي ۽ وقت جي سراسري ڪئي وئي.

(6) آواز جي رفتار هيٺين فارمولي سان معلوم ڪري سگهجي ٿي.

$$\text{آواز جي رفتار} = \frac{\text{آواز جو طئي ڪيل مفاصلو}}{\text{ورتل وقت}}$$

Weblinks

Encouraging students to visit below link for measuring speed of sound by using echo

https://www.youtube.com/watch?v=1wrD4JLgb1c&ab_channel=VTPhysics

طريقو 2:

پڙاڏي ذريعي آواز جي رفتار معلوم ڪرڻ.



Weblinks

Encourage students to visit below link for echo method determination of speed of sound

https://www.youtube.com/watch?v=Hb5z2d6G5jU&ab_channel=CBSE

(1) هڪ جوڪرو هڪ ڀت کان 50 ميٽر پري بيٺل آهي مفاصلي ماپڻ لاءِ ٽرنڊل ڦيٿو استعمال ڪجي ٿو.

(2) جوڪرو ٻنهي ٻلاڪن کي ٽڪرائڻ کان پوءِ پڙاڏو ٻڌي ٿو.

(3) ان کان پوءِ جوڪرو ٻلاڪن کي موسيقي انداز ۾ ٽڪرائي ٿو ۽ پڙاڏي ذريعي آواز ٻڌي ٿو.

(4) جوڪري کي اسٽاپ واچ آهي بهترين پڙاڏي سان وقت ماپڻ شروع ڪري ٿي ۽ آخري پڙاڏو 20 سيڪنڊن کان پوءِ ٻڌجي ٿو.

(5) ان عمل کي ورجائي ٿو ۽ سراسري وقت جي حساب سان.

(6) هر تاڙي سان آواز سفر ڪري ٿي ۽ پڙاڏو (2x50) ميٽر مفاصلو طئي ڪندو.

(7) (20)ٻلاڪ جي تاڙين جي ذريعي آواز جو طئي ڪيل مفاصلو (20x2x50) ميٽر ٿيندو.

AACHIEDU.COM

(8) هيٺ ڏنل فارمولا ذريعي آواز جي رفتار معلوم ڪري سگھجي ٿي.

$$\text{رفتار} = \frac{\text{مفاصلو}}{\text{وقت}}$$

ٺوس، پاڻي ۽ گئس ۾ آواز جي رفتار:

آواز جون لهرون ميڪانڪي لهرون آهن. ڪوئي به وسيلو جنهن ۾ ذرڙا ٿين ٿا انهن ۾ آواز منتقل ٿئي ٿو. سيني وسيلن لاءِ آواز جي رفتار ساڳي نه هوندي آهي. مختلف وسيلن ۾ آواز جي رفتار مختلف ٿئي ٿي.

ياد رهي ته آواز جي رفتار جو دارومدار وسيلي جي خاصيتن جيئن وسيلي جي لچڪ، پريشر، اچلتا ۽ گهاٽائي تي آهي جنهن ۾ آواز سفر ڪري ٿو.

آواز جي رفتار گئس ۽ پاڻي جي ڀيٽ ۾ ٺوس جسمن ۾ وڌيڪ ٿئي ٿي ڇاڪاڻ جو انهن جا ماليڪيول هڪٻئي جي ويجهو آهن آواز جي لهر جي رفتار جو دارومدار وسيلي ۽ وسيلي جي حالت جيئن اسٽيل ، پاڻي يا هوا تي رکي ٿي.

آواز جي لهر جي رفتار جي شرح جيئن ئي ٺوس کان گئس حالت ڏانهن ويندا سين ته آواز جي لهر جي رفتار جي شرح گهٽ ٿيندي. مختلف وسيلن ۾ 25°C تي آواز جي رفتار هيٺين جدول (11.1) ۾ ڏنل آهي. آواز جي رفتار جي وصف بيان ٿي ڪجي ته

> آواز جي لهر جو اهو نقطو جيئن وڌيل داٻ يا گھٽيل داٻ جيڪو في سيڪنڊ ۾ مفاصلو طئي ڪري ٿو.

$$\text{رفتار } (v) = \frac{\text{مفاصلو}}{\text{وقت}}$$

$$V = \frac{\lambda}{T}$$

جنهن ۾ (λ)آواز جي لهري ڊيگهه آهي.اهو مفاصلو جيڪو آواز جي لهر هڪ ٽائيم پيرڊ (T)۾طئي ڪري ٿي.

$$V = \lambda f \qquad (\because f = \frac{1}{T})$$

ساڳئي وسيلي جي طبعي حالتن موجب آواز جي لهرن جي رفتار جي فريڪوئنسي تقريبا ساڳي آهي.

Weblinks

Encouraging students to visit below link for speed of sound through solid, liquid and gases

https://www.youtube.com/watch?v=bSA4gfiahNw&ab_channel=Clapp

Weblinks

Encourage students to visit below link for the speed, distance and time rules and how to apply them to real life

https://www.youtube.com/watch?v=7fz-4BUDyqg&ab_channel=XcelerateMath

جدول 11.1 مختلف وسيلي ۾ تي آواز جي رفتار (25°C)

حالت	مادو	رفتار (ميٽر في سيڪنڊ)
مضبوط / نهرو	ايلومينيم	6420
	نڪل	6040
	پتل	5960
	ٽامو	4700
	شيشو	2270
		3980
پاڻياٺ	پاڻي (سمنڊ جو)	1531
	پاڻي ڊسٽل	1498
	ايٿانول	1207
	ميٿانول	1103
گئس	هائيڊروجن	1284
	هيليم	965
	هوا	340
	آڪسيجن	316
	سلفر آڪسائيڊ	213

Weblinks

Encourage students to visit below link for how sound travels across different medium

https://www.youtube.com/watch?v=AxNdr0Bcx20&ab_channel=KnowledgePlatform

آواز جي رفتار تي اثر وجهندڙ جزا:

اهي جزا جيڪي آواز جي لهرن تي اثر وجهن ٿا.

هوا ۾ آواز جي رفتار تي به جزا اثرانداز ٿين ٿا جيڪي ڏجن ٿا.

گرمي پدَ جا اثر (Effects of Temperature):

گرمي پد اهو جز آهي جيڪو آواز جي لهر جي رفتار تي اثر وجهي ٿو. گرمي توانائي جو قسم آهي جيڪا ماليڪيولن جي حرڪي توانائي تي دارومدار رکي ٿي. وڌيڪ گرمي پد تي وسيلي جي ماليڪيولن کي وڌيڪ توانائي ٿئي ٿي. انهيءَ ڪري اهي وڌيڪ شرح سان لرزش ڪري سگهن ٿا. جيئن ماليڪيول تيزي سان لرزش ڪن ٿا تہ آواز جون لهرون وڌيڪ سفر ڪري سگهن ٿيون.هوا ۾ آواز جي رفتار $25^{\circ}C$ تي 246 ميٽر في سيڪنڊ آهي،اها هوا ۾ آواز جي رفتار $0^{\circ}C$ تي 331 ميٽر في سيڪنڊ آهي. گرمي پد Tتي آواز جي رفتار جو فارمولو هيٺ ڏنو ويو آهي.

$$V = 331 \times \sqrt{\frac{T}{273K}}$$

هتي آواز جي رفتار V ، هوا جو مطلق گرمي پد T آهي. هي فارمولا اهو ظاهر ڪري رهيو آهي تہ هوا ۾ آواز جي رفتار مطلق گرمي پد جي چورسي روٽ (Square root) سان تصوير 11.4 موجب سڌي نسبت رکي رهي آهي. اهڙي طرح گرمي پد وڌندو تہ آواز جي رفتار ۾ به پڻ وڌارو ايندو.



شڪل 11.4
گرمي پد ۽ آواز جي رفتار جي وچ ۾ گراف

KARACHIED

ڳِهمَ جا اثر (Effects of Humidity):

آواز جي رفتار تي ڳِهم پڻ اثر ڪري ٿي آواز جي رفتار تي پاڻي جي بخارن جو اثرانداز، خشڪ هوا جي نسبت گهٽ آهي. ڳهم يا نمي هوا ۾ آڪسيجن ۽ نائٽروجن کي بدلائي ٿي. جنهنجي ڪري هوا جي گهاٽائي گهٽ ٿئي ٿي ڇاڪاڻ جو پاڻي جي بخارن جو ماليڪيولر مايو (ماليڪيولر مايو 18) آهي آڪسيجن (ماليڪيولر مايو 32) ۽ نائيٽروجن (ماليڪيولر مايو 28) کان گهٽ آهي. جيئن ته آواز جي رفتار گئسن ۾ گهاٽائي جي چورس روٽ سان اڻ سڌي نسبت رکي ٿي.

$$V \alpha \frac{1}{\sqrt{p}}$$

تنهنڪري جيئن نمي وڌي ٿي هوا جي گهاٽائي گهٽجي ٿي ۽ آواز وڌيڪ تيزي سان سفر ڪري ٿو. تصوير (11.5) هيٺين موسيقي جي اوزارن جون نهيل لهري شڪليون.

(a) وائلن (Violin) (b) اوبي (Oboe) (c) فرنچ هارن

تيزي سان سفر ڪري ٿو.

مثال 1

هڪ آواز جي لهر جي فريڪوئنسي 6 ڪلو هرٽز ۽ لهري ڊيگهه 25 سينٽي ميٽر آهي. ان لهرکي (1.5) ته لهر کي ڪلوميٽر سفر ڪرڻ ۾ ڪيترو وقت لڳندو؟

حل: (1) معلوم ۽ نامعلوم رقمون لکو:

f = 6KHz = 6000 Hz

λ = 25cm = 0.25 cm

d = 1.5 km = 1500m

t = ?

(2) فارمولا لکو:

$V = \lambda f$

$d = vt$

$t = d/v$

(3) فارمولا ۾ رقمون وجهو ۽ حل ڪيو:

V = (0.25m) x (6000Hz)

V = 1500m/s

$$t = \frac{d}{V}$$

$$t = \frac{1500\cancel{m}}{1500\cancel{m}/s}$$

t = 1s

Result : Time = t = 1.0s

Weblinks

Encourage students to visit below link for why moist air is less dense than dry air

https://www.youtube.com/watch?v=-75kAiV6y-s&ab_channel=How-ToWeather

مثال 2

آواز جي رفتار هوا ۾ 30^0Cتي معلوم ڪريو؟ آواز جي رفتار 0^0C تي 331m/s آهي.

حل:

(1) **معلوم ۽ نامعلوم رقمون لکو:**

$T = 30^0C = 30 + 273$
$= 303\ K$
$V\ at\ 30^0C$

(2) فارمولا لکو:

$$V = 331 \times \sqrt{\frac{T}{273}}$$

(3) رقمون فارمولا ۾ وجهو ۽ حل ڪريو:

$$V = 331 \times \sqrt{\frac{303}{273}}$$

$= 331.0 \times 1.05352$
$V = 348.7\ m/s$

نتيجو: آواز جي رفتار 344.7 m/s

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال 1: ڇا ڪوئي جسم لرزش ڪرڻ بغير آواز پيدا ڪري سگهي ٿو؟
سوال 2: آواز جي رفتار تي هوا جو پريشر ڪيئن اثر انداز ٿئي ٿو؟
سوال 3: آواز جي لهر نهري وسيلي ڪان هوا ۾ داخل ٿئي ٿي ۽ بڏايو ته آواز جي رفتار سان ڇا ٿيندو؟ ڪولي بيان ڪريو.

11.3 آواز ڏسڻ (Seeing Sounds):

جڏهن اسان ريڊيو تي هڪ موسيقائي گانون ٻڌون ٿا. اسان مختلف موسيقي جي اوزارن جي آوازن ۾ فرق ٻڌون ٿا. جيئن هڪ رڪارڊ ۾ هڪ وائلن ڪنهن گاني ۾ وڄايا وڃن ٿا اهو انهن آوازن جي نوٽز (Notes) جي تبديل ٿيندڙ ڪيفيت جو سبب ٿئي آهي.

تصوير (11.5) مختلف لهري شڪلون ڏاهيندڙ موسيقي جا اوزار جيئن هڪ وائلن (Violin) اوبوئي (Oboe)، ۽ فرنچ هارن ڏيکاري ٿي. جيڪڏهن انهن ٺهي آوازن جي بلندي (Loudness) ۽ پچ (Pitch) ساڳي آهي ته پوءِ ڪيئن انهن جون لهري شڪلون مختلف آهن؟ انهن جي ڪيفيت (Quality) مختلف ڪيئن ٿئي ٿي؟

انهن کي هڪ ٻئي کان الڳ ڪيئن سڃاڻي سگهجي ٿو؟ اهو سڀ سمجهڻ لاءِ اچو ته تصوير (11.5) تي غور ڪريون گهڻي قدر آواز جيئن اسان جو آواز، پکين جي چرپر ۽ مختلف موسيقي جي اوزارن جا نوٽز (Notes) مختلف تبديل ٿيندڙ لهري شڪل (Waveforms) ناهين ٿا. اهي لهري شڪلون مختلف فريڪوئنسيز کي ملائڻ کان پوءِ ٺهنديون آهن.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

ٽيمبر آواز جي اها خاصيت آهي جيڪا هڪ اوزار جي آواز کي ٻئي اوزار جي آواز کان مختلف ڪري ٿي.



شڪل 11.5
لهرجي اڳياڙين جي پيدا ٿيڻ جا وسيلا
(الف) يڪ تارو (ب) اوبي
(ج) فرنچ هارن

KARA

كيفيت(Quality): آواز جي اها خاصيت جنهن موجب مختلف موسيقي جي آوازن ذريعي پيدا ٿيندڙ آواز جن جي بلندي (Loudness)۽ پچ (Pitch)۾فرق نہ هجڻ باوجود انهي جي سڃاڻپ كري سگهجي ٿي،ان خاصيت كي كيفيت (Quality) چئبو آهي.

انهيءَ كي سمجهڻ لاءِ اچو تہ فرض كريون هڪ بنيادي فريكوئنسي ۽ ٻيون فريكوئنسيز جيكڏهن انهن سيني لهرن كي هكڙي اوسيلو اسكوپ (Oscilloscope) تي ملايون تہ اسان هڪ لهري شكل حاصل كنداسين جنهن ۾ اوور ٽونز (Over tones) ٿيندا. جيئن تصوير تصوير 11.7 ۾ ڏيكاريل آهن.

بلندي (Loudness): ان اصطلاح جي وصف هيٺ ڏجي تہ بلندي ذريعي اسان خاموشي ۽ وڏي آواز جي وچ ۾ فرق معلوم كريون ٿا.

پچ (Pitch): آواز جي خاصيت جنهن جي ذريعي اسان تيز (Shrill) ۽ سڌي آواز جي وچ ۾ فرق معلوم كري سگهون ٿا.ان كي آواز جي پچ چئون ٿا.

بلندي ۽ پچ جو انحصار ترتيبوار وسعت ۽ فريكوئنسي تي آهي. جيئن تصوير 11.7 ۾ ڏيكاريل آهي.

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال 1: كهڙيون خاصيتون آواز جي كيفيت كي طئي كن ٿيون؟
سوال 2: جيكڏهن ٻن مختلف ذريعن كان ساڳئي فريكوئنسي ۽ بلندي وارو آواز هجي تہ اوهان انهن آوازن ۾ كيئن فرق كري سگهندؤ؟

11.4 آواز جي آلودگي (Noise Pollution):

اسان پنهنجي روزاني زندگي ۾ مختلف كيفيتن جا آواز ٻڌي لطف ماڻيون ٿا. اسان موسيقي جا اوزار جيئن ركارڊر، گٽار، وائلن ۽ ڊرم جي ذريعي پيدا ٿيندڙ آواز ٻڌون ٿا. انهن موسيقي جي اوزارن ۾ ٽون (Tone) جي خاصيت ٿئي ٿي جيئن كنٽرول ٿيل پچ ۽ كيفيت جي سبب كري اسان جي ٻڌڻ تي خوشگوار اثر وجهندا آهن.

اهي آواز جيكي اسان جي كنن تي خوشگوار هجن تہ انهن آوازن كي موسيقي جا آواز چيو ويندو آهي.

انهن جي باوجود كجهہ اهڙا آواز آهن جيكي اسان جي كنن تي ناخوشگوار اثر ڇڏين ٿا جيئن موٽرسائيكل جو آواز، دروازي كي زور سان بند كرڻ جو آواز ۽ مشينري جو آواز وغيره.



شكل 11.6
اوسيلو اسكوپ تي هڪ نوٽ جو نهڙ



شكل: 11.7
پچ ۽ آواز جي بُلندي جو دارومدار آواز جي وُسعت تي آهي.آواز جي پچ جو دارو مدار آوازي جي فريكوئنسي تي آهي.

اهو آواز جيڪو اسان جي ڪنن تي ناخوشگوار اثر وجهي ان کي گوڙ چئبو آهي.

گوڙ ڪجهه ذريعن طرفان پيدا ٿيندڙ غير منظم ۽ بي ترتيبي لرزش سان ملندو آهي.

گوڙ آلودگي آهي ۽ سڄي دنيا لاءِ انتهائي ګٽتي جوکو آهي. گوڙ هڪ اڻ وڻندڙ آواز آهي جيڪو نه رڳو اسان لاءِ پر ٻين جنسن لاءِ به پڻ هاڃيڪار آهي. مواصلات جا اوزار ۽ ڳري مشينري بنيادي ذريعا آهن. ڇا توهان کي معلوم آهي آواز جي بلندي جو ايڪو ڊيسي بيل آهي.

مثال طور الارم، هارن، وڏي آواز واريون گاڏيون ۽ صنعتي علائقن ۾ ڳري مشينري گوڙ جا ذريعا آهن گوڙ جو واڌارو انساني صحت لاءِ هاڃيڪار اثر ڇڏي ٿو ۽ اهو ذهني دٻاءُ ۽ اعصابي ڇڪ جو سبب بڻجي سگهي ٿو. وقت سان ٻڌڻ جي حواس جو نقصان، ننڊ ۾ خرابي، غصو، ذهني ٿاڪ ۽ سخت ٿاڪ جهڙيون بيماريون ٿي سگهن ٿيون.

گوڙ ڪان بچاءُ جا به جزا آهن. هڪ گوڙ جي حد ۽ ڪيتري وقت تائين گوڙ جي حالت ۾ رهڻ. ڪهڙن ملڪن ۾ هڪ ڪم واري ڏينهن يعني 8 ڪلاڪن لاءِ گوڙ جي تجويز ڪيل حد 85 کان 90 dB آهي. گوڙ جي آلودگي کي گهٽائڻ لاءِ گوڙ وارين مشينن کي ماحول دوست مشينن ۾ تبديل ڪرڻ، آلودگي گهٽائڻ وارا ناڪا ۽ گوڙ کان بچاءَ لاءِ ڪنن جي حفاظتي ڊوائيسز ذريعي گوڙ کي ڪافي حد تائين گهٽائي سگهجي ٿو.

چا توهان ڄاڻو ٿا!

Bel اصل ۾ گراهم بيل کان ورتل آهي جيڪو ٽيليفون جو ايجاد ڪندڙ آهي. DeciBel هڪ يونٽ آهي. جيڪو Bel جو ننڍو يونٽ آهي.

جدول (11.2) گوڙ جي حد ڊيسيبل ۾

گوڙ	گوڙ جي حد dB ۾
ٽيپ رڪارڊر وڏي آواز سان	150
ٻڌڻ جو نقصان	140
پاپ راڳن جي محفل	110
ڊرل مشين (3 ميٽر پري کان آواز)	90
مصروف روڊ	70
عام ڳالهه ٻولهه	60
سُسُ پُسُ	30
ٻڌڻ جي آخري حد	0

چا توهان ڄاڻو ٿا!

بي ترتيب ورجائيندڙ آوازي لهرون گوڙ پيدا ڪن ٿيون. جڏهن ته باقاعدا ورجائيندڙ لهرون موسيقي جا نوٽس پيدا ڪن ٿيون.

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال 1: ڪهڙا آواز اسان جي ٻڌڻ واري حواس لاءِ خوشگوار آهن؟

سوال 2: آواز جي آلودگي ڪيئن گهٽائي سگهجي ٿي؟

ACHIEDU.COM



تصوير 11.8
هڪ ڇوڪرو پٽ جي سامهون بيهي پڙاڏو پيدا ڪري رهيو آهي.

پڙاڏو يا آواز جي موٽ (Echo or Reflection of Sound):

جيڪڏهن اسان هڪ آواز موٽائيندڙ جسم جيئن اوچي عمارت يا پهاڙ جي سامهون بيٺا آهيون ۽ هڪ دفعو تاڙيون وڄايون ٿا. ته اسان ٿوري دير کان پوءِ بلڪل ساڳيو آواز وري ٻڌون ٿا. جيئن تصوير 11.8 ۾ ڏيکاريل آهي.

آواز ڪنهن سطح سان ٽڪرائجي ورجائجي ته ان کي پڙاڏو چئبو آهي.

جيڪڏهن اسان هوا ۾ (20^0C) تي آواز جي رفتار 340 ميٽر في سيڪنڊ وٺون ٿا. آواز رڪاوٽ واري سطح سان ٽڪرائجي ٻڌڻ واري کي 0.1 سيڪنڊن کان پوءِ ٻڌجي ٿو ته پوءِ آواز جو شروع ٿيڻ واري ذريعي کان وني موٽڻ تائين جو گهٽ ۾ گهٽ مفاصلو

مفاصلو = رفتار × وقت

$d = 340m/s \times 0.1s$

$d = 34m$

اهڙي طرح پڙاڏي کي صاف ٻڌڻ لاءِ آواز جي ذريعي کان موٽ تائين جو مفاصلو اڌ (17m) هجڻ گهرجي.

مثال 3

سوال 1: هڪ ڇوڪرو پٽ پرسان تاڙي وڄائي ۽ ان جو پڙاڏو 1.6 سيڪنڊ کان پوءِ ٻڌو ته پٽ ڇوڪري کان ڪيترو پري آهي؟ جيڪڏهن آواز جي رفتار 340 ميٽر في سيڪنڊ ورتي وڃي.

حل:

(1) معلوم ۽ نامعلوم رقمون لکو

$t = 1.6s$

$v = 340m/s$

$d = ?$

(2) فارمولا لکو

$d = v \times t$

(3) فارمولا ۾ رقمون وجهو ۽ حل ڪيو:

$d = 340\frac{m}{s} \times 1.6s$

$d = 544m$

1.6s سيڪنڊن ۾ آواز ٻه دفعا مفاصلو طئي ڪيو يعني ڇوڪري کان پٽ ۽ پٽ کان ڇوڪري ڏانهن.

نتيجو: پٽ ۽ ڇوڪري وچ ۾ فاصلو ٿيندو.

$d = \frac{544}{2}\, m$

$d = 272\ m$

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

اسان جي دماغ ۾ آواز جي حساسيت 0.1 سيڪنڊن لاءِ هوندي آهي. پڙاڏو ٻڌڻ لاءِ موڪليل آواز ۽ موٽيل آواز جي وچ ۾ 0.1 سيڪنڊن جو وقفو ضروري آهي.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

Echolocation اها ڪاريگري آهي جيڪا پڙاڏي ذريعي شين جي جڳهه متعلق ڪري ٿي. ناقابل يقين طور انڌن ماڻهن جي اها صلاحيت جنهن ۾ هو آواز ڪيندي جڳهه جي نشاندهي ڪندا آهن. اهي آواز جيئن پيرن کي زمين تي هٽڻ پهنجي اچي لٺ سان آواز ناهڻ،آڱرين سان آواز ناهڻ اهي ماڻهو جيڪي ان هنر ۾ ماهر هوندا آهن ته اها Echolocation جي ذريعي آواز جي موٽندڙ لهرن جيڪي آس پاس جي جاين شين سان ٽڪرائجي اچن ٿيون انهن ذريعي ان جاءِ کي صحيح سڃاڻڻ جو ذريعو آهي.

11.5 الٽراسائونڊ (Ultrasound)

اسين ڄاڻون ٿا تہ هڪ لرزشي جسم ڪنهن وسيلي ۾ آواز پيدا ڪري ٿو. عام انساني ڪن سڀني فريڪوئنسي جي آوازن کي ٻڌڻ جي قابل نہ آهي جيڪڏهن اسان گهٽ آواز (Infra sound) ٻڌي سگهون تہ هڪ سادي جهولي جي لرزش ٻڌون ها. انهيءَ وانگر اسان مڇر جي پرن جي لرزش ٻڌون ها. نہ رڳو گهٽ آواز انفراسونڪ پر وڌو آواز جيئن الٽراسائونڊ بہ نہ ٻڌي سگهون ٿا.

اهي آواز جن جي فريڪوئنسي انساني ٻڌڻ واري فريڪوئنسي جي حد کان مٿي هوندي آهي انهن کي الٽراسائونڊ چئبو آهي.

عام طور تي الٽراسائونڊ جي فريڪوئنسي 20000 هرٽز کان وڌيڪ هوندي آهي.

آواز جي لهر جي اها حد جيڪا فريڪوئنسي انساني ڪن ٻڌي سگهن ان کي (Audible) فريڪوئنسي چئبو آهي.

اهي آواز جون لهرون جيڪي انساني ڪن ٻڌي سگهي.تو ان جي ٻڌڻ واري فريڪوئنسي جي حد کان هيٺ هوندي تہ انهن کي (Infra sonic) چئبو آهي.

مختلف جانور جي ٻڌي سگهڻ وارين فريڪوئنسي جي حد تصوير (11.9) ۽ (11.3) ۾ ڏيکاريل آهي.



شڪل 11.9

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

مختلف ماڻهن جي ٻڌڻ جي حد مختلف هوندي آهي. اها حد عمر سان گهٽجي ٿي. انهن جا ڪن مٿيون فريڪوئنسيز ٻڌڻ کان قاصر ٿين ٿا. هڪ عام انساني ڪن جي ٻڌڻ جي هيٺين حد 20 هرٽز آهي ۽ مٿئين جي حد 20 ڪلوهرٽز آهي. ٻين لفظن ۾ اسان جا ڪن 20 هرٽز کان مٿي ۽ 20 ڪلو هرٽز کان هيٺ واري فريڪوئنسيز ٻڌڻ لائق آهن.

جدول 11.3 مختلف ساهوارين جي ٻڌڻ واري فريڪوئنسي جي حد

جاندار	فريڪوئنسي (Hz)	
	هيٺين حد	مٿين حد
هاٿي	16	1200
انسان	20	20000
گهوڙا	31	40000
ڪتا	40	40000
وهيل ۽ ڊولفن مڇيون	70	15000
ٻليون	100	3200
ماڪڙ	100	50000
ڪوڄ ۽ سامونڊي شينهن	200	55000
چمڙا	1000	150000

صنعت ۽ طب ۾ الٽراسائونڊ جو استعمال:

هاءِ فريڪوئنسي وارا لهري آواز جيئن ڪنهن مقرر سڌي رستي سان پکيڙي سگهجن ٿا. صنعت ۽ طبي تشخيص ۾ الٽراسائونڊ جو تمام گهڻو استعمال آهي.

شڪل (11.10)
الٽراسائونڊ جي مدد سان صفائي.

صفائي (Cleansing):

الٽراسائونڊ عام طور تي گهڻين شين جي صفائي لاءِ ايتري قدر جتي پهچڻ مشڪل هجي تو ۽ جيئن زيورن لاءِ ڏندن، جرا جي اوزارن ۽ موسيقي اوزارن جي صفائي لاءِ استعمال ڪيون وينديون آهن. ان عمل لاءِ صاف ڪرڻ وارين شين کي صاف ڪرڻ واري محلول ۾ الٽراسونڪ لهرن واري محلول ۾ رکيو ويندو آهي. انهن جي هاءِ فريڪوئنسي هجڻ ڪري مٽي، گرُ ۽ آلودگي وارا ذرڙا ڪرن ٿا. اهڙي طرح شيون مڪمل طرح صاف ٿين ٿيون.



شڪل 11.11
هڪ ڌاتو جي بلاڪ ۾ اندروني ڏار معلوم ڪيو ويو.

وصفي ضابطو (Quality Control):

تمام گهڻي فريڪوئنسي هجڻ جي ڪري الٽراسائونڊ شين ۾ اندر تائين گهري وڃڻ جي طاقت ڏندن ۾ خال، لوهه ۽ سيمنٽ جي بلاڪ ۾ اندروني ڏار معلوم ڪرڻ لاءِ استعمال ڪئي ويندي آهي اهي نظر نه اچڻ وارا ڏار انهن شين جي مضبوطي گهٽائن ٿا. الٽراسونڪ لهرون انهي لوهي بلاڪن مان گذاريون وينديون آهن ۽ انهن لهرن جي فرق کي سڃاڻڻ لاءِ ڊيٽيڪٽرس استعمال ڪيا ويندا آهن. اهي لهرون موٽ ڪائيندين ۽ نقص جو اهڃاڻ ڏينديون جيئن تصوير 11.11 ۾ ڏيکاريل آهي.

سونار (Sound Navigation and Ranging) (SONAR)

سونار خصوصي طور سمنڊ جي لاءِ استعمال ٿيندو آهي. تمام گهٽي فريڪوئنسي هجڻ سبب اهي گهڻو پري تائين سفر ڪن ٿيون. هن ۾ لهرن موڪليندڙ اوزار (Transmitter) الٽراسونڪ لهرون موڪلي ٿو ۽ انهن لهرن جي موٽ جو وقت ۾ ڪيترو مفاصلو طئي ڪيو اهو هڪ ٽرانسڊيوسر (Transducer) جي وسيلي نوٽ ڪيو ويندو آهي ان شيءِ جي محل جڳهه معلوم ۽ حرڪت جو رستو معلوم ڪري سگهجي ٿو. هي هنر سمنڊن جي گهرائي، سمنڊ ۾ آبدوزن جي خبر ۽ سمنڊ ۾ پوريل ڌماڪيدار مواد کي معلوم ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي. تصوير (11.12) ۾ ڏيکاريل آهي.



شڪل (11.12)
الٽراسائونڊ جي مدد سان ساموندي تهه جي اونهائي معلوم ڪئي وئي.

پڙاڏي سان دل جي شڪل ايڪوڪارڊيو گرافي (Echocardiography):

پڙاڏي سان دل جي شڪل هڪ بي سور ۽ غير تڪليف ڏيندڙ تشخيصي عمل آهي. هاءِ فريڪوئنسي لهرون نشرياتي اوزارن ذريعي موڪليون وينديون آهن. انساني ڇاتي تي ٽرانسڊيوسر مخصوص جاءِ ۽ ڪند تي رکيو ويندو آهي. اهي لهرون ڪل مان ٽپي دل جي ديوارن ۽ ٽشوز سان ٽڪرائجي دل جي بناوت جو عڪس پڙاڏي تحت ان ٽرانسڊيوسر

شڪل (11.13)
ايڪو ڪارڊيو گرافي ڪليون جي مدد سان دل جي ڪارڪردگي جي چڪاس.

KARACHIEDU

ذريعي موڪليندا آهن. جيئن تصوير (11.13) ۾ ڏيکاريل آهي. اهي موٽايل لهرون ڪمپيوٽر ڏانهن منتقل ٿينديون آهن جتي ٽرانسڊيوسر جي مدد سان دل جي والن ديوارن نسن جا حرڪت ڪندڙ عڪس ٺهندا آهن . ان عڪس ڪي پڙاڏي سان دل جي شڪل چئبو آهي.

الٽرا سونوگرافي (Ultrasonography):

هي ڪاريگري الٽراسائونڊ اسڪينر ۾ استعمال ڪئي ويندي آهي آواز جي لهرن جي تمام هاءِ فريڪوئنسي کي استعمال ڪندي انساني جسم جي عضون جي شڪل ۽ حمل دوران عورت جي پيٽ ۾ ٻار جي جوڙجڪ چڪاسڻ لاءِ اهي اسڪينر استعمال ڪيا ويندا آهن هڪ سونولوجسٽ مريض جي اندرين جهڙوڪ جيرو، پتو، گردي ۾ ڳوڙهو / ڦيرو ۽ پٿري يا ٽيومر معلوم ڪندا آهن. هن ڪاريگري ۾ آواز جون لهرون انساني جسم ۾ داخل ٿين ٿيون ۽ عضون جي حدن کي ڇهن ٿيون مثال طور جسم جي ٻاڌيان ۽ نرم ٽشو ۽ هڏين کان اهي لهرون اتان موٽ کائن ٿيون جتي ٽشوز جي گهاٽائي تبديل هجي ٿي جيئن تصوير 11.14 ۾ ڏيکاريل آهي.هي اوزار چڪاس واري اوزار (Probe) کان ٽشو يا عضوي جي حدن تائين آواز جي رفتار استعمال ڪندي، مفاصلو، وچڻ ۽ پڙاڏي جو وقت معلوم ڪري ٿو. اهي لهرون بجلي جي سگنلز ۾ تبديل ڪري عضون جو ٻه رخي 2-D تصويرون ناهيون وينديون آهن.



شڪل 11.14
الٽراسائونڊ ڊاياگرام

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال 1: روشني يا آواز منجهان ڪنهن جي رفتار وڌيڪ آهي؟

سوال 2: 10 ميٽر ڊگهي ڪمري ۾ ڇا پڙاڏو پيدا ڪرڻ ممڪن آهي؟

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

RADAR گاڏين جي رفتار ۽ فضائي رستن کي ضابطو ڪرڻ لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

SONAR آبدوز ٻيڙي ۽ سمنڊ جي تهه جي معلومات لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

LIDAR هڪ رفتار معلوم ڪندڙ اوزار (Speed Gun) آهي ۽ اوچائي معلوم ڪرڻ پڻ جنگلات ۾ استعمال ڪيو ويندو آهي.

ACHIEDU.COM

اختصار Summary

- آواز هڪ توانائي آهي جنهن جي نسبت ماليڪيولز جي حرڪت سان آهي.
- آواز ڊگهائي لهر آهي, جنهن جا لرزشي ماليڪيول حرڪت جي طرف پوروچوٽ حرڪت ڪندا آهن.
- آواز جي لهر ڪنهن وسيلي ۾ هڪ ٻئي پنيان وڌيل داٻ ۽ گهٽيل داٻ تي مشتمل آهي.
- داٻ اهو حصو جتي هوا جو پريشر ان حصي جي اوسي پاسي کان ٿورو وڌيڪ هوندو آهي.
- آواز کي توانائي منتقل ڪرڻ لاءِ وسيلي جي ضرورت هجي ٿي.
- آواز خلا ۾ سفر نہ ٿو ڪري سگهي.
- آواز جون لهرون مختلف وسيلن ۾ انهن جي خاصيتن موجب مختلف رفتار سان سفر ڪن ٿيون.
- آواز جي رفتار نهرن جسمن ۾ وڌيڪ تيز ۽ پاٽياٽ ۽ گئسن ۾ گهٽ رفتار سان حرڪت ڪن ٿيون.
- گرمي پد هوا ۾ آواز جي رفتار تي اثر اندازڪري ٿو جيئن وسيلي جو گرمي پد وڌي ٿو تہ آواز جي رفتار بہ وڌي ٿي.
- گهم آواز جي رفتار تي ٿورو اثر وجهي ٿي ۽ جيئن هوا ۾ گهم وڌي ٿي تہ آواز جي رفتار ۾ تيزي اچي ٿي.
- ڪيفيت آواز جي اها خاصيت جنهن جي ذريعي ساڳي بلندي ۽ پچ جي ٻن آوازن ۾ فرق هجي ٿو.
- اهي آواز جيڪي اسان جي سماعتن لاءِ ناخوشگوار هجن ان کي گوڙ چئبو آهي.
- گهڻو گوڙ انساني صحت لاءِ خطرناڪ آهي.
- عام انساني ڪن جي هيٺين حد 20 هرٽز ۽ مٿئين حد 20 ڪلو هرٽز آهي.
- الٽراسائونڊ اهو آواز آهي جنهن کي ٻڌڻ واري فريڪوئنسي جي مٿئين حد آهي يعني 20 ڪلو هرٽز کان مٿي واريون آواز جون لهرون (الٽراسونڪ) آهن.
- پڙاڏو ڪنهن رڪاوٽ کان آواز جي موٽ آهي.
- الٽراسائونڊ ، صنعت ۾ ڏار، غار، لوهہ ۽ ڪنڪريٽ ۾ ڏار معلوم ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي.
- سونار (Sonar) سمنڊ جي تهہ، سمنڊ ۾ آبدوز جي معلومات ۽ ان جو پيڇو ۽ ڌماڪيدار مادي جي معلومات لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي.
- الٽراسائونڊ استعمال ڪندي پڙاڏي سان دل جي حرڪت ڪندڙ تصوير ۽ ان جي والن جي تصوير ٺاهي ويندي آهي.
- الٽراسائونڊ استعمال ڪندي الٽراسونوگرافي ذريعي نرم عضون ۽ ٽشوز کي اسڪين ڪيو ويندو آهي.

KARACHIEDU.COM

ذهني نقشو

- آواز
  - آواز جي پيدائش
    - ميڪانڪي ڏگهائي لهرون
      - آواز جون خاصيتون
      - الٽراسائونڊ
        20 KH2 کان وڌيڪ
        - الٽراسائونڊ جا استعمال طبي، صنعتي
      - آواز جي رفتار
        - آواز جي ڪيفيت
        - موسيقائي آواز
          - تڪليف ڏيندڙ آواز گوڙ آهي
          - گوڙ
          - موسيقي

KARACHIEDU.COM

حصو (الف) گهڻ جوابي سوال (Multiple Choice Questions)

هيٺين ڏنل جوابن مان صحيح جواب چونڊيو:

(1) آواز __________ توانائي جو قسم آهي.
(a) بجلي (b) ميڪانڪي
(c) گرمي (d) ڪيميائي

(2) عام انساني ڪن جي ٻڌڻ واري فريڪوئنسي __________ آهي.
(a) 10 هرٽزڪان 10 ڪلو هرٽز (b) 20 هرٽزڪان 20 ڪلو هرٽز
(c) 25 هرٽزڪان ۽ 25 ڪلو هرٽز (d) 30 هرٽزڪان 30 ڪلو هرٽز

(3) آواز جي رفتار O^0C تي __________ آهي.
(a) 331 ميٽر في سيڪنڊ (b) 34 ميٽر في سيڪنڊ
(c) 17 ميٽر في سيڪنڊ (d) 680 ميٽر في سيڪنڊ

(4) گئسن جي ڀيٽ ۾ آواز نهري جسم ۾ تيز سفر ڪري ٿو ڇاڪاڻ جو __________
(a) گئس جا ماليڪيول پري پري آهن.
(b) آواز نهري جسم ۾ گئس جي ڀيٽ تيز نہ ٿو
(c) نهري جسم جا ماليڪيول گڏيل هوندا آهن
(d) گئس جا ماليڪيول تيزي سان حرڪت ڪندا آهن.

(5) اهي ڪهڙا ٻہ جز آهن جيڪي آواز جي رفتار تي اثرڪندا آهن.
(a) گهم ۽ هوا جو مقدار (b) گرمي پد ۽ هوا جو مايو
(c) هوا جو مايو ۽ جسم (d) گرمي پد ۽ هوا ۾ گهم

(6) ٻن لڳاتار داٻ جي وچ واري مفاصلي کي آواز جي لهري __________ چئبو آهي.
(a) ٽائيم پيرڊ (b) وسعت
(c) فريڪوئنسي (d) لهري ڊيگهہ

(7) هيٺ ڏنل وسيلن جي ترتيب ۾ تيز کان آهستي آواز جي رفتار ٻڌايو.
(a) گئس پاڻيات نهرو
(b) پاڻيات نهرو گئس
(c) نهرو پاڻيات گئس
(d) گئس نهرو پاڻيات

(8) صنعت ۽ طب ۾ الٽراسائونڊ جا گهٽائي استعمال آهن.
(a) جذب ٿيڻ (b) جسم کان اڳ جي اسڪين
(c) پکڙجڻ (d) هواجي گهمَ ماپڻ

(9) پڙاڏي جا سبب ٻڌايو:
(a) جذب ٿيڻ (b) پکڙجڻ
(c) موٽ (d) موڙ

KARACHIEDU.COM

(10) هينين مان ڪهڙي لهر خلا ۾ سفر نہ ٿي ڪري سگهي؟
(a)آواز جي لهر (b) انفراريڊ ريڊي ايشن
(c) مائڪرو لهر (d) ايڪس ري

حصو (ب) ٿهيل سوال(Structured Questions)

(1) (a) آواز ڪيئن پيدا ٿيندو آهي؟
(b) بيان ڪيو تہ هوا ۾ آواز جي ذريعيوڌيل داٻ ۽گهٽيل داٻ ڪيئن پيدا ٿيندا آهن؟ شڪل ذريعي ٻڌايو.

(2) (a) آواز جي لهرن کي ميڪانڪي لهرون چو چيو ويندو آهي؟
(b) آواز کي سفر ڪرڻ لاءِ ذريعي جي ضرورت هوندي آهي. تجربي جو حوالو ڏئي هن بيان کي ثابت ڪيو.

(3) (a) موسيقي ۽ گوڙ ۾ فرق بيان ڪيو.
(b) بيان ڪيو تہ ڪيئن گوڙ انسان لاءِ هاجيڪار آهي؟

(4) (a) آواز جو سُر يا ڪيفيت جي وصف ٻڌايو.
(b) ڇا اهو ممڪن آهي تہ ٻن مختلف موسيقي جي اوزارن جي آواز جون لهرون هڪ ٻئي ۾ ملائي هڪ لهر ڪجي؟

(5) (a) آواز جي رفتار نهري وسيلي ۾ پاڻياٺ ۽ گئس جي ڀيٽ ۾ چو وڌيڪ آهي؟
(b) هيٺ ڏنل جزن جا هوا ۾ آواز جي رفتار تي اثر بيان ڪريو.
(1) گرمي پد (2) گهم

(6) (a) پڙاڏي جي وصف ٻڌايو.
(b) سونار(Sonar) جي جوڙجڪ ۽ استعمال بيان ڪريو.
(c) الٽراسائونڊ استعمال ڪندي ڌاتو بلاڪ ۾ ڏار کي ڪيئن ڳولي سگهجي ٿو؟ شڪل جي مدد سان وضاحت ڪريو.

(7) (a) هينين جزن جي وصف ٻڌايو.
(i) انفراسونڪ
(ii) ٻڌڻ واري فريڪوئنسي جي حد
(iii) الٽراسائونڊ
(b) صفائي لاءِ الٽراسائونڊ ڪيئن استعمال ڪيو ويندو آهي؟
(c) اسپتالن ۾ علاج جي تشخيص لاءِ الٽراسائونڊ جا ڪي بہ ٻہ استعمال ٻڌايو:

حصو (ت) مشقي سوال:

(1) 50^0C تي هوا جي رفتار جو حساب لڳايو. آواز جي رفتار 0^0C تي 331 ميٽر في سيڪنڊ آهي.
($360.0\ ms^{-1}$)

KARACHIEDU.COM

(2) هڪ انسان جي آواز ٻڌڻ جي حد ٻه 20 هرٽز کان 20 ڪلو هرٽز آهي انهن ٻنهي آوازن جي حدن جي انهيءَ جي فريڪوئنسي موجب لهري ڊيگهه، فرق جو حساب لڳايو؟
آواز جي رفتار 340 ميٽر في سيڪنڊ وٺو.

جواب: 17.2 ميٽر ۽ 0.017 ميٽر

(3) هڪ سامونڊي جهاز الٽراسونڪ لهرون استعمال ڪندي پنهنجي هيٺيان هڪ آبدوز جي گهرائي معلوم ڪري ٿو. هڪ آواز جي لهر سمنڊ ۾ داخل ڪئي وئي آهي ۽ ان جو پڙاڏو 40 ملي سيڪنڊن کانپوءِ آيو. پاڻي ۾ آواز جي رفتار 1480 ميٽر في سيڪنڊ آهي. آبدوز جي گهرائي معلوم ڪيو؟

(29.6 = 30m)

(4) رات جو چمڙو پنهنجي شڪار لاءِ آواز جون لهرون خارج ڪندو آهي. ان آواز جي رفتار 340 ميٽر في سيڪنڊ آهي.

(i) چمڙو 0.0080 ميٽر جي آواز جي لهري ڊيگهه خارج ڪري ٿو آواز جي فريڪوئنسي جو حساب ڪريو

(42.5 KHz)

(ii) آوازن جي لهر شڪار سان ٽڪرائجي موٽ ڪائي ٿي. چمڙو اها موٽ واري لهر 0.10 سيڪنڊن کان پوءِ ٻڌي ٿو. حساب لڳايو آواز جي لهر ڪيترو مفاصلو طئي ڪيو؟

(34 m)

(iii) اهو ٻه مفاصلي جو حساب لڳايو شڪار چمڙي کان ڪيترو پري هيو؟

(17 m)

KARACHIEDU.COM

يونٽ نمبر - 12

برق مقناطيسي پٽي

شاگردن جي سکڻ جا نتيجا:

- روشني جي ورڇ (Dispersion) بيان ڪرڻ جيئن منشور مان روشني جو گذرڻ.
- رنگن واري پٽي بڌائڻ ۽ اهو بڌائڻ ته اهي رنگ ڪيئن فريڪوئنسي ۽ لهري ڊيگهه سان منسلڪ آهن.
- پاڻي جي ڦڙن سان روشني جي صفت بيان ڪرڻ.
- بڌائڻ ته سڀ برق مقناطيسي لهرون هوا ۾ تيز رفتار سان سفر ڪن ٿيون ۽ انهيءَ رفتار جو مقدار بڌائڻ برق مقناطيسي پٽي جا جزا بڌائڻ
- هينين جو ڪردار بڌائڻ:
  - (i) ريڊيائي لهرون، ريڊيو ۽ ٽيليويزن مواصلات.
  - (ii) مائڪرو لهرون، ٽيليفون ۽ سيٽلائيٽ.
  - (iii) انفرا ريڊ ٽي وي ريموٽ ڪنٽرول، چور پڪڙ الارم گهر ۾ استعمال ٿيندڙ بجلي تي هلندڙ سامان.
  - (iv) روشني آپٽيڪل فائبر جو استعمال طب ۽ ٽيليفون ۾.
  - (v) الٽرا وائيوليٽ سن بيڊس، روشني ڏيندڙ ٽيوب ۽ جيوڙي صفائي.
  - (vi) ايڪس ريز، اسپتالن ۾ ڪينسر جا هاجيڪار جزا ساڙڻ ۽ انجنيئرنگ ۾ ڌاتن جي بلاڪن ۾ ڏار معلوم ڪرڻ.
  - (vii) گاما ريز، اهي پڻ ڪينسر جا سيل ساڙڻ ۽ نهرن ۾ خال معلوم ڪرڻ.

16 مئي روشني جو عالمي ڏينهن

يونيسڪو (UNESCO) سائنس ۽ تعليم ۾ روشني

روشني جي ڪردار کي 16 مئي تي ملهائجي ٿو. چاڪاڻ ته روشني اسان جي زندگيءَ ۾ هڪ اهم ڪردار ادا ڪري ٿي اها بنيادي سطح تي زندگي جي شروعات آهي فوٽوسينٿس (Photosynthesis) جي ذريعي روشني اسان کي متبادل توانائي جي ذريعن ۽ بين ڪيترن ئي دريافتن ڏانهن وٺي وئي آهي جيئن ڪائنات بابت سمجهڻ ۽ ان کي شڪل ڏيڻ، صدين تائين روشنيءَ ۽ ان جي خاصيتن جي مطالعي (ابن الهيشم کان وٺي آئنسٽائن تائين) سائنس جي هر شعبي ۾ روشني انقلاب آڻي ڇڏيو آهي. گاما شعاعن کان وٺي ريڊيائي لهرن تائين ۽ روشني جو اسپيڪٽرم ڏور ۽ ويجهو حدن کي سمجهڻ ۾ مدد ڪئي آهي.

اسان ڊجيٽل دور کان پوءِ تمام گهڻي ترقي ڪيل ٽيڪنالاجي واري دور ۾ رهون ٿا، جتي اليڪٽرانڪ اوزار بغير تارن (Wireless) جي ٿيندا پيا وڃن، اسان موبائل فون، ليپ ٽاپ ۽ موبائل ٽي وي استعمال ڪيون ٿا، اهو نظر تو اچي ته اهي بغير تار جي اوزار پنهنجي ارد گرد جي ماحول جي معلومات جو معائنو ڪري پڙهي ونن ٿا ۽ اسان پاڻ ڊجيٽل معلومات رابطي جي ذريعن سان هڪ ٻئي سان شيئر ڪريون ٿا. اها سڄي معلومات ڪٿان اچي ٿي؟ اها معلومات هوا ۽ خلا ۾ ڪيئن سفر ڪري ٿي؟ اسان اهو سڀ هن يونٽ ۾ تفصيلي سمجهڻ جي ڪوشش ڪريون ٿا.

12.1 روشني جي ورڇ:

چا توهان اندلٺ ڏٺي آهي؟ ان وايو مندل جي پويان ڪهڙي فزڪس آهي، اچو ته اها ڪاريگري منشور جي ذريعي سکون، فرض ڪريو ته هڪ روشني جو ڪرڻو هوا منجهان شيشي جي منشور جي ڪهاڻي وسيلي ۾ داخل ٿئي ٿو، منشور ٻنهي موڙيندڙ سطحن تي ڪرڻ کي موڙي هڪ رنگن جي پٽي ٺاهي ٿو.

جڏهن روشني منشور مان گذري ٿي ته اها سفيد روشني بنيادي ستن رنگن ۾ ورهائجي وڃي ٿي، انهيءَ کي روشني جي ورڇ چئبو آهي.

سفيد روشني ڪي رڳو هڪ رنگ نہ آهي، اها سپني رنگن جي پٽي جي ملاوٽ آهي، منشور هر رنگ کي انفرادي طور انهيءَ وسيلي جي موڙانڪ مطابق موڙي ٿو.

سفيد روشني جي اندلني پٽي:

جڏهن سفيد روشني جو اسپيڪٽرم هڪ سوڙهي شعاع ۾ ورهائجي ٿو ته هيٺين ريت رنگن جي پٽي ٺهي ٿي، جنهن جو مخفف VIBGYOR جنهن ۾ واڱڻائي، نيرانجهڙو، نيرو، سائو، پيلو، گيڙو ۽ ڳاڙهو رنگ ترتيبوار تصوير 12.1 ۾ ڏيکاريل آهن.

سفيد روشنيءَ جي رفتار ۽ طرف مختلف ٿين ٿا. لهر جي ڊيگهہ جي لحاظ کان منشور مان گذرندڙ ڳاڙهي رنگ جي روشني جي رفتار وڏيڪ ٿيندي آهي، ان جي ابتڙ واڱڻائي رنگ جي رفتار گهٽ ٿيندي آهي، چا ڪاڻ جو اهو رنگ هوا ۾ پنهنجي موڙ رکندو آهي، انهيءَ لاءِ رنگن جي پٽي ۾ اهو رنگ چٺو ڏيکاربو آهي.

ورڇ ذريعي رنگن جي ترتيب کي روشني جي اندلني پٽي چئبو آهي.

چا توهان ڄاڻو ٿا!

پرزم گلاس يا پلاسٽڪ جو هڪ ٽڪنڊي شفاف بلاڪ آهي. اهو هڪ مضبوط بناوت آهي جنهن ۾ ٽي مستطيل ۽ ٻہ ٽڪنڊي سطحون آهن.





شڪل (12.21)
پرزم سان روشني جو پکڙجڻ

KARACHIEDU



تصوير 12.2 ۾ نظر ايندڙ روشني جي پٽي متعلق هر رنگ جي لهري ڊيگهه ۽ فريڪوئنسيز

جدول 12.1

گهٽين لهري ڊيگهن جون ڪرائون شيشي جي موڙانڪ هيٺين جدول مختلف رنگن جي مختلف لهري ڊيگهه ۽ موڙانڪ

رنگ	لهري ڊيگهه (nm)	موڙانڪ
ڳاڙهو	650	1.332
گيڙو/ نارنگي	625	1.333
پيلو	575	1.334
سائو	525	1.336
نيرو	450	1.340
نيرانجهڙو	425	1.342
واڱڻائي	400	1.344

چا توهان ڄاڻو ٿا؟

ٽريفڪ سگنلز ۾ ڳاڙهي رنگ استعمال ڪيو ويندو آهي. ڳاڙهي روشني سڀني رنگن جي سڀ کان وڌيڪ لهري ڊيگهه آهي، ۽ هواء ۾ ان جي گهٽ ۾ گهٽ پکيڙيندا آهن. تنهن ڪري، اهو تمام ڊگهو فاصلو سفر ڪري سگهي ٿو ۽ مينهن ۽ ڪوهيڙي ذريعي گذري سگهي ٿو. اهو ئي سبب آهي ته ٽريفڪ سگنلن ۾ ڳاڙهي رنگ جو استعمال ڪيو ويو وڃي جيئن اسٽاپ سگنل پري کان نظر اچي ٿو.

پاڻي جي ڦڙن منجهان روشني جي ورڇ:

اندلٺ قدرت جي هڪ خوبصورت تخليق آهي، جڏهن اندلٺ ظاهر ٿئي ٿي ته اهو روشني جي ورڇ جو خوبصورت نظارو آهي ۽ ان ڳالهه جو ثبوت آهي ته نظر ايندڙ روشني ڪي لهري ڊيگهه جي پٽي جيڪا هر هڪ رنگ جي مخصوص رنگ سان سلهاڙيل آهي.

بارش کان پوءِ توهان زمين کان 40 ڊگري جي ڪنڊ سان فضا ۾ مٽي ڏسندؤ ته توهان ڪي ماحول ۾ ڦڙا لازمي نظر ايندا يا گهٽي قدر هلڪو ڪو هيرو نظر ايندو، جنهن جي ڪري اوهان ڪي آسمان ۾ اندلٺ نظر ايندي آهي، پاڻي جو هر ڦڙو هڪ منشور وانگر عمل ڪري ٿو، جيڪو اوهان جي اک لاءِ روشني جي ورڇ ۽ موٽ ڪري ٿو، جڏهن توهان آسمان طرف ڏسندئو ته اهي پاڻي جا ڦڙا انهن سان سلهاڙيل فريڪوئنسي ۽ لهري ڊيگهه وارا رنگ خارج ڪندا پنهنجي نارمل ڏانهن يا ان کان روشني جي جهڪڻ ئي هر رنگ جي رستي جي وصفي خاصيت آهي، روشني جيئن ئي پاڻي جي ڦڙي ۾ داخل ٿئي ٿي ته اها داخلي موٽ ڪري ٿي ۽ ان کان پوءِ ڦڙي منجهان ٻاهر نڪرڻ وقت مڙي ٿي، جڏهن اندلٺ تي بحث ڪجي ٿو ته ان لاءِ اهو ضروري غور آهي، پاڻي جي ڦڙي منجهان روشني جي ورڇ جو پورو عمل تصوير (12.3)۾ ڏيکارجي ٿو.



شڪل 12.3
پاڻي جي ننڍن ڦڙن ذريعي پکڙجڻ

برق مقناطيسي لهرن جي رفتار (Speed of Electromagnetic Waves):

جڏهن چارج ذرڙا تيزي سان لرزشي حرڪت ڪندا آهن ته اهي برق مقناطيسي لهرون خارج ڪندا آهن، مثال طور، هڪڙو گرم ۽ روشن بلب جي تار مان گهر ۾ انفرا ريڊ ۽ نظر ايندڙ روشني خارج ڪري ٿو، هڪ ريڊيو اسٽيشن ڪان لرزشي برقي ڪرنٽ ريڊيائي لهرون ٻاهر موڪلي ٿو، ڪجھ ٻيا برق مقناطيسي شعاع جيڪي برق مقناطيسي پٽي جنهن ۾ مائڪرو لهرون، الٽراوايوليٽ روشني، ايڪس ريز ۽ گاماريز پنهنجي ذريعن منجهان خارج ڪن ٿا.

برق مقناطيسي لهرون ويڪرائي لهرون (Transverse Waves) آهن، انهن ۾ برقي ۽ مقناطيسي ميدان آهن جيڪي لرزش ڪن ٿا. اهڙي طرح اهي خلا ۾ به سفر ڪري سگهن ٿيون.



بين لهرن جيان هي به ساڳي لهري مساوات جي ذريعي حل ڪجن ٿيون.

رفتار فريڪوئنسي لهري ڊيگهه

C = روشني جي رفتار

λ = لهري ڊيگهه

f = فريڪوئنسي

$C = f \times \lambda$

سڀ برق مقناطيسي لهرون خلا ۾ ساڳي رفتار، 300000 ڪلو ميٽر في سيڪنڊ يا $3 \times 10^8 ms^{-1}$ ميٽر في سيڪنڊ سان سفر ڪن ٿيون.

مثال 1

روبي (Ruby) ليزر ڳاڙهي رنگ جا شعاع خارج ڪري ٿو، جنهن جي لهري ڊيگهه 694.3 nm نينو ميٽر آهي، انهيءَ جي فريڪوئنسي جو حساب لڳايو.

حل:

قدم (1): معلوم ۽ نامعلوم رقمون لکو.

$$\lambda = 694.3nm = 694.3 \times 10^{-9} m$$

$$\lambda = 6.94 \times 10^{-7} m$$

$$f = ?$$

$$C = 3 \times 10^8 m/s$$

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

جڏهن توهان ريڊيو ٻڌندا آهيو ۽ ٽي وي ڏسندا آهيو يا هڪ مائڪرو اوون ۾ کاڌو ناهيندا آهيو، ته توهان برقياتي مقناطيسي لهرون استعمال ڪندا آهيو.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

نوري سال اهو فاصلو آهي جيڪو روشني هڪ سال ۾ پورو ڪري ٿي. روشني انٽر اسٽيلر خلا ذريعي سفر ڪري ٿي.

300,000 ڪلوميٽر في سيڪنڊ.

1 سال = 365 ڏينهن

= 24x365 ڪلاڪ

= 60365 x 24x منٽ

= 60365 x 60x 24x سيڪنڊ

= 31536000 سيڪنڊ

نوري سال = رفتار x وقت

= 300000s536000 31 km/sx

= 9.46x10[12] ميٽر

KARACHIEDU.COM

قدم (2): فارمولا لکو ۽ جيڪڏهن ضروري هجي ته ٻيهر ترتيب ڏيو.

$$V = f\lambda$$

$$C = f\lambda$$

قدم (3): فارمولا ۾ رقمون وجهو ۽ حساب لڳايو.

رفتار = لهري ڊيگهه x فريڪوئنسي

$$f = \frac{C}{\lambda}$$

يا $$f = \frac{3\times10^{8} m/s}{6.943\times10^{-7} m}$$

$$f = 4.32\times10^{14} Hz$$

نتيجو: ليزر جي شعاع جي فريڪوئنسي 4.32×10^{14} Hz آهي.

چا توهان ڄاڻو ٿا؟

برقياتي مقناطيسي لهرون هڪ شفاف وسيلي ذريعي مختلف رفتار سان انهن جي لاڳاپيل مڙانڪ (انڊيڪس) مطابق سفر ڪري سگهن ٿيون

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال1. نيري روشني، ڳاڙهي روشني جي ڀيٽ ۾ منشور منجهان وڌيڪ مڙندي آهي، ائين ڇو؟ ڪولي سمجهايو.

سوال2. منشور منجهان روشني جي ورڇ کان پوءِ رنگن جي ترتيب لکو.

سوال3. ايڪس ريز جي فريڪوئنسي ريڊيائي لهرن کان وڌيڪ آهي، توهان اهو ٻڌايو ته انهن جي خلا ۾ ڪيتري رفتار آهي؟

12.2 برق مقناطيسي لهرن جون خاصيتون:

برق مقناطيسي لهرن جون ڪجهه عام خاصيتون هيٺ ڏجن ٿيون.

1. برق مقناطيسي لهرون خاصيت ۾ ويڪرائي لهرون آهن. اهي برقي ۽ مقناطيسي ميدان جي تبديلي سان ٺهنديون آهن، جيڪي عمودي لرزش ڪن ٿيون، انهن لهرن جي حرڪت جو طرف برقي ۽ مقناطيسي ميدان جي عمود ۾ ٿيندو آهي.
2. انهن تي ڪابه چارج نه هوندي آهي.
3. اهي لهرون خلا منجهان 3×10^{8} ميٽر في سيڪنڊ جي رفتار سان سفر ڪري سگهن ٿيون.
4. اهي لهرون شفاف وسيلي منجهان سفر ڪري سگهن ٿيون، ان هوندي به انهن لهرن جي رفتار گهاٽي وسيلي جيئن پاڻي يا شيشي منجهان گهٽجي ويندي آهي.
5. اهي لهرون موٽ، موڙ ۽ ورڇ جي قاعدن تي عمل ڪن ٿيون.
6. انهن لهرن جون فريڪوئنسيز ذريعي (Source) تي ڀاڙين ٿيون، جيڪو لهرون پيدا ڪري ٿو، انهيءَ لاءِ جڏهن لهرون هڪ وسيلي کان ٻئي ڏانهن سفر ڪن ٿيون ته انهن جي فريڪوئنسيز تبديل نه ٿيون ٿين.

چا توهان ڄاڻو ٿا!

الٽرا وايوليٽ تابڪاري برقي مقناطيسي اسپيڪٽرم مان نڪرندي نظر نٿي اچي، پر ان سان چمڙي جو علاج ڪري سگهجي ٿو ۽ ڪجهه مادن کي روشن ٻٽائڻ جو سبب بڻجي ٿي.

برق مقناطيسي پٽي جا خاص جزا

(Main Components of Electromagnets Spectrum):

برق مقناطيسي پٽي کي فريڪوئنسيز، لهري ڊيگهه ۽ توانائي جي هڪ ويڪري حد آهي، پٽيءَ ۾ سڀ برق مقناطيسي شعاع ڏنل آهن ۽ جنهن ۾ ننڍي حدن کي جزن جو حوالو ڇئبو، جيئن تہ روشني يا الٽرا وايوليٽ شعاعن کي ڏسي سگهجي ٿو انهن لڳاتار حصن جي وچ ۾ کي بہ درست طئي ٿيل حدون نہ آهن تنهنڪري حدن ۾ اوورليپ رجحان ٿي سگهي ٿو.

برق مقناطيسي لهرون پنهنجي فريڪوئنسيز ۽ لهري ڊيگهه مطابق پوري برق مقناطيسي پٽي تي پکڙيل آهي.

چا توهان ڄاڻو ٿا!

برقي مقناطيسي لهرون جهڙوڪ X شعاع يا گاما شعاعن ۾ تمام وڌيڪ فريڪوئنسي هئڻ ڪري وڌيڪ خطرناڪ هونديون آهن.



شڪل (12.4)

چا توهان ڄاڻو ٿا!

برق مقناطيسي پٽي ۾ ريڊيائي لهرن کي لهري ڊيگهه وڌيڪ ٿئي ٿي.

برقي مقناطيسي پٽي لهري ڊيگهه جي گهٽتائي سان گڏ لهري ڊيگهه جي پيٽ ۾ جسمن جي جسامت.

برق مقناطيسي پٽي جنهن ۾ لهري ڊيگهه گهٽجي ٿي، ان سان گڏوگڏ لهرن جي ڊيگهه انهن شين جي سائز مطابق گهٽ ڪان گهٽي فريڪوئنسي يا ڊگهي ڪان ننڍي لهري ڊيگهه سڄي برق مقناطيسي پٽي تي سڀ ريڊيائي لهرون مائڪرو لهرون، انفرا ريڊ شعاع، نظر اچڻ واري روشني، الٽراوايوليٽ شعاع، ايڪس ريز ۽ گاما ڪرڻا، ريڊ يائي لهرن کي ڊگهي لهري ڊيگهه ۽ گاما ڪرڻ کي ننڍي لهري ڊيگهه آهي، اهي سڀ ان پٽي تي پکڙيل آهن.

KARACHIEDU.COM

جدول 12.2 برق مقناطيسي پٽي

برق مقناطيسي لهر جو قسم	ذريعا	استعمال
ريڊيو ۽ ٽي وي	نقطي چارج ۾ ٿيندي چارج ذرڙا	مواصلات ريموٽ ڪنٽرول مقناطيسي ريزوننس تصوير (MRI)
مائڪرو لهرون	تيزي سان حرڪت ڪندڙ چارجز ذرڙا ۽ ٿرمل تحريڪ	مواصلات مائڪرو لهرون اوون راڊرر ۽ جيوڙا صفائي
انفرا ريڊ	حرارتي حرڪت ۽ اليڪٽران جي منتقلي	گرمائش گرمي سان علاج ٿرمل اميجنگ
نظر اچڻ واري روشني	حرارتي حرڪت ۽ اليڪٽران جي منتقلي	آپٽيڪل فائبرانساني اک جو روشني ڪي ڏسڻ روشني ذريعي ڪيميائي عمل (Photosynthesis)
الٽراوايوليٽ	ٿرمل تحريڪ ۽ اليڪٽران جي منتقلي	ڪينسر علاج، جيوڙا صفائي، سن بيڊ وٽامن D جي پيداوار
ايڪس ريز	اندرين اليڪٽران جي منتقلي، تيز تڪراءُ اليڪٽران جو	ڪينسر جو ٿراپي، طبي تشخيص
گاما ريز	نيو ڪليئر جو گهٽجڻ	نيوڪليئر طب، ريڊيوگرافي، ڪينسر جو علاج

مائڪرو لهرون

ريڊار

بصري تاندورا

Fig: 12.5.
برق مقناطيسي پٽي جي استعمال جا ڪجھ مثال

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال1. برق مقناطيسي پٽي جي ٻن مختلف جزن جي حالت ٻڌايو جن جي لهري ڊيگھ ڳاڙهي رنگ جي لهري ڊيگھ کان وڌيڪ اهم هجي.

سوال2. برق مقناطيسي لهرن جون گهٽ ۾ گهٽ چار هڪ جهڙين خاصيتن کي ٻڌايو.

12.3 برق مقناطيسي لهرن جو استعمال (Uses of EM waves):

برق مقناطيسي لهرن جي ٽيڪنالاجي جا تمام گهڻا استعمال آهن، جيڪي اسان جي روزاني زندگي ۾ استعمال ٿي رهيا آهن، پٽي جي ڪجھ خاص جزن جا ڪجها استعمال هيٺ ڏنل آهن.

1. ريڊيائي لهرون ۽ ٽي وي جي نشريات:

برق مقناطيسي پٽي ۾ ريڊيائي لهرن جي لهري ڊيگھ ڊگهي آهي، ريڊيائي لهرن جا قدرتي نشريات ڪندڙ ستارا آهن، انهيءَ جي باوجود ريڊيائي لهرن کي لرزشي ڪرنٽ ذريعي هٿرادو

نموني پيدا ڪري سگهجي ٿو. انهيءَ جي باوجود ريڊيائي لهرن ڪي نشرياتي اينٽينا ۾ لرزشي ڪرنٽ ذريعي هٿرادو نموني پيدا ڪري سگهجي ٿو، هڪ ريڊيو جي نظام ۾ مائڪرو فون ذريعي ڪرنٽ ڪنٽرول ڪري جنهن سان اينٽينا م لرزشي حرڪت ٿئي ٿي، ريڊيو ۾ ايندڙ لرزشي لائوڊ اسپيڪر ساڳي لرزشي ذريعي لائوڊ اسپيڪر ۾ ساڳيو آواز پيدا ڪري ٿو، ريڊيو لهرون ٽڪرين سان ٽڪرائجڻ ڪان پوءِ انهن ۾ فرق (Diffract) اچي سگهي ٿو. جيتوڻيڪ ٽڪريون ان ۾ فرق وجهن ٿيون انهيءَ باوجود ريڊيو نشرياتي اينٽينا ڪان سڌي طرح سگنل وٺي سگهي ٿو. ڊگهيون لهرون پڻ زمين جي سطح سان ڪماني موڙ وانگي پيون آهن، ريڊيائي لهرون ٽي وي جي نشريات لاءِ پڻ استعمال ڪيون وينديون آهن، ريڊيو لهرن جون VHF تمام گهڻي فريڪوئنسي ۽ UHF الٽرا هاءِ فريڪوئنسي لهرون ٽي وي جي پروگرامن جي نشريات لاءِ استعمال ٿينديون آهن، سٺي نشريات لاءِ نشري ۽ حاصل ڪندڙ انٽينا جي وچ ۾ سڌو رستو هئڻ گهرجي.

2. مائڪرو لهرون، سيٽلائيٽ ٽي وي ۽ ٽيليفون:

مائڪرو لهرون ننڍي لهري ڊيگهه واريون آهن ائين جيئن مائڪرو ميٽر واري حد ۾ ٿينديون آهن ۽ انهن جي فريڪوئنسي سپني ريڊيو لهرن ڪان وڌيڪ آهي، اهي لهرون اليڪٽران ٽيوب وسيلي مائڪرو اوون ۾ خاص طور تي پيدا ڪيون وينديون آهن، سيٽلائيٽ فون بہ مائڪرو لهرون استعمال ڪن ٿا ۽ سيٽلائيٽ ٽي وي مائڪرو لهرن جي ذريعي ٽي وي پروگرام حاصل ڪري ٿي، ريڊيائي لهرن ۾ وڌيڪ فريڪوئنسي هجڻ ڪري اهي ڏنڊ، مينهن، جهڙ ۽ دونهين مان بہ پار ٿي سگهن ٿيون، ڇاڪاڻ تہ اهي لهرون بلڪل هڪ طرفيون آهن، انهيءَ لاءِ سيٽلائيٽ ڊش (ٿالهہ) ۽ ان جا ٻيا جزا بغير ڪنهن رڪاوٽ جي نشرياتي ۽ رسيدي هڪ ٻئي جي سامهون هجن.

3. انفرا ريڊ، گهرو استعمال وارا اوزار، ٽيليويزن، ريموٽ ڪنٽرولر ۽ چور پڪڙ الارم(گهگهو):

برق مقناطيسي شعاع ۾ انفرا ريڊ (IR) يا انفراريڊ روشني جي لهري ڊيگهہ نظر اچڻ واري روشني وڌيڪ آهي. جڏهن ماليڪولز جي حرڪت گول يا لرزشي هجي ٿي تہ اهي ماليڪولز انفرا ريڊ شعاع خارج يا جذب ڪندا آهن، انفراريڊ وائرليس ريموٽ ڪنٽرولر ۽ ٻيا گهرو بجلي جا اوزار جيڪي نظر نہ ايندڙ (سگنل) انفراريڊ ريسور جهڙوڪ ٽي وي، وڊيو رڪارڊر يا هاءِ فاءِ سسٽم ڏانهن موڪلين ٿا.

چا توهان ڄاڻو ٿا!

مقناطيسي ريزوننس اميجنگ (ايم آر آءِ) هڪ جديد طبي عڪسن جي ٽيڪنڪ آهي جيڪا ڪمپيوٽر جي ڏاهپ ريڊيو لهرن ۽ مقناطيسي ميدان کي استعمال ڪندي جسم جي عضون ۽ ٽانڊورن جون محتاط تصويرون ناهي ٿي. جڏهن مريض ايم آر آءِ مشين جي اندر هوندو آهي، مقناطيسي ميدان عارضي طور تي جسم ۾ پاڻي جي ماليڪيول کي بيهر ترتيب ڏئي ٿو. ريڊيو لهرن جي ڪري اهي ترتيب ڏنل ماليڪيول هلڪا سگنل پيدا ڪن ٿا، 3D MRI تصويرون پيدا ڪرڻ لاءِ ڪمپيوٽ ڪري عڪس ٺاهجن ٿا- برين جي سلائيڊ وانگر.



چا توهان ڄاڻو ٿا!

بلوٽوٿ هڪ مختصر رينج وائرليس ٽيڪنالاجي معيار آهي جيڪو مقرر ۽ موبائل ڊوائيسز وچ ۾ ڊيٽا مٽائڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي مختصر فاصلن تي. UHF ريڊيو لهرن کي استعمال ڪندي بلو ٽوٿ.

واءِ فاءِ (wi-fi) هڪ آهي.
نيٽ ورڪنگ ٽيڪنالاجي جيڪا ريڊيو لهرن کي استعمال ڪندي تيز رفتار ڊيٽا کي مختصر فاصلن تي منتقل ڪرڻ جي اجازت ڏئي ٿي.

KARACHIEDU

انساني جسم پڻ انفراريڊ شعاع خارج ڪري ٿو، ڇاڪاڻ جو ماليڪيولر يا ائٽمن ۾ گول لرزشي حرڪت ٿئي ٿي ۽ اها حرڪت سينسر سڃاڻي سگهن ٿا، چور پڪڙڻ واري گهگهو پڻ اهي حرڪي سينسر استعمال جيڪي ڪنهن چور جي گرم جسم جي انفرا ريڊ شعاعن جي نموني ۾ تبديلي سينسر محسوس ڪري ونن ٿا. دفاعي ٽيڪنالاجي ۾ انفرار ريڊ لهرون حفاظتي نظام لاءِ استعمال ڪيون وينديون آهن.

4. روشني جي تاندورن جو طب ۽ ٽيليفون ۾ استعمال
(Light Optical Fibers in medical uses and Telephone)



Fig: 12.6.
اينڊواسڪوپي

روشني جي تاندورن جي تمام گهٽي لچڪدار هجڻ ڪري طب جي صنعت ۾ انهن جو استعمال آدرشي ٿئي ٿو.
اينڊواسڪوپ(Endoscope) هڪ طبي اوزار آهي. جنهن ۾ ڏگها روشني جا تاندورا ٿيندا آهن، جيڪي ڊاڪٽرن کي ان قابل بڻائيندا آهن ته اهي انسان جي معدي ۽ بين اندرين عضون ۾ ڪوئي به نقص ڏسي سگهن ٿا.

5. الٽراوايوليٽ(Ultraviolet) سن بيڊس ، روشني ٽيوب ۽ صفائي

Fig: 12.7.
سن بيڊ

تمام گهڻا گرم جسم جيئن (سج) نظر اچڻ واري پٽي تي واڱڻائي رنگ کان به وڌيڪ شعاع خارج ڪن ٿا، الٽرا وايوليٽ شعاع ڪنهن ٽيوب ۾ پاري (Mercury) جي بخارات منجهان ڪرنٽ گذارڻ سان به خارج ڪيا ويندا آهن، الٽراوايوليٽ کي ٽن وڌنڌڙ توانائي جي حصن UV-A, UV-B ۽ UV-C ۾ ورهايو ويو آهي.

لهر جو قسم	UV-A	UV-B	UV-C
لهري ڊيگهه	315-399 NM	280-314 NM	100-279 NM

هڪ عام انساني کل ۾ شعاعون داخل ٿي سگهن ٿيون، جيڪي زنده جيو گهرڙن لاءِ هاجيڪار ٿينديون آهن. الٽرا وايوليٽ جو واڌارو کل تي لڳڻ جي ڪري کل جي ڪيترين بيمارين جو سبب ٿي سگهن ٿيون.

سن بيڊس(SUNBEDS):

Fig: 12.8.
فلورو سينٽ گهڙي جو ڊائل

الٽرا وايوليٽ چراغ UV-A ۽ UV-B شعاع خارج ڪن ٿا، اهي هٽرادو طور کل کي گهرو ڪرڻ (Tanning) لاءِ سن بيڊسن ۾ استعمال ڪيا ويندا آهن، اهو عمل انهن ملڪن ۾ عام آهي، جتي سج جي روشني تمام گهٽ وقت لاءِ روشن پيئي ٿي. ڊاڪٽرن جي نگراني ۾ سن بيڊ ذريعي وٽامن ڊي پهچائي جسم کي خوبصورت بڻائجي ۽ ڪجهه کل جي بيمارين جو علاج به ڪيو ويندو آهي.

چمڪندڙ يا روشني ڏيندڙ: جڏهن ڪجهه مادا الٽراوايوليٽ شعاع جذب ڪن ٿا ته اهي پنهنجي توانائي روشني ۾ تبديل ڪري روشن ٿين ٿا، انهيءَ وايومنڊل کي چمڪندڙ چئبو آهي.

ILMIEDU.COM

چمڪندڙ چراغ جي ٽيوب جي اندر هڪ اچوپائوڊر (چمڪائيندڙ) چنبڙيل آهي، جيڪو الٽراوايوليٽ جذب ڪرڻ کان پوءِ روشني خارج ڪري ٿو، اهي عام طور تي گهرن، دڪانن ۽ آفيسن کي روشن ڪرڻ لاءِ استعمال ٿينديون آهن.

جيوڙن صفائي(Sterilization):

الٽراوايوليٽ هاڃيڪار جيوڙن (Bacteria) کي ماري ٿي، مضبوط UC- B ۽ UV-C شعاعن سان ڪاڌي جي جيوڙن کان صاف ۽ اسپتالن ۾ طبي اوزار جيوڙن جي صفائي ۾ استعمال ڪئي ويندي آهي.

6. ايڪسريز جا استعمال:

ايڪسريزان وقت خارج ٿيندا آهن، جڏهن تيز حرڪت ڪندڙ اليڪٽران پنهنجي توانائي جلدي ضايع ڪندا آهن، مثال طور هڪ X-RAY ٽيوب ۾ اليڪٽرانن جي شعاع جي لائين پنهنجي لوهي حدف سان ٽڪرائجي ٿي ته X-RAYS خارج ٿيندا آهن.X-RAYS جي وڏي يا ننڍي لهري ڊيگهه انساني جسم جي گوشت ۾ داخل ٿي وينديون آهن، پر هڏين ۾ داخل نه ٿينديون آهن، ريڊيو لاجسٽ (Radiologist) طبي تجويزن جي ميدان ۾ ننڍي لهري ڊيگهه واري X-RAYS استعمال ڪندي طبي تشخيص واريون تصويرون جيئن هڏن ڀڃ، ڏند جي ٽٽڻ، ٽيومر ۽ انساني جسم ۾ خلاف غير معمول مايو معلوم ڪرڻ سـ هندا آهن.

حسابي ٽوموگرافي سي ٽي اسڪين (Computed Tomography)(CT):

CT اسڪين هڪ حسابي تشخيصي اوزار آهي، جيڪو بيمارين ۽ اندرين لڪل زخمن جي نشاندهي ڪندو آهي، اهو گهٽ فريڪوئنسي واري X-RAYS جو تسلسل استعمال ڪندي ڪمپيوٽر تي نرم ٽشوز ۽ هڏين جو ٽي رخو(3-D)عڪس ناهيندو آهي.

شعاعن ذريعي علاج(Radiation Therapy):

هي ڪينسر جي علاج جو طريقو آهي، جنهن ۾ تمام گهٽي فريڪوئنسي واري (X-RAYS) ڪينسر جي بيماري جي گهرڙن کي مارينديون آهن ۽ ڦوڙهي کي سسائينديون آهن.

صنعتي ريڊيوگرافي اها ڪاريگري آهي جنهن ۾ مايي جي اندر جي نقصن کي X-RAYS جي گهٽي فريڪوئنسي جي مدد سان معلوم ڪيو ويندو آهي.

هن طريقي ۾ X-RAYS شعاعن جي تکي لائن داخل ڪئي ويندي آهي، شعاعن کي رسيد ڪرڻ وارو (Detector) ان شعاعن جي لائن کي رڪارڊ ڪندو آهي، جيڪا مايي جي وچان گذري ايندي آهي، جتي مايو گهاٽو هوندو مونٽدڙ شعاعن جي لائن گهٽ هوندي، جتي ڪو نقص يا ڏار هوندو ته شعاعن جي موٽ وڌيڪ هوندي، رسيد ٿيل شعاعن جي فرق کي ڪمپيوٽر تصوير جوڙيندو جنهن ۾ اهي ڏار يا نقص ڏيکاريل هوندو.

7. گاما شعاعن جا استعمال Applications of Gama rays

گاما شعاع تابڪاري مايي مان خارج ٿين ٿا، اهي شعاع جڏهن ناپائيدار ائٽم مان پائيدار ائٽم ۾ تبديل ٿيندو آهي يا اهي X-RAYS

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

- انساني اک ڏانهن ڪيترين ئي پوشيده شيون UV روشنيءَ هيٺ نظر اچن ٿيون.
- الٽرا وائلٽ شعاعون مکين کي نظر اچن ٿيون.
- الٽرا وائلٽ جو مطلب آهي اچي روشنيءَ کان ٻاهر.
- يو-وي روشني انسان جي چمڙي کي نقصان پهچائي سگهي ٿي.

غير

شڪل 12.9
سي ٽي اسڪين

شڪل 12.10

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

گاما شعاعن جي موج جي ڊيگهه (pm) 100 picometer کان گهٽ هوندي آهي گاما شعاعن ۾ تمام گهٽي توانائي هوندي آهي.

KARACHIEDU.

ڪان وڌيڪ توانائي وارا شعاع آهن، گاما شعاع به ڪينسر جي علاج لاءِ استعمال ٿيندا آهن. اهي گهٽي توانائي وارا شعاع ڪينسر وارن ڳوڙهن تي مرڪوز ڪري ختم ڪيو ويندو آهي، انهيءَ کي اونڪولوجي(Oncology)چئبو آهي.

گاما شعاع چاقو يا ريڊيائي جراحي

:(The Gamma Knife Radio Surgery)

هي هڪ طبي طريقيڪار آهي، جنهن ۾ گاما شعاع دماغ جي اندرين حصي ۾ ڪينسر جي ننڍين ڳوڙهين کي انهن جي آس پاس جي جيوگهرڙن کي بغير نقصان جي ختم ڪري ڇڏيندو آهي.

پازيٽران جي خارج ٿيڻ سان ٽوموگرافي

(Positron Emission Tomography)(PET)

هي طبي تصويري طريقيڪار جو عملي نمونو آهي. PET اسڪين ۾ گهٽ جمار رکندڙ پازيٽران خارج ڪندڙ تابڪار نمونو جيڪو موزون آهي،ڪنهن خاص ڪم (جيئن دماغ ۾) لاءِ جسم ۾ داخل ڪيو ويندو آهي، خارج ٿيل پازيٽران جلد ئي پرواري اليڪٽران سان ملي ڳري وڃي ٿو ۽ (511) ڪلو اليڪٽرون وولٽ جا ٻه ڪرڻا خارج ٿين ٿا، جيڪي هڪ ٻئي جي مخالف طرف ۾ حرڪت ڪن ٿا. گاما ڪرڻن جي ظاهر ٿيڻ ڪان پوءِ ڪمپيوٽر انهن پيچيدا جاين جي تصوير ناهي ٿو، جنهن طبي تشخيصي لاءِ جاچيو وڃي ٿو، گاما شعاع تمام گهڻو اندر داخل ٿيندڙ شعاع آهن ۽ اهي لوهه، منجهان به گذري سگهن ٿا، چاڪاڻ جو انهن کي تمام گهٽي طاقت آهي، گاما شعاع ريڊيوگراف ذريعي لوهه ۾ سوراخ ۽ نقص ۽ پڻ ٻيا ڏانچي وارا نقص جاچين ٿا.

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال1: برق مقناطيسي شعاعن جي گهٽي توانائي واري جزي سان لاڳاپيل صحت جا خدشات ٻڌايو.

سوال2: ترامي جي تارن جي پيٽ ۾ روشني جي تاندورن جا مواصلات ۾ ڪهڙا فائدا آهن؟

سوال3: ريڊيائي جراحي ۾ گاما شعاع ڪهڙو ڪردار ادا ڪن ٿا؟

شڪل 12.11
گاما چاقو

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

ايڪس-ريز(X-rays) شعاعن جي لهري ڊيگهه، گاما ريز کان ننڍي ۽ گاما شعاعن جي لهري ڊيگهه جي حد آهي (0.01 - 10 nm)

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

پي اِي ٽي اسڪين دماغ جي ڳوڙهي جي تصويرن کي ٽريڪ ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيا ويندا آهن.

KACHIEDU.COM

اختصار (Summary)

- منشور هڪ شفاف شيشي جو چوڪندو ٽڪرو جيڪو روشني جي ورڇ ڪري ٿو.
- منشور اڇي روشني جي ليڪ کي موڙي رنگن جي پٽي ناهي ٿو.
- سفيد روشني ورڇ جي ڪري بنيادي رنگن ۾ ورهائجي ويندي آهي.
- روشني جي هر لهري ڊيگهه جي رفتار ۽ طرف انهيءَ مطابق تبديل ٿئي ٿو.
- جڏهن اها ڪنهن هڪ شفاف وسيلي کان ٻئي منجهان گذري ٿي.
- پاڻي جي ڦڙي ۾ روشني جي ورڇ ڪل اندروني موٽ جي جوڙ جڪ آهي.
- برق مقناطيسي پٽي برق مقناطيسي لهرن يا شعاعن جو سلسلو آهي.
- برق مقناطيسي لهرون ويڪرائي لهرون آهن، برقي ۽ مقناطيسي ميدانن جي لرزشي توانائي جي منتقلي جي عمود ۾ آهي.
- برق مقناطيسي لهرن خلا ۾ ساڳي اسپيڊ 3×10^8 ميٽر في سيڪنڊ سان حرڪت ڪن ٿيون.
- برق مقناطيسي لهرون موٽ موڙ ۽ تفاوت جي قانونن جي پوئواري ڪن ٿيون.
- برق مقناطيسي پٽي ۾ ڏکهي کان ننڍي لهري ڊيگهه وارين ۾ ريڊيائي لهرون، مائڪرو لهرون انفرارېڊ شعاع، نظر اچڻ واري روشني الٽرا وايوليٽ شعاع ايڪس-ريز ۽ گاما ڪرڻا شامل آهن.
- برق مقناطيسي پٽي ۾ ريڊيائي لهرن جي لهري ڊيگهه تمام گهٽي ڊگهي آهي.
- مائڪرو لهرن جي لهري ڊيگهه مائڪرو ميٽر ماپ جي حدود جيتري آهي.
- بغير تار جي پري وارا ڪنٽرولر انفرا ريڊ استعمال ڪندا آهن.
- چور پڪڙڻ وارا گهگهو انفرا ريڊ شعاع استعمال ڪندا آهن جنهن ۾ اهي انساني جسم جي گرمي خارج ڪرڻ واري نموني جي تبديلي جي ذريعي ڳولهي لهندا آهن.
- برق مقناطيسي پٽي جي سلسلي ۾ صرف نظر اچڻ واري روشني جو عام ننڍو حصو آهي.
- روشني جا تاندورا ڪل اندروني موٽ جي اصول تحت ڪم ڪن ٿا.
- روشني جا تاندورا بيشمار ٽيڪنالاجي ۾ استعمال ڪيا ويندا آهن.
- اينڊواسڪوپ روشني جي تاندورن جو طبي اوزار آهي جيڪو ڊاڪٽرن کي ان قابل بڻائي ٿو ته هو انساني جسم جي اندرين عضون ۾ نقص ڏسن ۽ جيوڙن صفائي ۾ استعمال ڪيا ويندا آهن.
- X-ray ڪينسر جي علاج ۾ طبي تصوير ۽ ريڊيائي علاج لاءِ استعمال ڪيا ويندا آهن.
- گاما ڪرڻا استعمال ڪندي (Cyber knife) ڪمپيوٽرائيزڊ چاقو ڪينسر جي بيمار جيوڙن جو علاج ڪري ٿو.
- گاما ڪرڻا استعمال ڪندي (PET) ذريعي انساني جسم جي ٽيشوز ۽ ڳوڙهن جا ٿي رخي 3-D طبي تصويرون ناهين ٿا.

KARACHIEDU.COM

ذهني نقشو



KARACHIEDU.COM

حصو (الف) گھڻ جوابي سوال (Multiple Choice Questions):

هيٺ ڏنل سوالن مان صحيح جواب ڏيو:

1. اهي لهرون جن جي گذري وڃڻ جي طاقت وڏيڪ آهي جن مان ڪينسري ڦوڙهن جو علاج ڪجي اهي آهن_
   (الف) الٽراوايوليٽ شعاع (ب) مائڪرو لهرون
   (ج) گاما ڪرڻا (د) ريڊيائي لهرون

2. هيري ۾ روشني جي رفتار ______ آهي.
   (الف) 1.2×10^{8} ميٽر في سيڪنڊ (ب) 5×10^{8} ميٽر في سيڪنڊ
   (ج) 1.2×10^{10} ميٽر في سيڪنڊ (د) 2.5×10^{8} ميٽر في سيڪنڊ

3. برق مقناطيسي ڪرڻا ريڊيائي علاج ۾ استعمال ڪيا ويندا آهن. جيڪي ڪينسر جي گھرڙن کي تباهه ڪن اهي ______ آهن.
   (الف) انفراريڊ ڪرڻا (ب) نظراچڻ واري روشني
   (ج) گاما ڪرڻا (د) الٽراوايوليٽ ڪرڻا

4. گروپ جنهن ۾ رڳو برق مقناطيسي لهرون آهن اهو ______ آهي.
   (الف) روشني جون لهرون، ريڊيو لهرون، مائيڪرو لهرون
   (ب) روشني جون لهرون، ريڊيو لهرون، آواز جون لهرون
   (ج) روشني جون لهرون، آواز جون لهرون، مائيڪرو لهرون
   (د) ريڊيو لهرون، آواز جون لهرون، مائيڪرو لهرون

5. فهرست (لسٽ) جيڪا ظاهر ڪري ٿي برق مقناطيسي لهرون جن جي لهري ديگھ وڌندڙ آهي.
   (الف) مائيڪرو لهرون X-rays ، گاما ڪرڻا
   (ب) مائڪرو لهرون، گاما ڪرڻا، X-rays
   (ج) X-rays ، گاما ڪرڻا، مائڪرو لهرون
   (د) گاما ڪرڻا ، X-rays ، مائڪرو لهرون

6. برق مقناطيسي لهرن جو اهو قسم جيڪو رات جي وقت حفاظتي اسڪينر ۾ استعمال ٿيندو آهي. اهي______ آهن.
   (الف) انفراريڊ (ب) مائڪرو لهرون
   (ج) ريڊيو لهرون (د) X-rays

7. روشني جي سنهي سفيد روشني جي ليڪ هوا کان شيشي جي وسيلي ۾ داخل ٿي مڙي ٿي ته لهر جي ڪهڙي خاصيت __________تبديل نه ٿيندي.
   (الف) طرف (ب) فريڪوئنسي
   (ج) رفتار (د) لهري ديگھ

7. ٽيليويزن جي ريموٽ ڪنٽرول ۾ _____ قسم جون لهرون استعمال ٿينديون آهن.
   (الف) ريڊيون لهرون (ب) انفرا ريڊ لهرون
   (ج) الٽراوايوليٽ لهرون (د) نظر اچڻ واري روشني

KARACHIEDU.COM

8. ________ رنگ منشور ۾ گهٽ مڙندو آهي.
(الف) واڱڻائي ڪرڻو (ب) سائو ڪرڻو
(ج) ڳاڙهو ڪرڻو (د) پيلو ڪرڻو

9. اهو نظري منظر جنهن ۾ سفيد روشني ستن رنگن ۾ ٽٽي پوندي آهي. ان کي ________ چوندا آهن.
(الف) موٽ (ب) موڙ
(ج) ورڇ (د) تفاوت

حصو (ب) ٺهيل سوال(Structured Questions):

1. (a) روشني جي ورڇ جي وصف ٻڌايو.
(b) جڏهن روشني منشور منجهان گذري ٿي تہ روشني جي ورڇ بيان ڪريو:

2. (a) مينهوڳي ۾ اندلٺ ڪيئن ٺهندي آهي ڪولي بيان ڪريو؟
(b) ڪولي سمجهايو تہ ڪيئن رنگ ڪنهن مخصوص فريڪوئنسي / لهري ڊيگهہ سان سلهاڙيل آهي.

3. لهرون ڪهڙيون آهن؟
(a) برق مقناطيسي لهرون ڇا آهن؟
(b) ترتيبوار فهرست ناهيو برق مقناطيسي پٽي ۾ گهٽجندڙ لهري ڊيگهہ واريون الٽراوايوليٽ ڪرڻن جي فريڪوئنسي ريڊيو لهرن کان وڌيڪ آهي،ڇاڪاڻ(UV) خلا ۾تيزي سان سفر ڪري سگهن ٿيون.
خود پڪڙ ڳهڳهو ڪيئن مدد ڪندو آهي؟

4. الٽراوايوليٽ ڪرڻن ۽ ريڊيو سگنلن جي خاصيتن کي ڀيٽايو.
(a) انهن مان ڪهڙي تيز رفتاري سان سفر ڪندي؟
(b) انهن مان ڪهڙي جي فريڪوئنسي وڌيڪ آهي؟
(c) ڪهڙي کي وڌيڪ لهري ڊيگهہ آهي؟

5. (a) ريڊيو لهرن جا ڪهڙا ذريعا آهن؟
(b) مواصلات ۾ ريڊيو لهرن کي استعمال ڪرڻ ۾ ڪهڙا فائدا آهن؟

6. سيٽلائيٽ مواصلاتي ۾ مائڪرو لهرن کي فوقيت ڇو ڏني ويندي آهي؟

7. گهرو سامان جي ريموٽ ڪنٽرول لاءِ ڪهڙي قسم جا شعاع عام طور تي استعمال ڪيا ويندا آهن.
(a) ماليڪيول ڪهڙي نموني انفراريڊ جا شعاع خارج ڪندا آهن.
(b) حفاظتي عملو جيڪو رات ۾ حرارتي فرق سبب ٺهندڙ تصوير ڏسندو آهي انهن جي

KARACHIEDU.COM

8. (a) روزمره جي زندگي ۾ روشني جي ٽاندورن جو حوالو ڏيو:
(i) مواصلات (ii) طب جي صنعت
(b) روشني جا ٽاندورا ڪهڙي اصول تحت ڪم ڪن ٿا؟

9. (a) سج جي روشني جي نمائش انساني کل کي نقصان پهچائي سگهي ٿي؟
(b) سن بيڊس ۾ الٽراسائونڊ يونٽ ڪرٽا ڊاڪٽر جي نگراني ۾ چو ڏنا ويندا آهن؟

10. (a) روشني ڇڏيندڙ جسم ڪولي سمجهايو
(b) جيوڙن جي صفائي بيان ڪريو

11. X-ary لوهي ۾ ڏار ڳولا ڪرڻ لاءِ استعمال ٿيندا آهن ڪيئن ڪولي سمجهايو؟

12. (a) گاما ڪرٽا ڪٿان اچن ٿا؟
(b) گاما شعاع ريڊيائي جراحي ۾ ڪيئن استعمال ٿيندي آهي جنهن ۾ ڪينسر جي گهرڙن کي تباهه ڪيو ويندو آهي
(c) گاما ڪرٽا اسپتالن ۾ طبي تصوير ناهڻ لاءِ استعمال ٿيندا آهن ڪولي سمجهايو:

حصو (ت) مشقي سوال:

1. برق مقناطيسي شعاع جي لهري ڊيگهه 0.15μm آهي جيڪا برقي پٽي جي درجه بندي ۾ انفراريڊ شعاع آهي انهن جي فريڪوئنسي ڇا آهي؟ مليل آهي روشني جي رفتار 3×10^8m/s آهي.
(2×10^{12}HZ)

2. الٽراوايوليٽ شعاع اڪ جي ليزر جراحي ۾ استعمال ٿيندو آهي ان جي لهري ڊيگهه 15.0nm آهي ته ان جي فريڪوئنسي ڇا ٿيندي؟
(1.55×10^{15}HZ)

3. MRT يونٽ ۾ استعمال ٿيندڙ ريڊيائي لهر جي فريڪوئنسي 100MHz آهي ان جي لهري ڊيگهه جو ڪاٿو لڳايو؟
(3m)

4. زمين کان سج تائين جو مفاصلو 1.49×10^{11}m آهي. سج کان نڪرندڙ هڪ ريڊيو لهر زمين تائين ڪيتري وقت ۾ پهچندي؟
(496.67 seco)

5. خلا ۾ مفاصلا روشني جو سال (Light year) ۾ ماپيا ويندا آهن يعني هڪ سال ۾ طئي ڪيل مفاصلو روشني جي سال جي برابر آهي. توهان اهو روشني جي مفاصلو ڪلوميٽرن ۾ لکو؟
(9.3×10^{12}km)

6. سائي روشني جي لهري ڊيگهه (5.5×10^7m) آهي. ان جي فريڪوئنسي ڇا آهي؟
(5.45Hz, 5.45×10^{14}Hz)

7. هڪ عام گهرو مائڪرو اوون جي فريڪوئنسي 2.45GHz آهي ته ان جي شعاعن جي لهري ڊيگهه ڇا آهي؟
(0.1224m or 122.4mm)

KARACHIEDU.COM

يونٽ نمبر - 13

بصرياتي اوزارن جي جوڙجڪ

بينل پاٽيءَ جو مٿاڇرو سنئين آئيني وانگر ڪم ڪندو آهي جيئن شڪل ۾ ڏيکاريل آهي، توهان لينس ڊائون پل سکر جو باقاعدگي سان عڪس جي چٽي تصوير ڏسي سگهو ٿا. لينس ڊائون پل سکر جو عڪس

شاگردن جي سکيا جا نتيجا (SLOs):

- موٽ جي اصلاحن واري جزن، اصلوڪي ڪنڊ موٽ واري ڪنڊ کي بيان ڪريو ۽ موٽ جي قاعدن کي بيان ڪريو.
- آئيني جا فارمولا استعمال ڪندي ڪماني آئيني ۾ عڪس نهڻ جا مشقي سوال حل ڪرڻ.
- ڪماني آئينا محفوظ ڊرائيونگ پهاڙي روڊن تي نظر نه ايندڙ موڙ، ۽ ڏندن واري ڊاڪٽر جي شين طور استعمال ٿين ٿا. بيان ڪريو.
- اصلوڪي ڪنڊ(I) ۽ موڙ واري ڪنڊ(r) جي وصف لکو ۽ پورو چوٽ پاسي واري شفاف مايي مان گذرڻ واري روشني جي رستي کي بيان ڪرڻ.
- $n = \frac{Sin < i}{Sin < r}$ موڙانڪ جي مساوات کي استعمال ڪري حسابي مشق ڪريو.
- ڪل اندروني موٽ(Total Internal Reflection) جون شرطون لکڻ.
- ڪل اندروني موٽ استعمال ڪندي روشني جي تاندورن ۾ ڪيئن روشني جو ڦهلاءُ ڪجي ٿو.
- طب جي ميدان ۽ مواصلات ۾ روشني جي تاندورن جو استعمال بيان ڪريو ۽ ان جي استعمال جا ڪجهه فائدا لکڻ.
- منشور منجهان روشني جي گذر جو رستو بيان ڪرڻ.
- بيان ڪريو ته بلورن (lenses) منجهان روشني ڪيئن مڙي ٿي.
- بلور جي طاقت ۽ ان جو ايڪو لکڻ.
- بلور فارمولا استعمال ڪندي عڪس نهڻ جي جاءِ جا مشقي حساب حل ڪرڻ.
- هڪ بلورشين کي وڏو ڪري ڏيکاريندڙ ۽ ان ۾ ڪيميرا، پروجيڪٽر ۽ تصوير کي وڏو ڪرڻ لاءِ استعمال ڪندي بيان ڪرڻ ۽ انهن مان هر هڪ جي ڪرڻ جو خاڪو (Ray Diagram) ناهڻ.
- هڪ بلور جي ڇيد ڪرڻ واري طاقت ۽ عڪس وڏو ڪرڻ جي طاقت جي وصف لکڻ.
- ڪمپائونڊ مائيڪرو اسڪوپ/ خوردبيني جي ڪرڻن جو خاڪو ناهڻ ۽ ان جي وڏي ڪرڻ واري طاقت جي نشاندهي ڪرڻ.
- خوردبيني ذريعي خورد جيوڙن جي دنيا ۽ دوربين جي ذريعي آسماني جسمن جي کوجنا بيان ڪرڻ.
- دوربيني جي ڪرڻن جو خاڪو ناهڻ ۽ ان جي عڪس وڏو ڪرڻ واري طاقت جي نشاندهي ڪرڻ.
- ويجهي نظر ۽ پري واري نظر جي درستگي بيان ڪرڻ.
- بلورن ۽ ڪانٽيڪٽ بلورن جي ذريعي انساني اک جي نظر جي خامين جي درستگي کي بيان ڪرڻ.
- عام انساني اک جي ويجهي واري نظر جي خرابي ۽ پري واري نظر جي خرابي جي ڪرڻن جا خاڪا ناهڻ.

لينس ڊائون پل سکر جو عڪس

چا جي ڪري شيون ڏسڻ ۾ اچن ٿيون؟

ڏينهن جو، سج جي روشني شين کي ڏسڻ جي قابل بڻائي ٿي. شين تي پوندڙ روشني موٽ کائي ٿي. اسان جون اکيون ان موٽايل روشني کي محسوس ڪن ٿيون ۽ انهن شين کي ڏسڻ جي قابل بڻائن ٿيون.

شفاف وسيلو جنهن مان روشني گذري ٿي ان جي پار اسان ڏسي سگهون ٿا. تمام گهڻا خوبصورت وايو منڊل جيئن ستارن جو ٽمڪڻ، انڊلٺ جا خوبصورت رنگ ۽ روشني جو ڪنهن وسيلي ۾ جهڪڻ. جهڙا منظر روشني سان لاڳاپيل آهن. روشني جي خاصيتن جي اڀياس اسان کي، ان کي ڳولڻ ۾ مدد ڪري ٿو. اسان هن يونٽ ذريعي ان جا قدرتي اصول روشني جي سڌي ليڪ وارو ڦهلاءُ (Rectilinear Propagation) استعمال ڪندي ان جي عام رواجي زندگي جي مثالن سان مطالعو ڪنداسين.

13.1 روشني جو موٽ:

انهيءَ سان شروع ڪجي ٿو ته هڪ روشني جو مجموعي شعاع ڪنهن چمڪدار سطح سان ٽڪرائجي ته روشني موٽ کائي ٿي. ٻين لفظن ۾ جڏهن روشني جا ڪرڻا سطح سان ٽڪرائجن ٿا. اها سطح انهن ڪرڻن کي موٽائي ٿي. ان سان گڏ اها روشني جيڪا ٽڪرائجي ٿي انهيءَ کي اصلوڪي شعاع (Incident Ray) ۽ اهو شعاع جيڪو ٽڪرائجي موٽي ٿو ان کي موٽايل شعاع (Reflected Ray) چئبو آهي. انهيءَ سان گڏ هڪ اصطلاح نارمل هڪ ليڪ سان لاڳاپيل آهي جيڪا ٻن شعاعن جي سطح جي وچ ۾ عمودي ناهي ويندي آهي.

اصلوڪو شعاع: اهو شعاع جيڪو سطح تي پوندو/ ڪرندو آهي.

موٽ ڪائيندڙ شعاع: اهو شعاع جيڪو سطح کان موٽ کائي موٽي.

P = موٽ وارو نقطو

i = اصلوڪي ڪنڊ

r = موٽندڙ ڪنڊ

روشني جي موٽ جا قائدا:

اوهان کي روشني جي موٽ جي بنيادي نظريي جي پروڙ هوندي ٻن قاعدن جي پڙ ڇاڻ هيٺ گهرجي. اسان روشني جي موٽ گهڻن سطحن جيئن سنئون آئينو، پاڻي ۽ چمڪدار ڌاتوئي سطح تي رهي قاعدا استعمال ڪرڻ لاءِ ممڪن آهي.

روشني جي موٽ جو پهريون قاعدو: اصلوڪي ڪنڊ ۽ موٽايل ڪنڊ جي برابر ٿينديون آهن. $\angle i = \angle r$

چا توهان ڄاڻو ٿا!

ابن الهيشم (965-1039) دوران محسوس ڪيو ته ٻاهريون شيون، جسم سج جي روشني سبب ڏسجن ٿيون هن اهو نتيجو ڪڍيو ته روشني سڌي ليڪ ۾ سفر ڪري ٿي ۽ اها ڏسڻ جي سگهه حاصل ٿئي ٿي جڏهن اها روشني انهن شين سان ٽڪرائجي موٽ کائي اکين سان ٽڪرائي ٿي ته اسان کي نظر اچن ٿا.

چا توهان ڄاڻو ٿا!

ابن الهيشم جو انتهائي اهم ڪم جن مان روشني جي اهميت تي لکيل ڪتاب ”المناظر“ ڏاڍي مجتا ماٿي. هن جو بصرياتي ڪم جديد دور جي ميڊيا ۽ مواصلات جنهن ۾ اسين رهون ٿا. ان کي ممڪن بڻايو.



شڪل 13.1

KARACHIEDU

روشني جي موٽ جو پيو قاعدو:

اصلوڪو شعاع موٽايل شعاع ۽ موٽائيندڙ سطح تي نارمل سيئي ساڳي نقطي تي ٿين ٿا. اهي موٽ وارا قاعدا سيني موٽ وارن قسمن تي لاڳو ٿين ٿا جنهن ۾ گولائي واريون سطحون به شامل آهي.

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال1. تجربن ۾ سنهي ليڪ وارو شعاع جو استعمال ڪيو ويندو آهي؟

سوال2. روشني جي موٽ جا روزمره مان مثالن جي فهرست ناهيو.

سوال3. اصلوڪي ڪنڊ موٽايل ڪنڊ جي هميشه برابر ٿيندي آهي.

ڪماني/گولائي شيشي جي مساوات سان عڪس جو هنڌ.

13.2 ڪماني/گولائي شيشي سان عڪس جو ٺهڻ

:(Image Formation by Spherical Mirror)

ڇا توهان کي خبر آهي ته گولائي / ڪماني شيشا عڪس ناهيندا آهن؟ اسان لڪيل آئيني جي ناهيل عڪس جو هنڌ ڪيئن معلوم ڪري سگهون ٿا؟ ڇا اهي عڪس حقيقي يا مجازي آهن؟ ڇا اهي ڏنڊلا، ساڳي ماپ جا يا وڏا آهن؟

لڪيل آئيني ذريعي عڪس جو ٺهڻ

:(Image Formation by Concave Mirror)

لڪيل آئيني جي آڏو مختلف شين جي جاين تي ٺهيل عڪس شڪليون تصوير 13.2 ۾ ڏيکارجن ٿيون.

توهان ڏسي سگهو ٿا عڪسي شڪلن ۾ عڪس جي خاصيت، هنڌ، سائيز شيءِ جي هنڌ جي نقطن F,P ۽ C جي عڪس جي ٺهڻ تي دارو مدار رکي ٿي. ڪجهه شين جي بيهڪ لاءِ عڪس حقيقي ۽ ڪنهن مخصوص بيهڪ لاءِ عڪس مجازي آهن. اهو ٺهيل عڪس يا ته ننڍو، ساڳي سائيزجو يا وڏو ٿيل هوندو. اهو شيءِ جي بيهڪ تي دارومداررکي ٿو انهن عڪسي مشاهدن جي اختصار جو حوالو توهان لاءِ جدول(13.1) ۾ ڏنل آهي.



شڪل 13.2
لڪيل آئيني ذريعي شڪل ناهڻ لاءِ شعاعن جا خاڪا.

KARACHIEDU

جدول 13.1: مختلف شين جي بيهڪ جي نسبت سان عڪس ٺهڻ جو اختصار.

جسم/ شئي جي بيهڪ	عڪس جي بيهڪ	عڪس جي سائز	عڪس جي خاصيت
لا محدود	مرڪز تي	تمام ننڍو نقطي جي سائيز	حقيقي ۽ ابتو
C کان پري	F ۽ C جي وچ ۾	تمام ننڍو	حقيقي ۽ ابتو
C تي	C تي	ساڳي سائيز	حقيقي ۽ ابتو
C ۽ Fجي وچ تي	C کان پري	وڏو	حقيقي ۽ ابتو
F تي	لامحدود	تمام وڏو	حقيقي ۽ ابتو
F ۽ P جي وچ تي	آئيني جي پنيان	وڏو	مجازي ۽ ايو

(C)گولائي جو مرڪز، (F)مرڪزي نقطو، (P)بصري مرڪز(f)مرڪز جو مفاصلو(q)عڪس جو مفاصلو.

ڪماني آئيني جي مساوات (Spherical Mirror Equation):

فرض ڪريو تہ هڪ ڪماني آئيني جنهن جو مرڪزي مفاصلو f(cm)آهي. ان جي اڳيان مفاصلي p(cm) تي هڪ جسم رکجي ٿو. آئيني کان q(cm) مفاصلي تي عڪس ٺهي ٿو تنهن کان پوءِ f،p ۽ q سان لاڳاپيل مساوات هيٺ ڏنل آهي.

$$\frac{1}{f}=\frac{1}{p}+\frac{1}{q}$$

هن کي آئيني جي مساوات چئبو آهي. اها مساوات ٻنهي آئينن لڪيل ۽ اپٽيل لاءِ ڪارگر آهي.



شڪل 13.3: لڪيل آئيني ذريعي شعاعن سان عڪس

جڏهن آئيني جي مساوات عمل ۾ آڻبي تہ هيٺين نقطن جو مشاهدو ڪرڻ گهرجي.

- سڀ مفاصلا f،p ۽ q بصري مرڪز P کي مرڪز ڪري ورتا وڃن.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

جيڪڏهن آئينا پورو چوٽ رکجن ۽ انهن جي وچ ۾ جسم جا عڪس لا محدود ٺهندا.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

هڪ گولائي آئينو جهڪيل روشني موٽائيندڙ سطح تيندو آهي اُپٽيل آئينو گولائي آئينو آهي جيڪو روشني جي ذريعي ٻاهر ڏانهن اپريل آهي **اُپٽل** آئينو روشني کي پکيڙي ٿو.



لڪيل آئينو اندرئين پاسي مڙيل آهي. لڪيل آئينو روشني کي هڪ نقطي تي جمع ڪري ٿو.



KARACHIEDU.COM

- سڀ حقيقي مفاصلا واڌو ۽ مجازي مفاصلا ڪاٽو ورتا ويندا آهن.
- لڪيل آئيني (Concave Mirror) جو مرڪزي مفاصلو واڌو.جڏهن ته اپٽيل آئيني(Convex Mirror)جو مرڪزي مفاصلو ڪاٽو هوندو آهي.

مثال 1

هڪ لڪيل آئيني جي سطح تي مکيہ محور کان25.0cm تي حقيقي عڪس ٺهي ٿو. جيڪڏهن لاڳاپيل جسم 10.0cmتي رکيل آهي ته آئيني جو مرڪزي مفاصلو معلوم ڪريو.

حل:

قدم 1: معلوم ۽ نا معلوم رقمون لکو.

p = 10.0 cm

q = 25.0 cm

f = ?

قدم 2: فارمولا لکو.

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$$

قدم 3: فارمولا ۾ رقمون وجهو ۽ حل ڪريو.

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{10} + \frac{1}{25}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{5+2}{50}$$

$$= \frac{7}{50}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{50}{7}$$

$$f = 7.14\ cm$$

نتيجو: آئيني جو مرڪزي مفاصلو 7.14cm آهي.

گولائي آئينن جا استعمال (Uses of Spherical Mirrors):

گولائي آئينن جا روزاني زندگي ۾ گهڻائي استعمال آهن.جيئن اس وارا چشما (Sunglass)، گاڏين ۾ پوئتي ڏسڻ وارا آئينا ۽ ڏاڙهي ٺاهڻ وارا آئينا آهن. اچو ته هيٺ ڪجهه مثالن تي بحث ڪريون.

اپٽيل آئينن جا استعمال (Uses of Convex Mirrors):

اپٽيل آئينا (Convex Mirrors) عموماً گاڏين ۾ پوئتي ڏسڻ وارا يا ڪنيءَ وانگي آئينا جن کي ڊرائيور آئينو بہ چئبو آهي. جيئن تصوير 13.4 ۾ ڏيکاريل آهي اهي آئينا گاڏي جي پاسن کان لڳل آهن ته

ويب لنڪس

شاگردن جي حوصلا افزائي ڪريو ته هيٺ ڏنل لنڪ ذريعي لڪيل آئيني جي تصوير ٺاهڻ سکن

https://www.youtube.com/watch?v=gPYlVBB8gyY&ab_channel=Learnnhvfun

شڪل 13.4
گاڏي جي پاسي واري آئيني ۾ پويون نظر ايندي عڪس.

جيئن ڊرائيور پويان واري گاڏين کي ڏسي محفوظ ڊرائيونگ ڪري سگهن. اپٽيل آئينا ڪماني وانگر ٻاهر نڪتل آهن انهيءَ ڪري روشني کي ٻاهرين طرف موٽائن ٿا ۽ ڊرائيور کي ان جي پنيان جو مڪمل نظارو ڏيکارين ٿا. اهي آئينا ايراءِ ننڍا ۽ گاڏين جا مڪمل عڪس ناهين ٿا. اپٽيل آئينا ٽريفڪ جي حفاظتي اپاءَ لاءِ جيئن پهاڙي روڊ يا وروڪڙ روڊ تي انڌا موڙ ڏسڻ لاءِ استعمال ڪيا ويندا آهن. جيئن تصوير (13.5)۾ ڏيکاريل آهي.

اپٽيل آئينا لڳائڻ آسان آهن. اهي بريڪٽ ۾ مڙهيل ۽ گاڏين ۾ چنبڙيل آهن. ڊرائيورن کي ويڪري ڪنڊ تي ڏسڻ ۽ ايتري قدر لڪل ڪندون ڏسن ٿا. انهن آئينن کي اهڙين اهم جاين تي لڳائڻ جي ضرورت آهي جتي گاڏين کي ٽڪرائجڻ کان بچائي سگهجي ٿو.

شڪل 13.5
اپٽيل آئينا پهاڙ کي رستن تي اندر موڙ ڏسڻ لاءِ ڪم ايندا آهن

لڪيل آئينا (Concave Mirrors):

هي آئينا روشني جي موٽ ڪري ان کي مرڪزي نقطي تي جمع ڪن ٿا ۽ وڏو ڪيل عڪس ناهن ٿا. هن آئيني جا ٺهيل عڪس هميشه مجازي ۽ اپا ٿين ٿا. هي آئينو استعمال ڪندي ڏندن وارا ڊاڪٽر ڏندن کي اندروني طرح ڪوئي پڪريز يا جيوڙن جو حصو سٺي طرح ڏسي سگهن ٿا.

شڪل 13.6
ڏندن وارو ڊاڪٽر ڏند ڏسندي

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال1. چاڳولائي آئيني جا ٺهيل عڪس هميشه حقيقي هوندا آهن؟
سوال2. اپٽيل آئينا گاڏين ۾ پوئين نظاري لاءِ استعمال ڪيا ويندا آهن. جيڪي ننڍا/سُسيل عڪس ناهين ٿا. اپٽيل آئينن کي سادي آئينن جي ڀيٽ ۾ ترجيح جو ڏني ويندي آهي؟

13.3 روشني جي موڙ (Refraction of Light):

توهان کي خبر آهي ته روشني شفاف وسيلن ۾ سڌي ليڪ وانگر سفر ڪري ٿي. روشني هڪ کان ٻئي وسيلي ۾ داخل ٿيندي ته ڇا ٿيندو؟ ڇا اها هميشه وانگر سڌي ليڪ ۾ سفر ڪندي؟ اچو ته اسان عام زندگي جي ڪجهه تجربن کي ياد ڪريون.

جڏهن اسان هڪ شيشي جي تختي (Glass Slab) ڪنهن لڪيل ڪاغذ تي رکون ته توهان ان شيشي جي تختي منجهان ڏسندؤ ته توهان کي اکر اپريل نظر ايندا. ساڳئي طرح تصوير (13.7)۾ ڏيکاريل آهي. توهان پاڻي جي ٽب جي تري ۾ سڪو رکو ته اهو اوهان کي اپريل نظر ايندو. اهو ائين ڇو ٿئي ٿو؟

هڪ ڀريل پاڻي جي شيشي واري ٽب ۾ پا سيري ڪري پينسل وجهو توهان ڏسندؤ ته پاڻي ۽ هوا جي ڏنگ تي شيشي جي ٽب ۾ پينسل مڙيل نظر ايندي. هڪ شيشي جي ٽب (Aquarirum)۾ رکيل مڇي اوهان کي اصل سائيز کان ٿوري وڏيل نظر اچي ٿي. انهي روزاني جي مشاهدن جي پويان ڪهڙي فزڪس آهي؟ اسان انهن مشاهدن کي ڇا چئون ٿا.



شڪل 13.7
پاڻي ۾ سڪن جو اپريل نظر اچڻ نظر اچي ٿو.

KARACHIEDU.COM

روشني جي شعاع جي هڪ شفاف وسيلي کان ٻئي وسيلي ۾ داخل ٿيڻ يا نڪرڻ وقت شعاع جي مڙڻ واري عمل کي روشني جي موڙ چئجي ٿو.



شڪل 13.8
شيشي جي بلاڪن تي
روشني جي موڙ



فرض ڪريو هڪ مستطيل شيشي جي تختي جيئن متئين تصوير ۾ ڏيکارجي ٿي. هڪ ڪرڻو $\overline{AO}$ تختي جي سطح $\overline{PQ}$ تي اصلوڪي ڪند($<i$) سان ٽڪرائجي ٿو. جيئن ئي اهو ڪرڻو شيشي جي تختن ۾ داخل ٿئي ٿو ته اهو ڪرڻو تختي جي اندر ساڄي پاسي $\overline{OB}$ شيشي جي تختي جي هيٺين سطح $\overline{SR}$ تي مڙڻ وارا ڪند $<r$ سان مڙي ٿو. ٻاهر نڪرندڙ ڪرڻو $<r$ سان مڙي ٿو. ٻاهر نڪرندڙ ڪرڻو (BC)مڙڻ وارو ڪند $<e$ جيڪا ان کي نارمل وٽ موڙي ٿي.

تنهن ڪري ٻاهر نڪرندڙ ڪرڻو (BC) اصلوڪي ڪرڻي (AO) سان پوروچوت ٿئي ٿو. انهيءَ هوندي به اهو اصلوڪي جي پيٽ ۾ هٽايل ئي رهندو آهي. جڏهن روشني موڙ واري وسيلي کان ٻاهر اچي ٿي جيڪا پاسن جي پورو چوت ٿئي ٿي ته ان روشني جي رستي ۾ بدلائجڻ ٿئي ٿو.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

ولبرورڊ سنيل رياضي جو استاد هيو جنهن 1621 ۾ موڙ جا قاعدا ناهيا پر شايع نه ڪيا جيستائين ڪرسٽائن هائجنس طبعياتدان هڪ ڊچ انهي موڙ جي قاعدن کي شايع ڪيو ۽ سنيل جا قاعدا نالو ڏنو.

ولبرورڊ سنيل
(1580-1626)

ڪرسٽائن هائجنس
(1629-1695)

جدول (13.2)
اصلوڪي ۽ موڙ واري ڪندن جي وچ ۾ نسبت يعني Sin<i ÷ Sin <r

Sin<i ÷ Sin <r	موڙ واري ڪند	اصلوڪي ڪند
1.520	13	20
1.536	19	30
1.521	25	40
1.487	31	50
1.510	35	60
1.493	39	70

پڄاڻي/نتيجو (Conclusion):

1. روشني جو ڪرڻو جيڪو شيشي جي مستطيل تختي ڏانهن عمودي يا ان سان گڏ نارمل هجي ته اهو ڪرڻو موڙ نه ڪائيندو آهي ان هوندي به انهيءَ جي رفتار وسيلي جي نسبت تبديل ٿئي ٿي.
2. روشني جو ڪرڻو نارمل سان ڪنڊ ناهي ٿو جڏهن اهو ڪرڻو نظر اينڊڙ گهاٽي وسيلي (هوا کان شيشو) ۾ داخل ٿئي ٿو ته اهو نارمل ڏانهن مڙي ٿو.

ساڳي طرح روشني جو ڪرڻو جڏهن نظر اينڊڙ گهٽ گهاٽي وسيلي (شيشي کان هوا) ۾ داخل ٿئي ٿو ته اهو ڪرڻو نارمل کان پري مڙي ٿو.

3. اصلوڪي سائن ڪنڊ(Sin<i)۽ موڙ واري سائن ڪنڊ(Sin<*r*)جي نسبت کي موڙا نڪ(Refractive Index)چئبو آهي.

انهيءَ سرگرميءَ کانپوءِ"

موڙ جا ٻه قاعدا هيٺ ڏجن ٿا.

1. روشني جو اصلوڪو ڪرڻو، عمود ۽ مڙيل ڪرڻو اصلوڪي نقطي وٽ ساڳي سطح تي تين ٿا.
2. جڏهن روشني جو ڪرڻو هڪ وسيلي مان ٻئي وسيلي ۾ داخل ٿيندو ته

اصلوڪي ڪنڊ جي سائن (Sinc<i) موڙيل ڪنڊ سائن Sin<*r* جي نسبت مستقل ٿئي ٿي ته پوءِ.

$$\text{مستقل} = \frac{\text{اصلوڪي ڪنڊ جي سائن (Sin <i)}}{\text{موڙيل ڪنڊ جي سائن (Sin <r)}}$$

$$\text{موڙانڪ } (n) = \frac{\text{اصلوڪي ڪنڊ جي سائن}}{\text{موڙيل ڪنڊ جي سائن}}$$

هن فارمولا کي **سنيل جو قاعدو**(Snell's Law)به چئبو آهي.

روشني جي موڙ جو سبب رفتار جي تبديلي جنهن جي ڪري لهري ڊيگهه (Wave length) ۽ ان جي طرف (Direction)۾ ٻن وسيلن جي ملاپ واري دنگ تي تبديل ٿيندي آهي. انهيءَ هوندي به روشني جي فريڪوئنسي ۽ ايتري قدر جو رنگ به تبديل نه ٿئي ٿو. تنهن ڪري

شڪل 13.9
پاڻي جي اندر مڇي جو عڪس ڪل روشني جي اندروني موٽ جي ڪري ٺهندو آهي.

KARACHIURDU.COM

$$\text{موڙانڪ} = \frac{\text{روشني جي خلا ۾ رفتار}}{\text{روشني جي ڪنهن بہ وسيلي ۾ رفتار}}$$

$$n = \frac{c}{v}$$

مثال 2

هڪ هيري جي موڙانڪ 2.4^2 آهي تہ ان ۾ روشني جي رفتار ڇا ٿيندي آهي؟

حل:

قدم 1: معلوم ۽ نامعلوم رقمون لکو.

Data

n = 2.42

$c = 3 \times 10^8$/m/s

V = ?

قدم 2: فارمولا لکو.

n = C/V يا v = C/n

قدم 3: فارمولا ۾ رقمون وجهون ۽ حساب لڳايو.

$$V = \frac{3 \times 10^8}{2.42} \qquad V = 1.24 \times 10^8 \text{ m/s}$$

هيري ۾ روشني جي رفتار 1.24×10^8 ميٽر في سيڪنڊ آهي.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

جڏهن روشني ڪنهن وسيلي جي موڙانڪ (انڊيڪس) جي قدر جيتري وڌيڪ هوندي، اوتري تيزي سان رفتار گهٽ ٿيندي ۽ ان سان گڏوگڏ روشنيءَ وڌيڪ موڙندي جئين اها هوا مان ان وسيلي ۾ گذري ٿي.

جدول 13.3 موڙانڪ، روشني جي رفتار ۽ وڌيڪ اهم ڪنڊ ڪجھ شفاف جسمن ۾.

وسيلو	موڙانڪ	روشني جي رفتار 10m/s	فاصل ڪنڊ نازڪ
هيرو	2.417	1.25	24.4°
شيشو (Flint)	1.66	1.81	37.0°
شيشو (Crown)	1.517	2.01	41.2°
سخت (Perspex) شيشا	1.495	2.0	42.0°
پاڻي	1.333	2.25	48.8°
برف	1.309	2.30	49.8°
هوا	1.0003	2.99	88.6°
خلا	1.000	3.00	90.0°

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال1. جڏهن روشني جو هڪ ڪرڻو هڪ وسيلي کان ٻئي وسيلي ۾ عمودي داخل ٿئي ٿو جنهن جي نظر ايندڙ گهاٽائي وڌيڪ آهي انهيءَ ڪرڻي جو طرف تبديل نه ٿئي ٿو. ڇا اها به روشني جي موڙ آهي؟

سوال2. انهن طبعي رقمن جي فهرست ناهيو جن ۾ روشني جي موڙ ٿئي ٿي.

سوال3. ڪهڙيون طبعي رقمون موڙ دوران تبديل نه ٿيون ٿين؟

13.4 ڪل اندروني موٽ (Total Internal Reflection):

تصوير (13.10) هڪ مڇي جي پاڻي اندر موٽ ڏيکاري ٿي. اهو وايو منڊل روشني جي ڪل اندروني موٽ جو سبب آهي. جڏهن روشني نظر ايندڙ گهاٽي وسيلي کان ڇدي وسيلي منجهان گذرندي آهي ته اهو وايو منڊل تي سگهندو آهي. روشني جي ناياب رويي جيڪو تصوير 13.10 ۾ ڏيکاريل آهي ان کي سمجهڻ لاءِ پهريان اسان کي نازڪ/فاصل ڪند (Critical Angle) کي سمجهڻو پوندو.



شڪل 13.10
پاڻي جي ترڻ واري کي پاڻي جي اندر ڇا نظر ايندو؟

جڏهن روشني جو ڪرڻو هڪ گهاٽي کان ڇدي وسيلي ۾ داخل ٿئي ٿو. جيئن شڪل (a) 13.11 ۾ ڏيکارجي ٿو ته اهو ڪرڻو نارمل کان پري مڙي ٿو. جيڪڏهن اصلوڪي ڪند i< وڌي ٿي ته موڙ واري ڪند r< به پڻ وڌندي. تصوير (b) (13.10) ۾ ڏسو ته اصلوڪي ڪند جي ڪنهن مخصوص رقم لاءِ موڙ واري ڪند 90° ٿيندي.



شڪل (a) 13.11

اصلوڪي ڪند جو وڌاءُ ئي موڙ واري ڪرڻي لاءِ 90° تي موڙ جو سبب بڻجي ٿي انهيءَ ڪند کي فاصل/ نازڪ ڪند چئبو آهي.

جيڪڏهن اصلوڪي ڪند شيشي ۾ فاصل/ نازڪ ڪند کان وڌائجي ته پاڻي ۽ شيشي جي ڊنگ تي روشني جي ڪرڻي جي موڙ نه ٿيندي. شڪل (c) (13.11) ۾ ڏيکاريل آهي ته انهيءَ صورتحال ۾ سڄي روشني ساڳي وسيلي ۾ موٽ ڪائيندي آهي.



شڪل (b) 13.11

جيڪڏهن روشني جو ڪرڻو گهاٽي کان ڇدي وسيلي مان گذري ٿو ته ان جي اصلوڪي ڪند، فاصل/ نازڪ ڪند کان وڌيڪ هوندي آهي. اصلوڪو ڪرڻو ساڳي گهاٽي وسيلي ۾ موٽ ڪائيندو آهي انهيءَ کي ڪل اندروني موٽ چئبو آهي.



شڪل (c) 13.11

KARACHIEDU.COM

مثال 3

پاڻي لاءِ فاصل/نازڪ ڪنڊ جو حساب لڳايو. پاڻي جي موڙانڪ 1.33 آهي.

حل:

قدم 1: معلوم ۽ نا معلوم رقمون لکو.

$<r = 90^o$

$n = 1.33$

$<C = ?$

قدم 2: فارمولا لکو.

$$n = \frac{Sin < i}{Sin < r}$$

جڏهن روشني چڏي ڪان گهاٽي وسيلي ۾ ويندي ته Snells Law هيٺين ريت ٿيندو.

$$n = \frac{Sin < r}{Sin < i}$$

$$n = \frac{Sin < 90^o}{Sin < c}$$

$$Sin < c = \frac{1}{n}$$

قدم 3: رقمون وجهو ۽ حساب ڪيو.

$$Sin < c = \frac{1}{1.33}$$

$$< C = 0.752$$

$$< C = Sin^{-1}\ (0.752)$$

$$< C = 48.8^o$$

نتيجو: پاڻي جي فاصل/نازڪ ڪنڊ جو لڳايل حساب 48.8^o آهي.

شڪل 13.12
روشني جي تاندرن جي بناوت



شڪل 13.13
بصري تاندورن مان معلومات جي مواصلات

بصري تاندورن ذريعي مواصلات:

بصري تاندورا وار جهڙا سنهاء پلاسٽڪ يا شيشي جا لچڪدار ڌاڳا ٿين ٿا. جيڪي روشني کي پري تائين ڪٽي وڃن ٿا. بصري تاندورن جا ٻه حصا ٿين ٿا جيڪي تصوير (13.11) ڏيکارجن ٿا.جنهن ۾ هڪ اندريون حصو (Core) جنهن جي موڙانڪ تمام وڏيل هجي ٿي ۽ ٻيو حصو ڪنهن ٻئي شفاف مواد جي ليپ پهرين حصي کي ڍڪي ٿي. جڏهن رشني جو ڪرڻو تاندوري ۾ داخل ٿئي ٿو جيڪو ان جي اندرين حد سان ٽڪرائجي ٿو جيڪو ان اندرين (Core) ۾ اندروني موٽ ڪندو آهي. ايتري قدر جو تاندو رو مڙيل ٻه هجي تو تڏهن ٻه اصلوڪي ڪنڊ فاصل/ نازڪ ڪنڊ کان وڏيڪ هوندي آهي. روشني جا ڪرڻا تاندوري ۾ مسلسل داخل ٿيڻ لاءِ ٻن مختلف موادن وارن وسيلين جي ملڻ واري حد کان موٽندا رهن ٿا. ۽ تمام ڊگها مفاصلا طئي ڪن ٿا. تصوير (13.12) ڏسو ته

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال1. ڪل اندروني موٽ ٿيڻ جون ضروري شرطون ٻڌايو.

سوال2. هڪ تارو / ٿوبو پاڻي جي اندران ڪان پاڻي جي ٻاهرين سطح تي شين کي ڇو نه ڏسي سگھندو آهي؟

سوال. فاصل/ نازڪ ڪنڊ مان ڇا مراد آهي؟

13.5 منشور منجهان روشني جي موڙ (Refraction of light through prism):

اچو ته منشور مان گذرڻ واري روشني جي هڪ سرگرمي ڪريون.



تصوير 13.14 منشور مان روشني جي ڪرڻ جو گذرڻ

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

بلور هڪ شفاف (جيئن شيشو يا پلاسٽ) وسيلو آهي. اهي روشني کي جمع يا ڦهلائن ٿا. موڙ ذريعي عڪس ناهين ٿا. بصير سطح بلور جي بصرياتي سطح بدلائن ٿيون. اپٽيل بلور روشني جي ڪرڻن کي جمع ڪري ٿو جيڪي مکيه محور تي اچي مڙي ٿو. لڪيل بلور مکيه محور تي اينڊڙ ڪرڻن کي ڦهلائي ٿو. **لڪيل** بلور. اصلو کو ڪرٽو مکيه محور جي پوروچوٽ اچيبلورمنجهان مڙي ٿو ۽ اهڙي نموني لڪيل بلور کي ڪراس نه ڪري ٿو انهيءَ لاءِ هن کي ڪاٿو مرڪزي ديگهه ٿئي ٿي ۽ اهو عام نندو، اُيو ۽ مجازي عڪس ناهي ٿو.

سرگرمي:

1. ڊرائنگ بورڊ تي پنن (Pins) جي مدد سان هڪ سادو صاف ڪاغذ چنبهڙايو.
2. ان ڪاغذ کي منشور جو ٽڪندو پاسو بنياد Base ٻڌائي رکو ۽ پينسل سان حدن کي ڪاغذ تي ليڪيو.
3. منشور جي منهن واري پاسي AB تي هڪ عمودBase ناهيو. انهيءَ تي ڪنڊ 30° ۽ 60° جي وچ تي فرض ڪريو.
4. پنون لائن PE تي ٿوري مفاصلي سان لڳايو ۽ انهن کي نقطا(P)۽(Q) ڏيو.
5. انهن نقطن (P) ۽ (Q) جا عڪس منشور جي پاسي AC کان ڏسو.
6. انهن نقطن P ۽ (Q) جي عڪسن وارن نقطن تي پنون لڳائي R ۽ Sنشان ڏئي منشور جي پاسي AC کا انهن پنن کي سڌي لائن ۾ ڏسو.
7. منشور ۽ پنون هٽائي ڇڏيو.
8. نقطن(R)۽(S)کي لائن ذريعي ملائيندي نقطي F سان ملايو.

KARACHIEDU.COM

9. (PQE) اصلوڪو ڪرٽو آهي جيڪو ايستائين وڌايو جيئن اهو پاسي (AC) سان ملايل آهي.
(SRF) ٻاهر نڪرندڙ ڪرٽو آهي. جيڪو پوئتي وڌائي نقطي (G) تي ملايو.

10. هاڻي اصلوڪي ڪنڊ i> موڙ واري ڪنڊ r> ۽ ٻاهر نڪرندڙ ڪنڊ (e>) ۽ (d>) ماپيو.

11. مختلف ڪنڊن لاءِ اهو تجربو ورجايو.

مشاهدا: 1. سطح AB تي روشني جو ڪرٽو داخل ٿئي ٿو جيڪو نارمل ڏانهن مڙجي ٿو.
2. سطح (AC) تي روشني جو ڪرٽو هڪ ڪان ٻئي وسيلي ڏانهن سفر ڪندي نارمل کان پري مڙي ٿو.

نتيجو: اصلوڪو ڪرٽو جيئن ئي منشور ۾ داخل ٿئي ٿو ته اهو نارمل ڏانهن مڙي ٿو ۽ جڏهن منشور کان ٻاهر نڪري ٿو ته نارمل کان پري مڙي ٿو.

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال 1. Aperture ڇا آهي؟

سوال 2. بصري مرڪز ۽ قطب (Pole) ۾ ڇا فرق آهي؟

13.6 ٻلور مساوات ذريعي عڪس جو مقام:

هڪ ٻلور روشني کي ڪيئن موڙي ٿو:

روشني جو هڪ رنگي ڪرٽو فرض ڪريو جيڪو ٻٽي اپٽيل ٻلور (Double Convex Lens) جي اصل محور (Principal Axis) جي پورو وچوٽ سفر ڪري ٿو. جتي ٻلور وسيلن جي ملائڻ وارن رنگن يعني هوا کان شيشو ۽ شيشي کان هوا ڏانهن ان ڪرٽي کي موڙي ٿو. روشني جي ڪرٽي جي موڙ جو حاصل اثر ان ڪرٽي جي طرف تبديل ٿئي ٿو. چاڪاڻ ته ان ٻلور جي بيهڪ (Geometrical Shape) جهڙي هوندي آهي. اهو ڪرٽي کي مرڪزي نقطي (F) تي مرڪوز ڪري ٿو جيئن تصوير (13.15) ۾ ڏيکارجي ٿو.



شڪل 13.15

پرنسپل محور سان متوازي مونوڪروميٽڪ روشنيءَ جي شعاعن کي گڏ ڪرڻ

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

لِڪِيَلُ ٻلورُ: لڪيل ٻلور وچ تي سنهو ۽ ان جا ڪنارا ٿلها ٿين ٿا اهو روشني جي پورروچوٽ شعاعن کي پکيڙي ٿو. لڪيل ٻلور کي منفي مرڪزي ڏيکائي ٿئي ٿي ۽ هميشه گهٽ، عمودي طور تي سڌي ۽ مجازي تصويرون ٺاهي ٿو.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

مونوڪروميٽڪ شعاعون اهي شعاعون آهن جن جي هڪ ئي ويڪرائي لهر يا ان جو هڪ رنگ هجي ۽ انهن جي فريڪوئنسي ساڳي هجي. مونوڪروميٽڪ شعاعن جا مثال روشني ۽ سوڊيم بتي جا ڪرٽا وغيره آهن.

URDUACHIEVER.COM

ساڳي طرح جڏهن روشني جا ڪرڻا جيڪي اصل محور جي پوروچوٽ نہ آهن اهي بلور جي مرڪز کان گذري اصل محور جي پوروچوٽ ٿي سفر ڪن ٿا جيئن تصوير 13.16 ۾ ڏيکاري ٿو.

Image formation by a converging lens



Refraction by a Converging lens



Incident rays which through the focal point will refract through the lens and travel parallel to the principal axis.

شڪل 13.16

روشنيءَ جا بدلجندڙ ڪرڻا مرڪزي نقطي مان گذرن ٿا

بلور جي طاقت (The Power of a Lens):

بلور جو استعمال اصلوڪي ڪرڻن کي هڪ نقطي تي مرڪوز ڪرڻ يا پکيڙڻ آهي. بلور جي روشني ڪرڻن کي موڙڻ(Refract) واري قابليت ان جي مرڪزي ڊيگهہ تي دارومدار رکي ٿي. مثال طور هڪ ننڍي مرڪز تي ڊيگهہ وارو اپٽيل بلور روشني جي ڪرڻن کي بلور مڃهان موڙي تمام گهڻن ڪرڻن کي ملائي بصري/ بصارتي مرڪز جي ويجهو مرڪوز ڪري ٿو.

ساڳي طرح ننڍي مرڪزي ڊيگهہ وارو لڪيل بلور روشني جي ڪرڻن کي مرڪزي نقطي (Focal Point)کان وڌين ڪندن ٿي. پکيڙڻ جو سبب ٻٽيو آهي. روشني جي ڪرڻن کي گڏ ڪرڻ يا پکيڙڻ جي مقدار کي بلور جي موڙڻ واري طاقت چئبو آهي.

بلور جي طاقت جي وصف ڏني وئي آهي تہ بلور جي سگهہ ان جي مرڪزي ڊيگهہ (Focal Length)جي ابتڙ نسبت آهي. ان جي (m^{-1}) ۾ ماپ ڪئي ويندي آهي.

بلور جي طاقت (P) سان ڏيکاريل آهي. هڪ بلور (F)مرڪزي ڊيگهہ سان هيٺ ڏجي ٿو.

$$Power = \frac{1}{Focal\ Length}$$

$$\Rightarrow P = \frac{1}{f}$$

بلور جي طاقت جو (SI) ايڪو ڊائيوپٽر (Diopter) آهي ان کي D سان ظاهر ڪيو ويندو آهي.هڪ بلور جنهن جي طاقت $1D = 1m^{-1}$ آهي.
توهان کي ياد رکڻ گهرجي تہ اپٽيل بلور جي طاقت واڌو+ ۽ لڪيل بلور جي طاقت ڪاٽو ٿئي ٿي.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

هڪ اپٽيل بلور هڪ لڪيل بلور وانگر ڪم ڪندو آهي جڏهن ڪا شيءِ مرڪزي ڏگهائي ۾ رکيل هجي

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

سيڌي شعاعون ڪنهن شئي جي نقطي مان نڪرنديون آهن جڏهن اهي اپٽيل بلور مان لنگهي هڪ تصوير ٺاهينديون آهن تہ جيئن اهي هميشہ هڪ نقطي تي ملن ٿيون.



A diverging lens is said to have a negative focal length since rays which enter the lens traveling parallel to the principal axis diverge.

Refraction by a diverging lens



Incident rays traveling parallel to the principal axis will refract through the lens and diverge, never intersecting.



جسم لامحدود تي

KACHIEDU

بلور ذريعي عڪس جو ٺهڻ (Image Formation by Lens):

توهان ابٽيل بلور جي ناهيل عڪس تصوير ۾ عڪس جي ماپ جڳهه ۽ نوعيت جو مشاهدو ڪري سگهو ٿا. جنهن جي عڪس جو دارو مدار جسمن شين جي 2F,F ۽ C سان لاڳاپيل هجي ٿو. نهيل عڪس ڪجهه جڳهن لاءِ حقيقي ۽ ڪجهه ٻين جڳهن لاءِ مجازي هوندو آهي. عڪس ننڍو، ساڳي ماپ يا وڏو هجڻ جو دارومدار شين جي بلور جي آڏو واري جسم جي جڳهه تي هوندو آهي. ان سڄي مشاهدي جو حوالو جدول (13.4) ۾ ڏنو ويو آهي.

عڪس ٺهڻ جو مڪمل جائزو هڪ بلور جي اڳيان جسم کي مختلف جڳهن تي رکڻ سان مختلف قسم ۽ سائيز جا عڪس ٺهڻ.

اپٽيل بلور جي آڏو مختلف جاين تي رکيل جسمن (Objects) لاءِ بلور جي اڳيان جسم کي مختلف جڳهن تي رکڻ سان عڪسن جو ٺهڻ ۽ انهن جي نوعيت جدول 13.4

جسم جي جڳهه	عڪس جي جڳهه	عڪس جي ماپ	عڪس جي بناوت
لا محدود	F_2 تي	تمام ننڍو	حقيقي ۽ ابتو
$2F_1$ جي پويان	F_2 ۽ $2F_1$ جي وچ ۾	ننڍو	حقيقي ۽ ابتو
$2F_1$ تي	$2F_2$ تي	ساڳيو	حقيقي ۽ ابتو
F_1 ۽ $2F_1$ جي وچ ۾	$2F_2$ کان پري	وڏو	حقيقي ۽ ابتو
F_1 تي	لا محدود	تمام وڏو	حقيقي ۽ ابتو
F_1 ۽ O جي وچ ۾	بلور جي ساڳي پاسي	وڏو	مجازي ۽ اپريل

بلور جي مساوات (Lens Equation):

فرض ڪريو هڪ بلور جنهن جي مرڪزي ڊيگهه f,cm آهي ان جي اڳيان مفاصلي P-cm تي هڪ جسم رکيل آهي. انهيءَ جو عڪس بلور کان q,cm تي ٺهي رهيو آهي. تنهن ڪري p,f ۽ q جو پاڻ ۾ تعلق هيٺين ريت آهي.

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$$

هن کي بلور جي مساوات چئبو آهي. هيءَ مساوت ٻنهي بلورن جي لاءِ استعمال ڪئي ويندي آهي. جڏهن هي مساوات استعمال ڪجي ته هيٺين ڳالهين جو خيال رکيو آهي.

- سڀ مفاصلا p,q,f بصارتي مرڪز کان ماپيا ويندا آهن.
- سڀ حقيقي مفاصلا واڌو ۽ مجازي مفاصلا ڪاٽو ورتا ويندا آهن.
- اپٽيل بلور جي مرڪزي ڊيگهه واڌو جڏهن ته لڪيل بلور جي مرڪزي ڊيگهه ڪاٽو ٿيندي آهي.



شڪل 13.17
شعاعن جو خاڪو اُپٽيل بلور ذريعي شڪل جو ٺهڻ ڏيکاري ٿو.

KARAUI.COM

مثال 4

هڪ چوڪرو ڪيميرا اڳيان 2.50m تي بيٺو آهي. ڪيميرا اپٽيل بلور استعمال ڪري ٿي. جنهن جي مرڪزي ڊيگهه 0.050m آهي. عڪس جو مفاصلو (بلور ۽ فلم جي وچ وارو مفاصلو) معلوم ڪريو ۽ ٻڌايو ته عڪس حقيقي يا مجازي آهي. پڻ بلور جي طاقت به معلوم ڪريو.

حل: **قدم 1:** معلوم ۽ نا معلوم رقمون لکو.

p = 2.50 m
f = 0.050 m
(i) 1 = ?
(ii) p = ?

قدم 2: مساوات لکو.

$$(i)\ \frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{q} = \frac{1}{f} - \frac{1}{p}$$

$$(ii)\ P\ \frac{1}{f}$$

قدم 3: مساوات ۾ رقمون وجهو ۽ حل ڪريو.

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{0.050} - \frac{1}{2.50}$$

$$\frac{1}{q} = \frac{50-1}{2.5} = \frac{49}{2.5}$$

$$q = \frac{2.5}{49} = 0.051m$$

$$q = 0.051m$$

$$(ii)\ P = \frac{1}{f}$$

$$P = \frac{1}{0.050}$$

$$P = 20\ diopter$$

بلورن جا استعمال (Uses of Lenses):

ڇا توهان گھڙي سازن کي ننڍو بلور ڏٺو آهي. جنهن سان هڪ گھڙي جي سنهن پرزن کي وڏيل ڏسي سگھندا آهن؟ ڇا توهان شين کي وڏو ڪري ڏيکاريندڙ بلور جي سطح کي ڇهيو آهي؟ ڇا اهو سڌو يا گولائي ۾ آهي؟ اهو ڪيئن ڪم ڪندو آهي؟

ڇا توهان ڄاڻو ٿا !

پن هول ڪئميرا هڪ سادي ڪئميرا آهي پن هول ڪئيمرا جيڪا بلور کان سواءِ آهي پر هڪ ننڍڙي ايپرچر سان(پن هول ڪئميرا ابن الهيثم جي ايجاد هئي

ابن الهيثم (1039-965)

ڇا توهان ڄاڻو ٿا !

هڪ وڏاءُ وارو گلاس پڻ هڪ سادي خوردبيني وانگر ڪم ڪندو آهي.

هاڻي اچو ته اسان بلورن جي ڪجهه بصري اوزارن جي استعمالن تي بحث ڪريون.

وڏاءَ وارو شيشو (Magnifying Glass):

وڏاءَ وارو شيشو: هي هڪ سنهو اڀتيل بلور آهي جيڪو شين کي وڏو ڪري ڏسڻ لاءِ استعمال ڪري سگهجي ٿو.

شڪل (a) 13.18
هڪ وڏاءَ وارو شيشو اکرن کي وڏو ڪري ٿو

تصوير (a) (13.18) ۾ ڏيکاريجي ٿو ته ڪيئن لفظ وڏاءَ واري شيشي جي اڳيان اهڙي طرح رکيل آهي ته جيئن لفظن جو مفاصلو بلور جي مرڪزي ڊيگهه کان گهٽ يعني p<f آهي.

جيڪڏهن جسم اڀتيل بلور جي مرڪزي ڊيگهه کان ويجهو رکيو آهي ته ڪرڻا هڪ نقطي تي جمع ٿيڻ جي ڪوشش نه ڪندا ان جي بدران اهي بلور جي پويان ايندڙ نظر ايندا. نهيل عڪس پوءِ وڏو نظر ايندو آهي. اهو مجازي هوندو آهي. جو جو ڪرڻا ڪٽي نه عڪس ناهڻ لاءِ جمع نٿا ٿين. انهيءَ لاءِ اهو عڪس اسڪرين تي حاصل نه ٿو ڪري سگهجي جيئن تصوير (b) 13.18 ۾ ڏيکاريل آهي.



شڪل (b) 13.18
وڏاءَ واري شيشي جو شعاعي خاڪو

اڀتيل بلور جي ان استعمال کي عام طور تي سادو خوردبين به چئبو آهي.

ڪئميرا (Camera): ڪئميرا اڀتيل بلور استعمال ڪري ٿي. جيڪا ننڍو ۽ ابتو عڪس ڪئميرا جي بلور پنيان پردي تي منتقل ڪري ٿي.



شڪل 13.19
هڪ ڪئميرا جي آرپار جو منظر

جڏهن فوٽو ورتو ويندو آهي ته ڪئميرا جي بلور کي اڳتي يا پوئتي حرڪت ڏئي تصوير جو مرڪز ترتيب ڏنو ويندو آهي. ڪئميرا جي دري (Shutter) تمام ٿوري وقت لاءِ کولي ٿورڙو روشني جو مقدار دريءَ جي ذريعي ڪيميرا ۾ داخل ڪيو ويندو آهي. فوٽو جي لاءِ نازڪ فلم ڪيميرا جي اونداهي دٻي ۾ بلور واري دري پويان رکيل آهي. ۽ اها ايستائين اونده ۾ رهي ٿي جيستائين دري کلي نه ٿي.

هڪ پري واري جسم جي مفاصلي کي فلم تي منتقل ڪرڻ لاءِ بلور جي مرڪزي ڊيگهه برابر ٿئي ٿو.

هڪ ويجهي واري جسم جي مفاصلي کي فلم تي منتقل ڪرڻ لاءِ بلور جي مرڪزي ڊيگهه ٿوري وڌيل گهرجي ٿي جيئن تصوير (13.19) ۾ ڏيکارجي ٿو. گهڻين ڪئميرائن کي خود ڪار مرڪز ڪرڻ جو نظام هوندو آهي. وڌيڪ مهانگين ڪيمرائن ۾ عام طور مرڪز مقرر ٿيل هوندو آهي.

پروجيڪٽر (Projector): پروجيڪٽر اڀتيل بلور استعمال ڪري ٿو جنهن ۾ هڪ عڪس اڳتي اڇلائڻ وارو بلور ۽ به ڪنڊينسر بلور جيڪي وڏو، ابتو ۽ حقيقي عڪس پردي تي ناهن ٿا.



شڪل 13.20
سلائيڊ پروجيڪٽر جو اسڪيمي خاڪو

پروجيڪٽر ۾ هڪ جسم يا فلم عڪس اڳتي اڇلائڻ واري بلور جي F ۽ 2F جي وچ تي رکيو وڃي ٿو. هڪ لڪيل آئينو بتي مان

KARACHIDU.COM

روشني ڪنڊينسر بلورن تي موٽائي ٿو. تہ جيئن بتي مان روشني فلم يا پٽي Slide تي مرڪوز ٿئي ۽ انهن کي هڪ جهڙو روشن ڪري جيئن تصوير 13.20 ۾ ڏيکاريجي ٿو. پردي تي نهيل عڪس، ابتو، حقيقي ۽ وڏايل هجي ٿو جيئن تہ نهيل عڪس ابتو آهي تہ ڇا فلم کي پردي تي هيٺ مٿي موڙايو وڃجي؟ بلور کي حرڪت ڏني وڃجي تہ جيئن پردي تي وڏو عڪس حاصل ٿئي انهيءَ لاءِ بلور کي اڳتي پوئتي حرڪت ڏئي پردي تي تصوير کي چٽو ڪبو آهي.

تصوير وڏو ڪندڙ (The Photographic Enlarger):

تصوير وڏو ڪندڙ اوزار اپٽيل بلور استعمال ڪري ٿو جيڪو فلم جو عڪس ابتو، حقيقي ۽ وڏوفوٽو گراف جي ڪاغذ تي ناهي ٿو.

وڏو ڪندڙ هڪ خاص شفاف پروجيڪٽر جيڪو شفاف فوٽو، پلاسٽڪ جي شيٽ تي شڪل يا لڪيل، مائڪرو فلم فوٽن ڇا يونٽ ناهيندو آهي؟ فوٽو وڏو ڪندڙ اصل ۾ پروجيڪٽر واري قانون تحت ئي ڪم ڪندو آهي. عڪس وڏو ڪرڻ لاءِ جسم کي f کان وڏو ۽ 2f کان گهٽ واري مفاصلي تي رکبو آهي. اهڙي ئي طرح اسان ابتو، حقيقي ۽ وڏو عڪس حاصل ڪندا آهيون. جيئن تصوير (13.21) ۾ ڏيکاريل آهي.



شڪل 13.21
هڪ عڪس وڏائيندڙ ڪئميرا جي بناوت

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال1. حقيقي ۽ مجازي عڪس ۾ ڪهڙو فرق آهي؟
سوال2. گولائي جي مرڪز ۽ گولائي جي نيم قطر ۾ ڇا فرق آهي؟
سوال3. پروجيڪٽر ۾ فلم ريل کي ابتو رکڻ جي ضرورت ڇو پوندي آهي؟
سوال4. بلور جي طاقت مرڪزي ڊيگهہ، سان ابتي نسب رکندي آهي انهيءَ جو ڇا مطلب آهي؟
سوال5. لڪيل بلور کي پکيڙيندڙ بلور بہ چئبو آهي. تفصيل سان بيان ڪريو.

13.7 ورهائيندڙ طاقت ۽ وڏاءَ واري طاقت (Resolving Power of Magnifying Power):

ورهائيندڙ طاقت اها آهي جڏهن ڪنهن بصري اوزار ۾ ڏسجي تہ عام طور تي ٻن چٽن نظر ايندڙ نقطن جي وچ واري مفاصلي کي ورتو ويندو آهي. جيئن ٻن نقطن جي وچ وارو مفاصلو ٿورو يا ٻن صاف فرق نظر ايندڙ ليڪن جي ڪري ان بصري اوزار جي ورهائيندڙ طاقت وڏي سگهي ٿي. جيئن ٻن نقطن جي يا صاف فرق ايندڙ ليڪن جي وچ وارو مفاصلو گهٽ ٿيندو تہ ان بصري اوزارجي ورهائيندڙ طاقت وڏي سگهي ٿي.

مثال طور اسان هڪ طاقتور خوردبين سان الڳ الڳ تمام ننڍا جانور ۽ دوربين سان پري وارا آسماني ستارا ڏسي سگهون ٿا.

ڪنهن بصري اوزار جي ماپ ڪرڻ جي سگهه جيڪا تمام ويجهن جسمن جي وچ ۾ صاف نظر ايندڙ فرق يا ٻن ويجهن شعاعن جي بصري ديگهه ۾ صاف فرق ڏيکاري سگهڻ جي سگهه کي ان جو(Resolving Power) چئبو آهي.

وڏاءُ واري طاقت (Magnifying Power):

عام طور تي ڪنهن جسم کي انساني اک سان ڏسي سگهجي ٿو ۽ ڪنهن کي بصري اوزار يعني خوربين يا دوربين سان جسم جي عڪس جي زاويائي وڏاءُ کي وڏاءُ واري طاقت چيو ويندو آهي. جيترو وڏيڪ وڏاءُ واري طاقت اوترو وڏا نظر ايندڙ عڪس ڏسي سگهجن ٿا. مثال طور اسان ڪنهن به جسم جو سو دفعا وڏو عڪس سو دفعا وڏاءُ واري خورد بين ذريعي ڏسون ٿا. وڏاءُ جي طاقت جو مطلب ڏسجڻ واري جسم جي ماپ کي سؤ سان ضرب ڏيو يعني سو دفعا وڏو عڪس ڏسجڻ اهو سو هڪ نمبر آهي جنهن جو ڪوئي طبعي ايڪو نہ آهي. ڪنهن بہ بصري اوزار لاءِ عڪس جي ماپ يا اوچائي ۽ جسم جي ماپ يا اوچائي جي وچ ۾ نسبتي لاڳاپو آهي انهيءَ کي وڏاءُ واري طاقت چئبو آهي.

$$\text{وڏاءُ} = \frac{\text{عڪس جي ماپ}}{\text{جسم جي ماپ}}$$

$$\text{وڏاءُ} = \frac{\text{عڪس جي اوچائي}}{\text{جسم جي اوچائي}}$$

$$M = \frac{hi}{ho}$$

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال1. ورهائيندڙ طاقت جي وصف ٻڌايو .

سوال2. وڏاءُ جي طاقت جي وصف ٻڌايو .

13.8 خوردبنيت

خوردبنيت اها ڄاڻ آهي,جنهن ۾ خوردبين استعمال ڪندي آهي انهن کي ڏسجي ٿو جن کي بغير ڪنهن اوزار جي انساني اک نہ ڏسي سگهي ٿي.

بصري اوزار ۾ زاويائي وڏاءُ جي نظام جو اهم ڪم وڏايل عڪس ڏسڻ جو استعمال آهي. اچو تہ هاڻي ڪجھ بصري اوزارن ۾ زاويائي وڏاءُ تي بحث ڪريون ٿا.

سادي خوردبين (Simple Microscope):

هڪ سادي خوردبين اپٽيل بلور استعمال ڪندي ننڍن جسمن جا وڏا عڪس ناهي ٿي.

هڪ جسم بلور جي مرڪزي ديگهه کان گهٽ مفاصلي تي رکي ان جو ايو مجازي ۽ وڏايل عڪس ناهجي ٿو. انهيءَ کي وڏو ڪرڻ وارو شيشو پڻ چيو ويندو آهي.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

ڪنهن شيءِ جي ظاهري ماپ جو دارومدار اکين مان نظر ايندڙ ڪنڊ تي هوندو آهي. ٿوري مفاصلي تي ٺهيل هڪ عڪس ان عڪس کان وڏو هوندو آهي جيڪا شڪل ساڳئي جڳهہ کان وڌيڪ فاصلي تي رکيل هوندي آهي. اهڙيءَ طرح, اهي شيون جيڪي اک مان وڌيون ڪنديون ناهن ٿيو اهي وڌيون نظر اچن ٿيون ڇاڪاڻ تہ اهي ريٽنا تي وڏا عڪس ناهينديون آهن. مثال طور, وڻ ننڍڙو نظر اچي ٿو جيڪڏهن توهان ان کان پري وڃو.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

اک جي ويجهو نقطو گهٽ ۾ گهٽ 25 سينٽي ميٽر مفاصلو آهي جنهن تي ڪنهن بہ شيءِ کي چٽو ڏسي سگهجي ٿو. اهو هر ماڻهو جو عمر جي لحاظ سان مختلف آهي. عام انساني اک جو پري واري نظر جو نقطو لامحدود آهي.

سادي خوربين جو وڌاءُ (Magnification by Simple Microscope):

فرض ڪريو تہ هڪ جسم کي ڏسڻ سان اک ۾ ٺهندڙ ڪنڊ کي θ_o چئجي ٿو. جيڪڏهن هڪ جسم اک جي وڌيڪ ويجهو آندو وڃي تہ ان جي نظر اچڻ واري ڪنڊ θ_i انهيءَ جسم کي ڏسڻ لاءِ هڪ اپٽيل بلور اک ۽ جسم وچ ۾ رکو ٽيئڻ اهو بلور ان جسم جي وڌايل مجازي عڪس اک جي پرسان ناهي تو جيئن تصوير 13.22 ۾ ڏيکارجي ٿو انهيءَ صورت ۾ وڌاءُ واري طاقت هيٺين ريت ٿيندي.

$$M = \theta_1 / \theta_2$$

اهو وڌاءُ هيٺين ريت بہ لکي سگهجي ٿو.

$$M = \frac{\theta_1}{\theta_2} = 1 + \frac{d}{f} = 1 + \frac{(25cm)}{f}$$

هتي d اک جي ويجهي عڪس ٺهڻ واري نقطي جو مفاصلو آهي جيڪو هڪ عام اک لاءِ 25 سينٽي ميٽر آهي يعني اک 25 سينٽي ميٽرن تائين واضح ڏسي سگهي ٿي. هي مساوات ننڍي مرڪزي ڊيگهہ وارن بلورن لاءِ استعمال ٿيندي آهي. جن کي وڌاءُ جي تمام گهڻي طاقت هوندي آهي.



شڪل 13.22 (a)
أپٽيل بلور جي بغير عڪس جو ريٽينا تي ٺهڻ
أپٽيل بلور سان عڪس جو ٺهڻ

مرڪب خوردبين (Compound Microscope):

مرڪب خوردبين هڪ بصري اوزار آهي جنهن ۾ ٻہ اپٽيل بلور استعمال ٿين ٿا. معروضي بلور (Objective Lens) جي مرڪز ڊيگهہ f_o اک وسيلي ڏسڻ واري بلور f_e کان تورِي گهٽ ٿيندي آهي.

مرڪب خوردبين ذريعي وڌاءُ

جڏهن روشني جا ڪرڻا ڪنهن نقطي کان معروضي بلور هيٺيان رکندڙ جسم مان گذرن ٿيون. اهو معروضي بلور تمام ننڍو عڪس I_1 مرڪزي نقطي جي اندران اک ذريعي ڏسڻ واري بلور جي اڳيان ناهي تو. هي ننڍو عڪس اک، ذريعي ڏسڻ واري بلور لاءِ هڪ جسم طور ڪم ڪري ٿو. ۽ عام انساني اک اڳيان وڌيل ۽ مجازي عڪس ناهي ٿو. جيئن تصوير (13.23) ۾ ڏيکارجي ٿو. آخري وڌايل مجازي عڪس اک سان ڏسڻ واري بلور سان θ_i ڪنڊ ناهي ٿو.

مرڪب خوردبين جو وڌاءُ

$$M = \frac{L}{f_o} = \left(1 + \frac{25cm}{f}\right)$$

جنهن ۾ معروضي ۽ اک ذريعي ڏسڻ واري بلور جي وچ وارو مفاصلو(L، f_o ۽ ترتيبوار معروضي بلور ۽(f_e)اک ذريعي ڏسڻ واري بلورن جي مرڪزي ڊيگهہ ٿئي ٿي.



شڪل 13.23
مرڪب خوردبين ذريعي ڪرڻن/شعاعن جو خاڪو

KARACHIEDU.COM

خوردبين جا استعمال: سائنســـدانن جو خيال آهي تہ هڪ عام انســـاني اک باقاعد بصـــارت ننڍي کان ننڍي شيءِ 0.1 ملي ميٽر جيتري ڏسي سگهي ٿو. جهڙوڪ: هڪ جوءِ يا ماڪوڙي مائڪرو آرگينزم جي ننڍي دنيا کي ڳولڻ لاءِ اسان مائڪرو اسڪوپ استعمال ڪندا آهيون. اسان مائڪرو اسڪوپ استعمال ڪندا آهيون وڏاءُ، سگهہ ۽ يزوليشـن پاور لاءِ. خوردبين جي ايجاد سائنســدانن کي جيو گهرڙن، بيڪٽريا ۽ بين نديزن ڍانچن کي ڏسـڻ لاءِ جيڪي عام اک سـان ڏسـي نہ سـگهجن ٿا. خوردبين انهن کي ڏسـڻ لائق بڻائي ٿي.



شڪل 13.24
مرڪب خوردبين جا حصا

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال 1. هڪ عام انساني اک جي ويجهي کان ڏسڻ واري آخري حد واري نقطي تي بحث ڪريو.
سوال 2. بصري، خوردبين جي ڪم ڪرڻ جا اصول ٻڌايو.
سوال 3. سادي خوردبين جي وڏاءُ کي انهيءَ جي مرڪزي ڊيگهہ (Focal Length) سان ڪيئن ڳنڍجي ٿو؟
سوال 4. سادي ۽ مرڪب خوردبين جي وچ ۾ ڪهڙو فرق آهي؟

13.9 دوربين:

دوربين پڻ هڪ بصري اوزار آهي جنهن ۾ ٻہ اپٽيل بلور معروضي ۽ ڏسجڻ وارو بلور ٿئي ٿو.



شڪل 13.25
مرڪب دوربين جا حصا

جئين تصوير 13.24 ۾ ڏيکاريل آهي.
معروضي بلور کي ڏگهي مرڪزي بلور جي مرڪزي ڊيگهہ fo، ڏسجڻ واري بلور جي مرڪزي ڊيگهہ fe کان وڌيڪ هجي ٿي. دوربين مددگار هوندا آهن اهي انساني اک جي پيٽ ۾ انهيءَ کان وڌيڪ روشني جمع ڪري سگهن ٿا. هي پري وارن جسمن جو وڏايل عڪس ناهي ٿي.

دوربين جو وڏاءُ:

جڏهن جسم کان پوروچوت ڪرڻا معروضي بلور مان گذرن ٿا. تہ اهي معروضي بلور جي مرڪزي نقطي I، تي حقيقي عڪس ناهين ٿا. اهو عڪس (Eyes Pic) ڏسڻ واري بلور لاءِ هڪ جسم طور ڪم ڪري ٿو. ڏسڻ وارو بلور هڪ مجازي عڪس I، تي ناهي ٿو جيڪو معروضي بلور کان مناسب فاصلي تي آهي. هتي مجازن عڪس ڏسڻ واري بلور جي وڏيل ڪند ناهي ٿو.



شڪل 13.26
دوربين جي شعاعن جو خاڪو

$$M = \frac{f_o}{f_e}$$

$$\text{وڌاءُ} = \frac{\text{جسم جي مرڪزي ڊيگهه}}{\text{اک جي مرڪزي ڊيگهه}}$$

دوربين جا استعمال:

انساني اک ڪيترو پري تائين ڏسي سگهي ٿي اهو ان نظر ايندڙ جسم تي دارومدار آهي ته اهو ڪيتري روشني خارج ڪري اک ڏانهن موڪلي ٿو. دوربين جو ڪم روشني کي جمع ڪرڻ ۽ اک واري بلور آڏو مرڪوز ڪرڻ آهي. دوربين اسان کي ڏورانهن ستارن ۽ سيارن جي مشاهدي ۾ مددگار ثابت ٿيو آهي. گهڻو اڳ دوربين سان مشاهدي کان پوءِ اهو انڪشاف ڪيو ويو ته زمين هن ڪائنات جو مرڪز نه آهي. ان جي ذريعي چنڊ ۾ کڏا ۽ پهاڙ پڻ ڏٺا ويا. ان بعد دوربين اسان لاءِ هن نظام شمسي ۾ بين نون سيارن ۽ چوڌاري ڦرندڙ ٻي ڊولائن پٿرن (Asteroids) جي جاگرافي ۽ موسم جا انڪشاف ڪيا.

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال1. مرڪب خوردبين ۽ دوربين ۾ فرق لکو.

سوال2. دوربين هن ڪائنات جي ڳولها لاءِ اسان جي لاءِ ڪيئن مددگار آهي؟

سوال3. فلڪياتي دوربين ۽ ارض دوربين ۾ ڇا فرق آهي؟

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

فلڪياتي دوربين جي مرڪزي ڊگهائي، جسم جي مرڪزي ڊيگهه ۽ اک واري بلور جي مرڪزي کي ملائڻ سان ملندي آهي.

$(f_o + f_e)$

13.10 انساني اک ۾ نظر جا نقص:

انساني اک هڪ روشن حساس عضوو آهي اها اسان کي ان قابل بڻائي ٿي ته اسان پنهنجي چوڌاري رنگين دنيا ڏسي سگهون ٿا. انساني اک ۾ هڪ اپٽيل بلور استعمال ٿيل آهي جيڪو هڪ حقيقي، ابتو ۽ ننڍو عڪس روشني حساس پردي ريٽينا (Retina) تي ٺهي ٿو. اهو بلور فائبرس (Fibrous) ۽ لچڪدار جيلي جي مواد تي مشتمل آهي جيئن تصوير (13.27) ۾ ڏيکاريل آهي بلور جي گولائي واري مشق اک جي چوڌاري (Ciliary Muscle) جي مدد سان بلور جون مختلف ماپون ناهي مختلف مرڪزي ڊيگهه وارا بلور نهن ٿا. جڏهن اها مشق سڪون واري حالت ۾ اچي ٿي ته بلور سنهو ٿي وڃي ٿو انهيءَ ڪري ان جي مرڪزي ڊيگهه وڌي وڃي ٿي. انهي بلور جي خودڪار موڙ واري اثر هيٺ اسان پري وارين شين کي ڏسڻ جي قابل ٿيون ٿا.

جڏهن توهان ويجهي وارين شين کي ڏسو ٿا ته اک جو مشڪون سُسي وڃن ٿيون. ۽ ان صورت ۾ بلور ٿلهو ٿي وڃي ٿو. انهيءَ صورت ۾ بلور جي مرڪزي ڊيگهه گهٽجي وڃي ٿي. اها خودڪار موڙ واري اثر اسان کي ويجهي وارين شين کي ڏسڻ جي قابل بڻائن ٿيون.



شڪل 13.27
عام اک جا حصا

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

انساني اک ۾ هڪ اپٽيل بلور آهي ۽ 580 ميگا پڪسلز رينج ۽ 16Hz هرٽز جي فريڪوئنسي آهي.

اک جا نقص ۽ بلور ذريعي ان جي اصلاح:

گهڻن انسانن لاءِ اک جي بلور جي ترتيب تبديل ٿيڻ ڪري اهي بلور ريٽينا تي چٽو عڪس ناهڻ جي قابل نه آهن. اهڙين حالتن ۾ اهي ماڻهو شين کي آرام ۽ چٽائي سان پري تائين نه ٿا ڏسي سگهن.

KARACHIEDU.COM

هتي ۾ مکيہ موڙ واري اکين جا نقص ٿيندا آهن. اهي ويجهي نظر جو نقص Short Sightedness ۽ پري واري نظر جو نقص Long Sightedness ٿيندا آهن. هڪ مناسب گولائي بلور جي مدد سان انهن نقصن کي نيڪ ڪري سگهون ٿا.

اچو تہ نقصن ۽ انهن جي نيڪ ڪرڻ تي بحث ڪريون.

ويجهي واري نظر (Short Sight or Myopia):

اهو انسان جيڪو ويجهو وارين شين کي چٽو ڏسي سگهي پر پري وارين شيون انهيءَ کي اڻ چٽيون/ ڌنڌليون نظر اچي سگهن ٿيون.

انهيءَ نقص باعث اک ۾ روشني جي موڙ کان پوءِ ملڻ وارو نقطو تقريباً لا محدود جي پرسان نهندو آهي. اهڙي قسم واري نقص وارو انسان ڪجهہ ميٽرن تائين تہ بلڪل چٽو ڏسي سگهي ٿو ويجهي نظر ۾ پري وارين شين جو عڪس ريٽنا جي اڳيان نهي ٿو. اهو عڪس ريٽينا تي نہ ٿو نهي اهو نقص ان وقت معلوم ٿئي ٿو جڏهن اک جو بلور مناسب سنهو نہ ٿو ٿئي انهيءَ لاءِ پري وارن جسمن کي ڏسڻ قابل نہ رهي ٿو. انهيءَ اک ۾ داخل ٿيندڙ ڪرڻا ڪجهہ گهٽو اندر طرف مڙن ٿا ۽ ريٽينا کان اڳ ملندا آهن.

هڪ لڪيل بلور سان مناسب طاقت وارو ڪانٽيڪٽ بلور اک جي اڳيان رکجي ٿو. جيئن تصوير (13.28) ۾ ڏيکاريل آهي. اهو بلور انهيءَ ۾ نهندڙ عڪس کي ريٽينا تي ناهي ٿو ۽ ان نقص کي دور ڪري سگهجي ٿو.



(a) Far point of a myopic eye



(b) Myopic eye



(c) Correction for myopia

شڪل (الف) 13.28 هڪ عام ماڻهو جي اک جو پري وارو نقطو (ب) اک جي ويجهي نظر (ج) اک جي ويجهي واري نظر جي درستگي

پري واري نظر/پرين نظر (Long Sight or Hypropia):

اهڙو انسان پرين نظر سان پري وارين شين کي چٽو ڏسي سگهي ٿو پر ويجهي وارين شيون صاف نہ ٿو ڏسي سگهي.

هڪ انسان اهڙي نقص جي ڪري روشني جي موڙ وارو نقطو ويجهي عام نقطي 25cm کان پري نهي ٿو. اهڙي قسم جي نقص وارن انسانن کي پڙهڻ وارو مواد اک کان 25 سينٽي ميٽرن کان پري رکي آرام سان پڙهي سگهجي ٿو. پرين نظر واري اک جو عڪس ريٽينا جي بجاءِ ان جي پويان نهندو آهي. هن نقص جي خبر تڏهن پوندي آهي جڏهن اک جو بلور ويجهي وارا جسم شين کي ڏسڻ لاءِ ايترو ٿلهو نہ ٿيندو آهي. انهيءَ لاءِ ايندڙ ڪرڻا گهٽو اندر نہ مڙندا آهن. اهي ڪرڻا ويجهي واري جسم شيءَ منجهان اک جي بلور ۾ ريٽينا جي پويان مرڪز ناهيندا آهن.

انهيءَ نقص کي ختم ڪرڻ لاءِ هڪ مناسب طاقت وارو اپٽيل بلور (Convex Lense) اک اڳيان رکيو ويندو آهي. هڪ مناسب طاقت وارو اپٽيل بلور گهربل مرڪزي ديگهہ ڏئي ڪري عڪس کي ريٽينا تي ناهيندو آهي جيئن تصوير(13.29) ۾ ڏيکاريل آهي.

اهڙيءَ طرح اهو نقص صحيح ڪري سگهجي ٿو.



Near point of a hypermetropic eye



Hypermetropic eye



Correction for hypermetropic eye

شڪل 13.29 (الف) هڪ عام ماڻهو جي اک جو ويجهو نقطو (ب) پري واري اک جي نظر (ج) اک جي پري واري نظر جي درستگي

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال1. ويجهي نظر ۾ پري وارا جسم/ شيون ڌنڌلا جو ڏيکارجن ٿا؟

سوال2. پرين نظر جي موڙ واري نقص کي نيڪ ڪرڻ لاءِ ڪهڙو عام علاج آهي؟

KAACIEDU.COM

اختصار Summary

- هڪ چمڪدار پالش ٿيل سطح روشني کي موٽائي(Reflect)ٿي.
- اصلوڪو ڪرڻو، موٽايل ڪرڻو ۽ عمودي اهي سيئي ساڳي سطح تي آهن. ان کي روشني جي موٽ جو پهريون قاعدو چئبو آهي.
- اصلوڪي ڪنڊ ۽ موٽ واري ڪنڊ ٻئي برابر آهن $\angle r = \angle i$ انهيءَ کي روشني جي موٽ جو ٻيو قاعدو چئبو آهي.
- اڀٽيل آئينن جا ڪجهه استعمال اس وارا چشما، گاڏي جا سائيڊ شيشا ۽ شيو ڪرڻ وارا شيشا آهن.
- لڪيل آئينن جا ڪجهه استعمال روشني جي موٽ، روشني جو مرڪوز ڪرڻ ۽ سج جي روشني تي هلندڙ چلها Solar Cooker آهن.
- ڊرائيور لڪيل آئينو استعمال ڪندي پويان ايندڙ گاڏي جو ننڍو ايو ۽ پورو عڪس ڏيکاري ٿو.
- ڏندن وارو ڊاڪٽر لڪيل شيشو استعمال ڪندي ڏند جو وڏو عڪس ۽ جيڪڏهن ان ۾ ڪو ناسور يا جيوڙن جو حملو ڏسي ٿو.
- هڪ روشني جو ڪرڻو جڏهن گهاٽي وسيلي کان ڇدي وسيلي ۾ داخل ٿئي ٿو ته اهو نارمل کان پري مڙي ٿو.
- اصلوڪي ڪنڊ جيڪا سبب بڻجي ٿي موڙجڻ واري ڪنڊ جيڪا ڪنهن ڇدي وسيلي ۾ گوني ڪنڊ ئي مڙي ٿي جنهن کي فاصل نازڪ ڪنڊ (Critical Angle)چئبو آهي.
- جڏهن اصلوڪي ڪنڊ گهري وسيلي ۾ فاصل/ نازڪ ڪنڊ ذريعي وسيلي ۾ موٽ ڪائي ٿي ته انهيءَ کي ڪل اندروني موٽ چئبو آهي.
- ڪل اندروني موٽ جا استعمال روشني جاتاندورا(OPtical Fibers) آهن.
- اڀٽيل بلور روشني کي مرڪوز ڪرڻ جي ڪم ايندا آهن.
- لڪيل بلور روشني کي پکيڙڻ لاءِ ڪم ايندا آهن.
- بلور جي طاقت مرڪزي ڊيگهه جي ونڊ آهي.
- اڀٽيل بلور وڏاءُ واري شيشي طور استعمال ڪندي ننڍين شين/ جسمن جو ايو ۽ وڏو عڪس ڏسجي ٿو.
- اڀٽيل بلور استعمال ڪندي ڪيميرا ننڍو، ابتو عڪس فوٽو فلم تي پيهر ناهي ٿو.
- اڀٽيل بلور پروجيڪٽر ۾ پروجيڪشن بلور طور استعمال ڪندي ۽ ڊبايل بلور (Condensed) Lense جيڪي وڏو ۽ حقيقي عڪس اسڪرين تي ناهين ٿا.
- اڀٽيل بلور استعمال ڪندي فوٽو وڏو ڪرڻ وارو اوزار ابتو حقيقي ۽ وڏو عڪس فلم يا فوٽو واري ڪاغذ تي ناهي ٿو.

KARACHIEDU.COM

- بصري اوزار جي ماپڻ جي سگهه انهيءَ اوزار جي ڇيد ڪرڻ واري طاقت آهي جنهن تحت اهو اوزار مختلف بصري ڏيگهه وارا عڪس الڳ الڳ طور پيش ڪري سگهندو آهي.
- ڪنهن بصري اوزار جي وڏاءَ واري طاقت ئي بظاهر نظر ايندڙ سائيز ۽ اصل سائيز جي نسبت آهي.
- مرڪب خوردبين هڪ بصري اوزار آهي. جنهن ۾ ٻه اپٽيل بلور استعمال ٿيل آهن جنهن سان تمام ننڍن جسمن/ شين جي جاچ ڪئي ويندي آهي.
- دوربين پڻ هڪ بصري اوزار آهي جنهن ۾ ٻه ٻه اپٽيل بلور استعمال ٿيل آهن جنهن ذريعي پري وارن جسمن/شين جا وڏا عڪس ڏسي سگهبا آهن.
- انساني اک روشني جو حساس عضوو آهي.
- ويجهي نظر وارو قريب وارا جسم/ شيون چٽيون ڏسي سگهي ٿو. پر پري وارين شين جنهن کي چٽو نه ڏسي سگهي ٿو.
- ويجهي نظر جو نقص هڪ عدد مناسب طاقت وارو لڪيل بلور يا ڪانٽيڪٽ بلور لڳائي دور ڪري سگهجي ٿو.
- پري نظر جي پري وارا جسم/ شيون چٽيون ڏسي سگهي ٿو پرويجهي واريون شيون/ جسم چٽا نه ڏسي سگهي ٿو.
- پري نظر جو نقص هڪ مناسب طاقت وارو اپٽيل بلور يا ڪانٽيڪٽ بلور اک اڳيان رکي دور ڪري سگهجي ٿو.

KARACHIEDU.COM

ذهني نقشو



حصو (الف) گهڻ جوابي سوال (Multiple Choice Questions):

1. لڪيل شيشي ۾ عڪس جي سائيز جو دارو مدار ______ تي هوندو آهي.
   (الف) جسم جي سائيز (ب) جسم جي جڳهه
   (ج) جسم جي پڪيڙ (د) جسم جي صورت
2. عام انساني اک ۾ عڪس ______ نهندو آهي.
   (الف) ريٽينا جي اڳيان (ب) ريٽينا جي پويان
   (ج) ريٽينا تي (د) بلور ۽ ريٽينا جي وچ تي
3. جڏهن روشني جو ڪرڻو گهاٽي کان ڇدي وسيلي ۾ داخل ٿئي تو ته اهو ______ مڙي تو.
   (الف) نارمل تي عمود (ب) نارمل جي پور وچوت
   (ج) نارمل ڏانهن (د) نارمل کان پري
4. مرڪب خوردبين ۾ بلور جي پيٽ (Eye Piece) جي مرڪزي ديگهه ______ هوندي آهي.
   (الف) زيرو (ب) ڪاتو
   (ج) ننڍي (د) وڏي
5. جڏهن موڙ واري ڪند گوني ڪند 90° ٿئي ۽ ان جي موڙانڪ پاڻي لاءِ 1.33 هجي ته انجي فاصل/ نازڪ ڪند ______ ٿيندي آهي.
   (الف) 48·8° (ب) 49.1°
   (ج) 50.0° (د) 51.0°

6. گهٽ روشني ۾ ستارا ڏسڻ لاءِ اسان ________ استعمال ڪيون ٿا.
(الف) مرڪب خوردبين (ب) سادي خوردبين
(ج) اينڊواسڪوپ (د) دوربين

7. انساني اک ________ جيان عمل ڪري ٿي.
(الف) ڪئميرا (ب) پروجيڪٽر
(ج) دوربين (د) خوردبين

8. هڪ عڪس وڏاءُ ڪرڻ وارو شيشو هڪ وڏيل ______ ناهي ٺو.
(الف) حقيقي ۽ ايوعڪس (ب) حقيقي ۽ ابتو
(ج) مجازي ۽ ايو عڪس (د) مجازي ۽ ابتو عڪس

9. سڄي روشني ساڳي وسيلي ۾ موٽ ڪائي ته ان کي ڪل ________ چئبو آهي.
(الف) ٻاهرين موٽ (ب) اندروني موٽ
(ج) ٻاهرين موڙ (د) اندرين موڙ

10. روشني جي ٽانڊوري جو اندريون حصو شيشي يا پلاسٽڪ جي نسبتاً________ ٿئي ٿي.
(الف) زيرو موڙانڪ (ب) وڏي موڙانڪ
(ج) گهٽ موڙانڪ (د) موڙانڪ ناهي ٿي

11. وڏاءُ واري شيشي کي ________ پڻ چئبو آهي.
(الف) اينڊو اسڪوپ (ب) مرڪب خوربين
(ج) سادي خوربين (د) دوربين

12. اک جو اهو نقص جنهن ۾ عڪس ريٽينا جي پويان ٺهندو آهي ان کي ________ چئبو آهي.
(الف) پرين نظر (ب) ويجهي نظر
(ج) اونداهو نقطو (د) عڪس جو نقص

13. ويجهي نظر کي ________ سان نيڪ ڪيو ويندو آهي.
(الف) اڀتيل بلور (ب) اڀتيل آئيني
(ج) لڪيل آئيني (د) لڪيل بلور

14. بلور عڪس ________ جي ڪري نهن ٿا.
(الف) ڦهلاءُ (ب) موڙ
(ج) ورهائجن (د) موٽ

15. ڏندن وارو ڊاڪٽر ڏند جي ٺ پهچندڙ حصن کي ڏسڻ لاءِ________ استعمال ڪندو آهي.
(الف) لڪيل آئينو (ب) اڀتيل آئينو
(ج) اڀتيل بلور (د) لڪيل بلور

KARACHIEDU.COM

حصو (ب) ٿهيل سوال(Structured Questions):

1. (الف) توهان روشني جي موٽ جي اصطلاح کي ڪيئن سمجهو ٿا؟
(ب) هڪ سادي سطح تي موٽ کي تصوير ذريعي سمجهايو.
(c) موٽ جي هيٺين اصطلاحن کي ٻڌايو.
(الف) نارمل (ب) اصلوڪي ڪنڊ (ج) موٽ واري ڪنڊ (د) موٽ جا قاعدا
2. هيٺ ڏنل صورت حال ۾ ڪهڙي قسم جو آئينو استعمال ٿئي ٿو ان جو نالو ٻڌايو.
(الف) گاڏي جو پاسي/ پوين وارو آئينو. (ب) جابلو روڊ تي اَنڌن موڙن جي آگاهي.
(ج) ڏندن واري ڊاڪٽر جو آئينو انهن سڀني صورتن کي دليل ڏئي سمجهايو.
روشني جي موڙ
3. (الف) روشني جي موڙ جي وصف بيان ڪريو.
(ب) پورروچوٽ پاسن واري شيشن جي تختي مان گذرڻ واري روشنيءَ کي رستي جي تصوير ناهي سمجهايو.
(ج) موڙ جي هيٺين اصطلاحن جي وصف ٻڌايو.
(1) اصلوڪي ڪنڊ (2) موڙ واري ڪنڊ (3) موڙ جا قاعدا پڻ لکو.
4. (الف) هڪ وسيلي جي موڙانڪ بابت اوهان ڇا سمجهو ٿا؟
(ب) پورروچوٽ پاسي واري شيشي جي تختي ذريعي موڙانڪ واري تجربي جو حوالو ڏئي سمجهايو.
(ج) جڏهن روشني جي موڙ ٿئي ٿي ته ڪهڙي طبعي مقدار تي ڪو به اثر نہ ٿيندو آهي.
5. (الف) منشور ڇا آهي؟
(ب) منشور مان گزرندڙ هڪ رنگي روشني جو گذر بيان ڪريو.
(ج) فرض ڪريو تہ روشني جو ڪرڻو منشور جي سطح سان ٽڪرائجي ٿو تہ اهو منشور ۾ ڪهڙي ڪنڊ ۾ داخل ٿيندو.
(i) نارمل سان 0° (ii) نارمل سان 30°
پنهنجو جواب هيٺين اصطلاحن ۾ تبديل ڪريو فريڪوئنسي رفتار، لهري ڊيگهہ ۽ طرف.
6. (الف) بلور ڇا آهي؟
(ب) هڪ اپٽيل بلور جي مکيہ محور تي پورروچوٽ روشني جا ڪرڻا داخل ٿين ٿا. ٻڌايو تہ ڇا ٿيندو؟
(ج) اپٽيل بلور کي جمع ڪندڙ بلور بہ تصور ڪيو ويندو آهي تفصيل سان بيان ڪريو؟
ڪل اندروني موٽ
7. (الف) حاصل/ نازڪ ڪنڊ جي وصف ٻڌايو.
(ب) ڪل اندروني موٽ واري اصطلاح کي توهان ڇا ٿا سمجهو؟
(ج) ڪل اندروني موٽ جون شرطون ٻڌايو.
(د) عام رواجي زندگي ۾ ڪل اندروني موٽ جا تجرباتي مثال ٻڌايو.

KARACHIEDU.COM

8. هيري ۾ حاصل/ نازڪ ڪنڊ معلوم ڪريو. هيري جي موڙانڪ 2.41 آهي.

9. (الف) روشني جا تاندورا ڇا آهن؟

(ب) اينڊواسڪوپ ۾ ڪل اندروني موٽ بيان ڪريو.

10. (الف) وڏاءُ واري شيشي جي ڪرڻن واري عڪس کي ٺاهي ڏيکاريو.

(ب) هڪ سنهي جمع ڪرڻ واري بلور کي وڏاءُ واري شيشي طور ڪيئن استعمال ڪري سگهجي ٿو؟

(ج) وڏاءُ واري شيشي جو وڏاءُ لکو.

11. هيٺين بصري اوزار جي ڪرڻن واري تصوير ذريعي انهن جي وڏاءُ واري طاقت ٻڌايو.

(i) سادي خوردبين يا وڏاءُ وارو شيشو

(ii) خوردبين

(iii) موڙ واري دوربين

اک جا نقص:

12. (الف) هيٺين اصطلاحن جي ڇا معنيٰ آهي؟

(i) ويجهي نظر

(ب) انهن نقصن کي ڪيئن ٺيڪ ڪري سگهجي ٿو؟

(i) ويجهي نظر

(ii) پرين نظر پري واري نظر

(ج) عام اک 25 سينٽي ميٽرن کان گهٽ واري مفاصلي وارا جسم شيون نه ٿي ڏسي سگهي.

حصو (ت) مشقي سوال:

1. هڪ 20 سينٽي ميٽر مرڪزي ڊيگهه واري آئيني اڳيان هڪ ٿلهي پن/سُئي. 15 سينٽي ميٽر مفاصلي تي رکيل آهي. عڪس جي جڳهه ۽ حالت معلوم ڪريو. (8.57 cm)

2. هڪ 13.5 س م مرڪزي ڊيگهه واري لڪيل آئيني پويان نموني طور عڪس 11.5 س م تي ٺهي ٿو. انهي نموني طور عڪس جو آئيني کان مفاصلو هو. (6.21 cm)

3. هڪ گاڏي جو پويان ڏسجندڙ اپٽيل آئينو جنهن جو گولائي نيم قطر 4.0 ميٽر آهي. جيڪڏهن هڪ بس انهي آئيني کان 5.0 ميٽرن تي بيٺل آهي ته ان جي عڪس جي جڳهه حالت ۽ سائيز معلوم ڪريو. (1.428 cm)

4. هڪ 10 سي م مرڪزي ڊيگهه واري اپٽيل بلور کان 15 س م مفاصلي تي هڪ جسم رکجي ٿو. ان جي عڪس جي جڳهه، سائيز ۽ حالت معلوم ڪريو. (2 cm)

5. هڪ 20 س م مرڪزي ڊيگهه وارو لڪيل بلور 15 س م جي مفاصلي تي عڪس ٺاهي ٿو. بلور جي طاقت معلوم ڪريو. پڻ اهو به ٻڌايو ته عڪس بلور کان ڪيترو پري واري جڳهه تي آهي؟ (0.05 cm)

6. هڪ ڪرڻي جي هوا کان پاڻي ۾ داخل ٿيڻ واري اصلوڪي ڪنڊ 40° آهي. جيڪڏهن ڪرڻو پاڻي ۾ موڙانڪ 1.33 سان گذري ٿو ته ان جي موڙ واري ڪنڊ معلوم ڪريو. (28.8°)

KARACHIEDU.COM

يونٽ نمبر- 14
برق سڪوني

شاگردن جي سکڻ جا نتيجا:

(Students Learning out comes) (SLO_5)

هن يونٽ کي سکڻ کان پوءِ شاگردن کي هيٺين شين لاءِ قابل هئڻ گهرجي.

- سادي تجربي وسيلي چارج جي پيدا ۽ سڃاڻ جي وضاحت ڪرڻ.
- مختلف چارجن جي قسمن جي موجودگي ثابت ڪرڻ.
- هڪ تجربي جي وضاحت ڪرڻ جنهن ۾ برق سڪوني چارجن جو اُپادن ڏيکارڻ.
- واڌو ۽ ڪاٽو چارجن کي بيان ڪرڻ.
- اليڪٽرو اسڪوپ جي بناوت ۽ ان جي ڪم ڪرڻ جي اصول جي وضاحت ڪرڻ.
- ڪنهن جسم تي چارج جي قسم کي اليڪٽرو اسڪوپ جي مدد سان سڃاڻ ڪرڻ.
- اليڪٽرو اسڪوپ جي مدد سان ڏيکارڻ ته ساڳئي قسم جون چارجون هڪ ٻئي کي ڌڪن ٿيون ۽ مختلف قسم جون چارجون هڪ ٻئي کي ڪشش ڪن ٿيون.
- ڪولمب جي قائدي کي بيان ڪرڻ.
- برق سڪوني چارجن تي لڳندڙ زور جا حساب هن فارمولا $\left(F = \frac{kq_1 q_2}{r^2}\right]$ جي مدد سان.
- برقي ميدان ۽ برقي ميدان جي شدت جي وصف بيان ڪرڻ.
- هڪ اڪيلائي (Isolated) چارج واڌو (+) ۽ ڪاٽو (−) چارج جي نهندڙ برقي ميدان جو نقشو (خاڪو) ناهڻ.
- هن مساوات $\left(E = \frac{F}{q_o}\right]$ سان لڳاپيل حساب حل ڪرڻ.
- برق سڪوني پوٽينشل جي تصور جي وضاحت ڪرڻ.
- ايڪو ”وولٽ“ جي وصف ٻڌايو.
- بيان ڪريو ته هڪ ايڪي چارج تي برقي ميدان ۾ ٿيل ڪم کي برق سڪون پوٽينشل چئبو آهي.
- هڪ صورتحال بيان ڪريو جنهن ۾ برق سڪوني بجلي خطرناڪ آهي ۽ ان کان بچڻ لاءِ اُپاءَ ۽ مخصوص طريقي سان ان کي ضايع/خارج ڪيئن ڪجي.
- برق سڪوني جا استعمال بيان ڪريو جيئن اسپري پينٽنگ ۽ مٽي جي ذرڙن جو خارج / صاف ڪرڻ.
- ڪيپسٽر هڪ چارجن کي جمع ڪرڻ وارو اوزار آهي وضاحت ڪرڻ.
- ڪيپيسٽر جي گنجائش ۽ ان جو ايڪو بيان ڪرڻ.
- ڪيپيسٽرن جي ڳنڍڻ (سلسليوار يا متوازن) سان ان جي گنجائش تي ڪهڙو اثر پوي ٿو وضاحت ڪريو.
- حاصل گنجائش جي مساوات استعمال ڪري متواز ۽ سلسليوار ڪيپيسٽرن جي ڳنڍڻ جي طريقن سان لڳاپيل حساب حل ڪريو.
- مختلف بجلي تي هلندڙ اوازن ۾ ڪيپيسٽر جي استعمالن جي فهرست ناهيو.

هڪ سرگرمي وارن کي اُڀو ڪرڻ ۽ چمڪدار چنگاري پيدا ڪرڻ لاءِ تعليمي ادارن اسڪولن ۽ ڪاليجن ۾ سڪوني چارجن جي روين کي سمجهڻ لاءِ هڪ ننڍو جنريٽر وين ڊي گراف استعمال ڪيو ويندو آهي. امريڪا جي سائنس ۽ توانائي جي ميوزيم ۾ رکيل هڪ وين ڊي گراف جنريٽر کي جڏهن هڪ ڇوڪري ڇهيو ته هن جا چارج ٿيل وار هڪ ٻئي کي ڌڪي اُڀا ٿي ويا.

هن باب ۾ اسين سڪوني چارجن جي مختلف خاصيتن تي بحث مباحثو ڪنداسين، جهڙوڪ انهن جو برقي زور (Electric Force) ڪيترن ئي بين شين ۾ سڪوني بجلي جا گهٽا ئي استعمال ۽ پڻ احتياط.
پرتن (Charge) جو مطالعو ڪجي جڏهن اهي حرڪت ۾ نه هجن ان کي سڪوني بجلي (Electric static) چئجي ٿو.

14.4 بجلي جي پرت (Electric Charge):

بجلي جي پرتي مادي جي هڪ بنيادي خاصيت آهي جيڪا بجلي جي طريقن جو سبب بڻجي ٿي. چارج ٿيل ذرڙا ڪيترن ئي مادن ۾ ملن ٿا. پروٽان ۽ اليڪٽران تي مخالف اڪائي چارجون آهن. غير جانبدار (Neutral) ائٽمن ۾ اليڪٽرانن ۽ پروٽانن جو تعداد ساڳيو هوندو آهي.
ارڙهين صديءَ ۾ بينجمن فرينڪلن (Benjamin Franklin) پرتن سان تجربو ڪيو. فرينڪلن اهو سائنسدان هو جنهن بجلي جي ٻن مختلف قسمن کي واڌو ۽ ڪاٽو جي بنياد تي وضاحت ڪئي. هن طوفاني ڪڪرن مان بجلي گڏ ڪرڻ لاءِ لغڙ جون آليون ڪمانيون ويٽ لائن (Wet Lines) استعمال ڪيون.
برقي چارج مادي جي هڪ بنيادي خاصيت آهي. جيڪا ڪنهن ابتدائي ذرڙن (Elementary Particles) جي ذريعي تحرڪ ۾ اچي ٿي ۽ رهنمائي ڪري ٿي ته ڪيئن بنيادي ذرڙا هڪ برقي يا مقناطيسي ميدان تي ردعمل ڪن ٿا. چارج (پرتي) هڪ بي طرفي مقدار آهي. چارج جو بين الاقوامي سرشتي ۾ ايڪو ڪولمب (Coulomb) آهي ساڳيون چارجون هڪ ٻئي کي ڌڪار ڪن ٿيون.



شڪل 14.1

برقي چارج جو پيدا ٿيڻ (Production of Electric Charge):

جڏهن اسان پنهنجي وارن کي پلاسٽڪ جي ڦڻي سان ڦڻي ڏئي پوءِ ان ڦڻي کي ڪاغذ جي ننڍڙن ٽڪرن جي ويجهو آڻينداسين ته ڦڻي ڪاغذ جي ٽڪرن کي پاڻ ڏانهن ڪشش ڪندي جيئن (14.2) شڪل ۾ ڏيکاريل آهي.

چا توهان ڄاڻو ٿا!

برقي ڪرنٽ ڪان ڪافي آڳاٽو سڪوني چارج جي استعمال جي چڱي نموني سان ڄاڻ هئي.
(پٿر کي پٿر سان رگڙ وارو عمل)

چا توهان ڄاڻو ٿا!

بجلي لفظ 'اليڪٽران' مان ورتل آهي، يوناني نالو "ايمبر" ڪرنٽ آهي.

چا توهان ڄاڻو ٿا!

"بينجمن فرينڪلن" پاران متعارف ڪرايو چارج
(1790-1706)

شڪل 14.2
وار ۽ ڦڻي جي وچ ۾ هڪ سادو برق سڪوني چارج جو تجربو.

KACHIEDU.COM

ساڳئي طريقي سان عنبر کي ريشم سان گسائڻ سبب عنبر ڪاغذ جي ننڍن ٽڪرن کي پاڻ ڏانهن ڇڪي ٿو جيئن 14.3 شڪل ۾ ڏيکاريل آهي. برقي چارجون جيڪي شين تي رڳڙ جي عمل ذريعي پيدا ٿين ٿيون اهي ڪشش ۽ ڌڪار وارين خاصيتن جو سبب بڻجن ٿيون. جيڪي مختلف قسمن جي مادن طرفان ظاهر ڪيون ويون آهن.

شڪل 14.3
عنبر کي ريشم سان رڳڙائڻ کان پوءِ عنبر ڪاغذ جي ننڍن ننڍن ٽڪرن کي پاڻ ڏانهن ڇڪي ٿو.

ڪنهن به ٻن غير جانبدار جسمن کي رڳڙڻ سان هڪ سڪوني چارج پيدا ڪري سگهجي ٿي. هينيان تجربا ظاهر ڪن ٿا ته رڳڙ سان برقي چارج جا ٻه الڳ قسم پيدا ٿي سگهن ٿا.

سرگرمي (Activity):

ٻه پلاسٽڪ جون لٺيون انهن مان هڪ کي عمودي طور ٽنگيو جيئن شڪل (الف) (14.4) ۾ ڏيکاريل آهي. ٻنهي لٺين کي جانورن جي پشم سان رڳڙايو ۽ انهن کي هڪ ٻئي جي ويجهو آڻيو. نتيجي ۾ اسين ڏسنداسين ته اهي ٻئي لٺيون هڪ ٻئي تي ڌڪاروارو زور لڳائن ٿيون. جيئن شڪل (ب 14.4) ۾ ڏيکاريل آهي اهو معلوم ٿيو ته رڳڙائڻ سان لٺيون چارج ٿي ويون آهن.



شڪل 14.4 (الف)
ڪوبه زور موجود نه آهي.

هڪ دفعو ٻيهر ساڳئي سرگرمي کي دهرائجي ٿو، مختلف قسمن جون ٻه لٺيون کڻو جيئن هڪ پلاسٽڪ ۽ ٻئي شيشي جي لٺ شيشي جي لٺ کي ريشم سان رڳڙايو ۽ پلاسٽڪ جي لٺ کي جانور جي پشم سان، هاڻي جڏهن اسان شيشي جي لٺ کي پلاسٽڪ جي لٺ جي ويجهو ڪٽي ويندا سين ته (جيڪا هوا ۾ لٽڪيل هئي) اسين ڏسنداسين ته لٺيون هڪ ٻئي تي ڪشش وارو زور لڳائن ٿيون اسان ڏٺو ته پهرين سرگرمي ۾ جڏهن اسان ٻئي پلاسٽڪ جون لٺيون پشم سان گسائڻ کان پوءِ هڪ ٻئي تي ڌڪار وارو زور لڳائن پيون، نتيجي طور ان مان اسين اهو واضح ڪيوسين ته ٻنهي لٺين تي هڪ جهڙيون چارجون هيون جيئن شڪل (ت)(14.4) ۾ ڏيکاريل آهي.



شڪل 14.4 (ب)
پلاسٽڪ جو لٺيون هڪ ٻئي کي ڌڪن ٿيون.



شڪل 14.4 (ت)
شيشي جي لٺ پلاسٽڪ جي لٺ کي ڪشش ڪري ٿي.

سرگرمي جي ٻئي حصي ۾ لٺيون هڪ ٻئي کان مختلف آهن، اهي هڪٻئي تي ڪشش وارو زور لڳائن ٿيون پيون.

نتيجي ۾ اهو واضح ٿيو ته ٻنهي لٺين تي هڪ جهڙيون چارجون نه آهن پر مخالف آهن، مختلف قسمن جي چارجن کي واڌو ۽ ڪاٽو نالا روايتي طور ڏنا ويا آهن. گسائڻ جو عمل ڪاٽو چارج کي هڪ جسم کان ٻئي جسم ڏانهن منتقل ڪرڻ جو سبب بڻجي ٿو جيئن اها هڪ مٿاڇري کان ٻئي مٿاڇري تي حرڪت ڪري ٿي.

شڪل 14.4 (ث)
مفاصلي وڌائڻ سان زور گهٽجن ٿا.

KARACHIEDU.COM

هن تجربن جا نتيجا هينئين انجام ڪار جي رهنمائي ڪن ٿا.

1. چارج بنيادي خاصيت آهي هڪ مادي جي جيڪا اهو ٻڌائي ٿي ته اها هڪ ٻئي جسم کي ڪشش ڪري ٿي يا ڌڪار ڪري ٿي.
2. ٻه جدا قسم جون چارجون گسائڻ جي عمل جي ڪري پيدا ڪيون وڃن ٿيون. ٻن جدا قسم جي سامانن سان جهڙوڪ (شيشو ۽ پلاسٽڪ).
3. هڪ جهڙيون چارجون هميشه هڪ ٻئي کي پاڻ کان پري ڌڪن ٿيون.
4. مخالف چارجون هميشه هڪ ٻئي کي ڪشش ڪن ٿيون.
5. فقط چارج جي پروسي جوڳي نشاندهي ڪرڻ لاءِ هڪ چارج تي لڳندڙ ڌڪار جي قوت آهي.

Weblinks

شاگردن کي همتايو ويب سائيٽ تان برق سڪون چارج جا وڊيوز ڏسڻ لاءِ.

https://www.youtube.com/watch?v=Vrh5FeGUTJA&ab_channel=FuseSchool-GlobalEducation

چارجن جا قسم (Types of Charges):

برقي چارج واڌو هجي يا ڪاٽو فطرتي جزن ۾ وجود رکي ٿي. برقي چارج کي پيدا يا فنا نٿو ڪري سگهجي. بجلي جي پرتي (Charge) هڪ خاصيت آهي. جنهن ۾ ڪيترن ئي بنيادي ائٽم جي يا مادي جي ذرڙن جو حصو آهي مثال طور: اليڪٽران تي ڪاٽو چارج آهي،جڏهن ته پروٽان تي واڌو چارج آهي. نيوٽران تي ڪا به چارج نه آهي. تجربي جي بنياد تي اهو ثابت ٿيو آهي ته هر هڪ اليڪٽران تي ڪاٽو چارج جو مقدار ساڳيو هوندو آهي جيئن هر هڪ پروٽان تي واڌو چارج جو مقدار هوندو آهي. چارج فطرتي ايڪن ۾ ماپبي آهي جيڪا هڪ اليڪٽران يا هڪ پروٽان جي چارج جي برابر آهي، جيڪا بنيادي طبعياتي مستقل آهي. بين الاقوامي (MKS) سرشتن ۾ بجلي جي پرتي جو ايڪو ڪولمب آهي.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

هڪجهڙيون چارجون هڪ ٻئي کي ڌڪن ٿيون ۽ مخالف چارجون ڪشش ڪن ٿيون.

"چارلس دفئي"
(1698-1739)

”جيڪڏهن هڪ پسرائيندڙ جي گولائي پکيڙ مان هڪ ايمپئر ڪرنٽ هڪ سيڪنڊ تائين گذري ته چارج جو مقدار ڪولمب چئبو.“

هڪ ڪولمب چارج جو مقدار 6.25×10^{18} فطرتي ايڪن (اليڪٽران) (Electrons) تي مشتمل آهي. اليڪٽران تي ڪاٽو چارج جو مقدار 1.602×10^{-19} ڪولمب آهي.

چارج ٺاهڻ جا طريقا (Methods of Charge Formation):

(1) اُپادن (Induction) (2) پسراءُ (Conduction) (3) گاٺ (Friction)

أپادن (Induction): اِهو چارج ڪرڻ جو اهو طريقو آهي جنهن ۾ هڪ غير جانبدار جسم ڪنهن ٻئي چارج ٿيل جسم سان حقيقي ڇهڻ کان سواءِ چارج ڪيو وڃي.

پسرائڻ (Conduction): هي چارج ٿيڻ جو اهو طريقو آهي جنهن ۾ ٻن جسمن کي ملائڻ سان چارج منتقل ڪئي وڃي ٿي.

گاٺ (Friction): اليڪٽران ۽ پروٽانن جو غير متوازن ٿيڻ گاٺ جي ذريعي سولائي سان پيدا ڪري سگهجي ٿو جڏهن ٻه جسم هڪ ٻي جي مٿان رگڙيا وڃن. چارج ٿيڻ جي ان طريقي کي گاٺ جي ذريعي چارج ٿيڻ چئبو آهي.

Weblinks

شاگردن کي همٿايو هيٺ ڏنل لنڪ ذريعي برق سڪون أپادن جا وڊيوز ڏسن.
https://www.youtube.com/watch?v=w80djqIZyBg&ab_channel=SimplyInfo

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال1. پروٽان تي واڌو چارج ڇو آهي؟
سوال2. نيوٽران تي ڇو غير جانبدار (ٻڙي) چارج آهي؟
سوال3. جيڪڏهن ٻه ڪولمب چارج هڪ جسم کان ٻئي جسم ڏانهن وهڪرو ڪري ته پوءِ چارج جو ڪيترو تعداد منتقل ٿيندو؟
سوال4. چارج جي نهڻ لاءِ ڪيترا طريقا استعمال ڪيا ويندا آهن؟

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

پروٽان ٻن اَپ ۽ هڪ ڊائون ڪوارڪ جو ٺهيل آهي.

ڪوارڪ	نشاني	چارج
اَپ	u	$+\frac{2}{3}e$
ڊائون	d	$-\frac{1}{3}e$

پروٽان = d + u + u

پروٽان = $e\left(\frac{2}{3}+\frac{2}{3}-\frac{1}{3}\right)$

پروٽان = $e\left(\frac{3}{3}\right)$

پروٽان = e

پروٽان = $1.602176634 \times 10^{-19}C$

14.2 سڪوني برقي أپادن (Electro Static Induction)

هڪ چارج ٿيل جسم جي ويجهو هڪ ٻئي جسم تي چارج جي پيدا ٿيڻ جي اثر کي برقي أپادن چئبو آهي. (هتي أپادن مان مراد ميلاپ ڪانسواءِ چارج جو پيدا ٿيڻ آهي).

أپادن جي ذريعي سڪوني برقي چارج ٿيڻ جو عمل
(Electrostatic Charging by Induction):

هن حصي ۾ اسان ڪاٺو چارج ٿيل جسم سان أپادن ذريعي چارج منتقلي جو مشاهدو ڪنداسين ٻن ڌاتو جي گولن (A)۽(B)تي غور ڪريو، جيڪي تصوير ۾ ڇهي رهيا آهن. هڪ ربڙ جو ڦوڪڻو ڪٺو جيڪو ڪاٺو چارج ٿيل هجي،جڏهن اسين چارج ٿيل ڦوڪڻي کي گولن جي ويجهو رکون ٿا ته ڦوڪڻي اليڪٽرانن جي وچ ۾ ڌڪار جو زور (قوت) ۽ گولن تي اليڪٽرانن جي سبب ڪري ٻن گولن جو سرشتو ڦوڪڻي کان پري هٽي وڃي ٿو.



شڪل(14.5)برقي پرتي

جڏهن ڪاٺو چارج تيل ڦوڪڻو، گولن جي سرشتي جي ويجهو آندو وڃي ٿو تہ اليڪٽران گولن ۾ ڌڪار جي قوت جي ڪري پري ڪيا وڃن ٿا جيئن ئي اليڪٽران جاءِ ڇڏي هلن ٿا تہ گولو A مڪمل واڌو ۽ گولو B مڪمل ڪاٺو چارج ٿي وڃي ٿو.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

ٽربو برقي اثر سڪوني بجلي جو حصو آهي.

چارج جو ڪرنٽ جي صورت ۾ فارمولا

q = I.t

ڪوائنٽائيز چارج هن فارمولا q = ne سان معلوم ڪري سگهجي ٿي-

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال1. رگڙ سان پيدا ٿيڻ وارو برقي ميدان(Tribo Electric Field) ڇا آهي؟

سوال2. ڇا هڪ چارج ٿيل جسم سان هڪ غير جانبدار جسم کي ڪشش ڪري سگهجي ٿو؟

14.3 برق پيما (Electroscope)

پهريون برق پيما (Electroscope) 1600ع ۾ برطانوي طبعياتدان، مدار سان ڳنڍيل ڪاٺو وليم گلبرٽ (William Gilbert) ايجاد ڪيو. جنهن کي ورسوريم (Versorium) سڏيو ويو هو.

برق پيما هڪ سائنسي اوزار آهي جيڪو هڪ جسم تي برقي چارج جي موجودگي معلوم ڪري ٿو.

شڪل 14.6
وليم گلبرٽ
(1544 - 1603)

ڪولمب جي برق سڪوني زور جي بنياد تي برق پيما پرک چارج (Test Charge) کي معلوم ڪري ٿو ڇاڪاڻ تہ هڪ جسم تي برقي چارج سڌي نسبت رکي ٿي. ان جي گنجائش (Capacitance) سان. برق پيما هڪ بنيادي قسم جي وولٽ ميٽر جو تصور تي سگهي ٿو. چارج جي مقداري ماپ اليڪٽروميٽر (Electrometer) سان ڪئي وڃي ٿي.



شڪل 14.7 برق پيما

KARACHI UNIFIED

برقي پيما جي بناوت ۽ ڪم

(Construction and working of the Electroscope):

برق پيما جو ڪم ائٽمن جي جوڙجڪ تي مشتمل ٿئي ٿو چارج، اُپادن، ڌاتو عنصرن جي اندروني جوڙجڪ اهو خيال ته ساڳيون چارجون هڪ ٻئي کي ڌڪن ٿيون. جڏهن ته مخالف چارجون هڪٻئي کي ڪشش ڪن ٿيون. هي چار رايا برق پيما جي ڪم جي اصول جو بنياد ٺاهن ٿا.



شڪل 14.8 برق پيما

برق پيما کي هڪ ڌاتو جو معلوم ڪنڊڙ ٻنڌ هڪ چوٽي ۽ رڳرندڙ راڊ تي ڌاتو جا پتا آهن. جڏهن ان ۾ چارج موجود نہ آهي، ڌاتو جا پتا لڙڪايا وڃن ٿا. جڏهن هڪ چارج ٿيل جسم برق پيما جي ويجهو آندو وڃي ٿو ٻن شين مان هڪ ٿي سگهي ٿي برق پيما جي ڌاتو ۾ واڌو چارجون اليڪٽران کي ڪشش ڪن ٿيون جيڪي پترن کان ٻاهر مٿي پري وڃن ٿا. اهو هڪ عارضي واڌو چارج ڌڪن ٿيون ۽ پترا ڌڪجي پون ٿا جيڪي شڪل (a) 14.9 ۾ ڏيکاريو ويو آهي. جڏهن چارج کي آزاد ڪيو وڃي ٿو تہ اليڪٽران پنهنجي عام جاين ڏانهن واپس ٿين ٿا ۽ پترا سڪون واري حالت ۾ اچي وڃن ٿا جيئن شڪل (b) 14.9 ۾ ڌڪجي ڏيکاريل آهي.

جڏهن چارج ڪاٽو آهي تہ اليڪٽران برق پيما جو ڌاتو خارج ڪري ٿو ۽ پترن ڏانهن وڃن ٿا. جڏهن پتا عارضي ڪاٽو چارج ڪيا وڃن ٿا، تہ اهي هڪ دفعو ٻيهر ورهائجن ٿا چاڪاڻ تہ مخالف چارجون هڪ ٻئي کي ڌڪن ٿيون جيئن شڪل (c) (14.9) ۾ ڏيکاريو ويو آهي. جيڪڏهن چارج کي هٽايو وڃي تہ اليڪٽران پنهنجي اصلي جاين ڏانهن واپس وڃن ٿا ۽ پترا سڪون ۾ اچي وڃن ٿا.

حرڪت ڪرائيندي ٻنهي حالتن ۾ پترا جدا ٿين ٿا، برق پيما اهو نٿو ٻڌائي سگهي تہ اهو چارج ٿيل جسم واڌو آهي يا ڪاٽو، اهو فقط هڪ برقي چارج کي معلوم ڪري ٿو.



شڪل (a) 14.9



شڪل (b) 14.9



شڪل (c) 14.9

KARACHIEDU.COM

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال1. جڏهن هڪ چارج ٿيل جسم اليڪٽرو اسڪوپ جي ويجهو آندو وڃي ٿو تہ ڇا ٿيندو؟

سوال2. اسين ڪيئن هڪ برق پيما کي چارج ڪري سگهون ٿا؟

سوال3. ڪهڙو اوزار استعمال ڪيو وڃي ٿو تہ هڪ جسم چارج ٿيل آهي يا نہ؟

14.4 ڪولمب جو قائدو (Coulomb's Law)

هڪ فرانسي طبعياتدان چارلس آگسٽن ڊي ڪولمب 1785ع ۾ حسابي صورت ۾ ٻن جسمن جي وچ ۾ جيڪي برق چارج ڪيا ويا آهن. زور جسمن تي سبب بڻيو هڪ ٻئي کي ڪشش يا ڌڪار ڪن ٿا.جيڪو ڪولمب جي قائدي يا ابتو چورس قائدي تحت ڄاڻو وڃي ٿو.

شڪل 14.10
ٻہ نقطا چارج هڪ ٻئي کان (r) مفاصلي تي جدا آهن

هي قاعدو بيان ڪري ٿو تہ
برق سکوني زور جي ڪشش يا ڌڪارڻ چارجن جي مقدار جي ضرب اپت سان سنئين نسبت رکي ٿو ۽ انهن جي وچ واري مفاصلي جي چورس سان ابتي نسبت رکي ٿو. فرض ڪريو ٻہ چارجون q_1 ۽ q_2 هڪ ٻئي کان مفاصلو (r) پري آهن ڪولمب جي قائدي مطابق

$$F \propto q_1 q_2 \text{..............} \quad (14.1)$$

$$F \propto \frac{1}{r_2} \text{...........} \quad (14.2)$$

مساوات(14.1) ۽ (14.2)کي ملائيندي اسين حاصل ڪيون ٿا.

$$F \propto \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

يا

$$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2} \qquad (14.3)$$

جڏهن تہ K نسبت جو قائم جزو آهي.

$$K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$$

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}$$

$$K = 9\times10^9 \; N-m^2/c^2$$

يا $\varepsilon_0 = 8.85\times10^{-12} \; C^2/N-m^2$

هتي ε_0 (Epsilon naught) آزاد خلا جي نفوذ پزيري (Permittivity of free Space) آهي.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

آزاد خلا جي نفوذ پزيري آهي ان کي پڙهيو ويندو آهي.
“Epsilon Naught”

مثال 1

ٻن چارجن +2mC ۽ -3mC جي وچ ۾ ڪشش جي قوت معلوم ڪيو، جڏهن اهي 1cm هڪ ٻئي کان پري آهن.

حل:

قدم 1: معلوم ڪيل طبعي مقدار ۽ معلوم ٿيندڙ طبعي مقدار لکو.

$$q_1 = 2mC = 2\times10^{-3}C$$

$$q_2 = -3mC = 3\times10^{-3}C$$

$$r = \frac{1cm}{100} = 10^{-2}m$$

زور = ؟

قدم 2: فارمولا لکو ۽ جيڪڏهن ضروري هجي ته پيهر ترتيب ڏيو.

$$F = K\frac{q_1q_2}{r^2}$$

قدم 3: ملهه وجهو ۽ معلوم ڪيو.

$$F = \frac{(9\times10^{9})\,(2\times10^{-3})\,(3\times10^{-3})}{(10^{-2})^2}$$

$$F = \frac{54\times10^{9}\times10^{-6}}{10^{-4}}$$

$$F = 54\times10^{3+4}$$

$$F = 54\times10^{7}$$

$$F = 5.4\times10^{8}N$$

نتيجو: ٻن چارجن جي وچ ۾ گهربل ڪشش جي قوت $F = 5.4\times10^{8}N$ آهي.

Weblinks

Encourage students to visit below link for notion of charges

https://www.youtube.com/watch?v=2GQTfpDE9DQ&ab_channel=KhanAcademy

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال1. ٻن پروٽانن جي وچ ۾ ڪولمب جو زور معلوم ڪريو جيڪي 10cm هڪ ٻئي کان پري آهن. پروٽان تي $1.69\times10^{-19}C$ چارج آهي. ۽ $K = 9.0\times10^{9}\ N\text{-}m^2/C^2$

سوال2. ڇا اليڪٽران ۽ نيوٽران جي وچ ۾ ڪائي برق سڪوني قوت (Electric Static Force) آهي؟

KARA

14.5 برقي ميدان ۽ برقي ميدان جي شدت
(Electric field and electric field intensity):

جيئن ته اسان کي معلوم آهي ته هڪ جهڙيون چارجون هڪ ٻئي کي ڌڪن ٿيون. جڏهن ته مخالف چارجون هڪ ٻئي کي ڪشش ڪن ٿيون. واڌو چارج ٿيل جسم، ڪاٽو چارج ٿيل جسم تي ڪشش وارو زور لڳائي ٿو. جڏهن ته واڌو چارج ٿيل جسم تي ڌڪار وارو زور لڳائي ٿو ۽ اهو ضرور ياد رکڻ گهرجي ته ٻيو چارج ٿيل جسم پڻ پهرين چارج ٿيل جسم تي برق سڪوني ايراضي مستقل دٻاءَ ۾ رهي ٿي ۽ ان جي چوڌاري رکيل ٻئي چارج زور لڳائي ٿي. هڪ چارج جي چوڌاري ايراضي يا جڳهه يا چارج ٿيل جسم جتي برق سڪوني زور يا ڇڪ (Stress)حاصل ٿئي ٿو ان کي برقي ميدان، برق سڪوني ميدان يا برق گذار ميدان (di-electric field) چئبو آهي.

هڪ چارج ٿيل جسم جي چوڌاري ميدان جنهن ۾ برق سڪوني زور ٻين چارج ٿيل جسمن تي لڳي ان کي برق ميدان چيو ويندو آهي.

برقي ميدان جي شدت (Electric Field Intensity):

هڪ برقي ميدان جي اڪثر ڪري وضاحت،برقي زور في ايڪي چارج تي ڪئي ويندي آهي.

برقي ميدان جو فارمولا هيٺ ڏجي ٿو.

$$E = \frac{F}{Q}$$

جڏهن ته:

E = برقي ميدان آهي. F = برقي زور آهي. Q = برقي چارج آهي.

برقي ميدان جي شدت جو بين الاقوامي ايڪو $\frac{N}{C}$ يا NC^{-1} آهي.

برقي ميدان جي شدت جون لڪيرون (Electric field intensity lines):

برقي ميدان جون لڪيرون جيڪي هڪ چارج جي چوڌاري تصور ڪيون وڃن ٿيون. جيئن ان جي چوڌاري طاقت جي هڪ لڪير جو وجود هجي برقي يا برق سڪوني قوت جون لڪيرون ڪنهن چارج ٿيل جسم جي چوڌاري تصوراتي لڪير جي هڪ سرشتي ڏانهن اشارو ڪن ٿيون ۽ ان جسم تي ڇڪ (Stress) کي ظاهر ڪن ٿيون. هڪ الڳ واڌو چارج جي چوڌاري قوت جي لڪيرن جي تشڪيل شڪل (a) 14.11 ۾ ڏيکاريو ويو آهي.جڏهن ته هڪ الڳ ٿلڳ (Isolated) ڪاٽو چارج جي

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

برقي ميدان جو تصور مائيڪل فراڊي ڏنو.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

نقطو پرتي (Point Charge)
نقطو چارج هڪ بجلي جي چارج آهي جڏهن چارج ٿيل جسم جا قد چارجن جي وچ ۾ مفاصلي کان گهٽ هجن ته انهن جي قدن کي نظر انداز ڪري سگهجي ٿو.

پرک چارج (Test Charge)
پرک چارج هڪ چارج جنهن جو مقدار انتهائي گهٽ هجي جڏهن ان کي ڪنهن نقطي تي رکي ته برقي ميدان جي چوڌاري ان جو اثر نه هجڻ جوڳو هجي.

حقيقت ۾ سڀ مشاهدي جوڳيون چارجون بنيادي چارج جي ضرب اُپت آهن. بنيادي چارج $e = 1.6 \times 10^{-19} C$ آهي.

اهڙي طرح $q = \pm ne$ جتي $n = 1,2,3,............$ $e = 1.6 \times 10^{-19} C$

چارج جو گهٽ ۾ گهٽ ممڪن مقدار آهي جيڪا هڪ اليڪٽران يا پروٽان تي چارج آهي.

KARACHIED

چوڌاري قوتن جون لڪيرون واڌو چارج کان پيدا ٿين ٿيون ۽ ڪاٽو چارج تي ختم ٿين ٿيون ۽ جڏهن ھي چارجون هڪبئي جي ويجهو رکيون وڃن ٿيون تہ اهي هڪبئي تي ڪشش جو زور لڳائن ٿيون حصي شڪل 14.9 (b) ۽ 14.9 (c) ۾ ڏيکاريو ويو آهي جڏهن بہ ساڳيون چارجون هڪبئي جي ويجهو آنديون وڃن ٿيون اهڙيون قوت جون لڪيرون مخالف طرف ۾ شڪل 14.11 (d) ۾ ڏيکاريون ويون آهن انهن جي وچ ۾ ڌڪار جي قوت وجود رکي ٿي.



شڪل 14.9 (a)
الڳ تلڳ واڌو چارج



شڪل 14.9 (b)
الڳ تلڳ ڪاٽو چارج



شڪل 14.9 (c)
بہ برابر مخالف چارجون



شڪل 14.9 (d)
بہ برابر ساڳيون چارجون

مثال 2

جڏهن $9\mu N$ قوت $3\mu C$ چارج تي عمل ڪري تہ برقي ميدان جي شدت معلوم ڪريو.

قدم 1: مليل مقدار ۽ معلوم ٿيندڙ مقدار لکو.

$$F = 9\ \mu N = 9 \times 10^{-6}\ N$$

$$q = 3\ \mu C = 3 \times 10^{-6}\ C$$

قدم 2: فارمولا لکو ۽ جيڪڏهن ضروري هجي تہ پيهر ترتيب.

$$E = \frac{F}{q}$$

قدم 3: ملهہ وجهو ۽ حل ڪريو.

$$E = \frac{9 \times 10^{-6} N}{3 \times 10^{-6}\ C}$$

نتيجو: گهربل $E = 3NC^{-1}$ آهي.

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال1. برقي ميدان ۽ برقي شدت مان ڇا مراد آهي؟

سوال2. ڇا برقي شدت هڪ طرفي مقدار آهي؟ ان جو رُخ ڪهڙو هوندو؟

سوال 3. هڪ $3\mu C$ چارج تي لڳندڙ زور معلوم ڪريو جڏهن برقي ميدان جي شدت 5N/C آهي.

14.6 برق سڪوني پوٽينشل (Electrostatic Potential):

برق سڪوني پوٽينشل کي برقي ميدان جي پوٽينشل پڻ چيو ويندو آهي. برق پوٽينشل (Electric Potential) يا پوٽينشل ڊراپ (Drop) کي هيٺين ريت بيان ڪجي ٿو.

ڪم جو مقدار جيڪو في ايڪي چارج کي حوالي نقطي (Reference Point) کان ڏنل نقطي ڏانهن برقي ميدان ۾ منتقل ڪرڻ لاءِ ڪيو وڃي. تيزي پيدا ٿيڻ ڪانسواءِ ان کي پوٽينشل ڊراپ چئبو آهي.

برقي سڪوني پوٽينشل جو بين الاقوامي سرشتي ۾ ايڪو وولٽ آهي.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

برق سڪوني پوٽينشل اسٽيٽ وولٽ (Stat volt) ۾ پڻ ماپبو آهي.



Fig: 14.10 Electrostatic potential

Weblinks

Encourage students to visit below link for Electric potential

https://www.youtube.com/watch?v=PEcPcNMfNks&ab_channel=7activestudio

برقي پوٽينشل توانائي هڪ جسم (Object) ۾ عنصرن جي ڪري پيدا ٿئي ٿي. جيڪي ڪنهن جسم جي خود چارج هوندا آهن. ڪنهن ٻين برقي چارج ٿيل جسمن جي حوالي سان ڪنهن جسم (Object) جي لاڳاپي واري پوزيشن (Position) برقي پوٽينشل جي مقدار جو دارو مدار ڪم جو مقدار جيڪو هڪ جسم کي هڪ نقطي کان ٻئي نقطي تائين برقي ميدان جي مخالف حرڪت ڪرائي ٿو. جيئن شڪل 14.10 ۾ ڏيکاريل آهن. جيڪڏهن هڪ جسم کي برقي ميدان جي مخالف حرڪت ۾ آندو وڃي ته اهو ڪجهه توانائي جو مقدار حاصل ڪري ٿو.

جنهن کي مخفي توانائي چئجي ٿو. ڪنهن به چارج لاءِ برقي پوٽينشل توانائي کي چارج جي مقدار سان ونڊ ڪري، برقي پوٽينشل حاصل ڪئي وڃي ٿي.

$$\text{برقي پوٽينشل} = \frac{\text{برقي مخفي توانائي}}{\text{چارج}} \qquad V = \frac{W}{q}$$

KARACHIEDU.COM

وولٽ (Volt):

بين الاقوامي سرشتي ۾ برقي پوٽينشل جو فرق ۽ اليڪٽرو موٽو زورجو ايڪو وولٽ (Volt) آهي.

جيڪڏهن هڪ ڪولمب چارج کي هڪ نقطي کان ٻي نقطي تائين حرڪت ڪرائڻ لاءِ هڪ جول ڪم جو مقدار گهربل هجي ته ٻن نقطن جي وچ ۾ برقي پوٽينشل هڪ وولٽ چئبو.

وولٽيج جو ايڪو جنهن کي وولٽ چيو وڃي ٿو اٽلي جي سائنسدان اليسنڊرو وولٽا (Alessandro Volta) (1745-182) جي نالي پٺيان آهي.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

بين الاقوامي سرشتي ۾ پوٽينشل جو تفاوت ۽ اليڪٽرو موٽو زور جو ايڪو ساڳو وولٽ آهي.

Weblinks

Encourage students to visit below link for Electric potential difference

https://www.youtube.com/watch?v=SNlOPxZ-Ev4&ab_channel=Don%27tMemorise

مثال 3

پوٽينشل جو فرق معلوم ڪيو جڏهن 150 ملي ڪولمب چارج تي 300 ملي جول ڪم ڪيو وڃي.

حل: **قدم 1:** معلوم ڪيل مقدار ۽ معلوم ٿيندڙ مقدار لکو.

ڪم = W = 300 ملي جول

چارج = C = 150 ملي ڪولمب

پوٽينشل جو فرق V = ؟

قدم 2: فارمولا لکو ۽ جيڪڏهن ضروري هجي ته ٻيهر ترتيب ڏيو.

$$V = \frac{W}{Q}$$

قدم 3: ملھ وجهو ۽ معلوم ڪيو.

$$V = \frac{300 \text{ ملي جول}}{150 \text{ ملي ڪولمب}}$$

V = 2 وولٽ

نتيجو: گهربل وولٽيج يا پوٽينشل جو فرق 2 وولٽ آهي.

پوٽينشل جو فرق (Potential Difference):

في ڪولمب چارج تي ڪيل ڪم جي مقدار کي پوٽينشل جو فرق چئبو آهي يا في ڪولمب چارج کي هڪ برقي ميدان ۾ هڪ نقطي کان ٻي نقطي تائين ڪيل ڪم کي پوٽينشل جو فرق چئبو آهي. برقي پوٽينشل فرق کي اڪثر ڪري وولٽيج جو فرق چئبو آهي. برقي چارجون جيڪي توانائي حاصل ڪن ٿيون ان کي برقي توانائي چئبو آهي هڪ چارج جيڪا متانهين پوٽينشل تي هجي ان جي وڏيڪ برقي مخفي توانائي ٿيندي ۽ چارج جيڪا هيٺاهين پوٽينشل تي آهي ان کي گهٽ برقي مخفي توانائي ٿيندي.



شڪل 14.13

پوٽينشل فرق کي سمجهڻ لاءِ سادو مثال.

برقي وهڪرو (Electric Current) هميشه متانهين برقي پوٽينشل کان هيٺانهين برقي پوٽينشل ڏانهن وهڪرو ڪري ٿو في ايڪي چارج تي هن توانائي جي فرق کي برقي پوٽينشل فرق چئبو آهي.

14.7 برقي سڪون جا استعمال (Applications of Electrostatics):

برقي سڪوني جا ڪيترائي استعمال آهن جيڪي هيٺ ڏجن ٿا.

- وين ڊي گراف جنريٽر (The Van de Graph Generator)
- زيرو گرافي (Xerography)
- ليزر پرنٽرس (Laser Printers)
- انڪجيٽ پرنٽرس (InJet Printers) ۽ برق سڪوني چٽرڪار (Electrostatic paintings)
- دونهون وسائڻ وارا ۽ برق سڪوني هوا صفائي (Smoke precipitators and Electrostatic air cleaning)

Fig: 14.14
Spray paint

اسپري پينٽنگ: اسپري نوزل مان پاٽيات تيزي سان نڪرندو آهي ته ڳاٽ جي سبب انهن ۾ چارج اچي ويندي آهي. سيني بوندن تي هڪجهڙي چارج هوندي آهي، جنهن جي ڪري اهي هڪ ٻئي کي ڌڪيندڙيون آهن ۽ اهي پاٽيات جا ذرڙا ڦلهجي ويندا آهن. نتيجي طور، بوندون پاڙ کي سموري سطح تي پکيڙي ڇڏينديون آهن.

برق سڪوني چارج جي ذريعي هوا جي صفائي:

برق سڪوني پريسيپيٽيٽر (Electrostatic Precipitator) ڊوائيس جو نالو آهي. هي اوزار هوا ۾ گدلاڻ کي صاف ڪرڻ لاءِ استعمال ٿيندو آهي،اهو ممڪن آهي ته هوا ۾ مٽي ۽ دونهين جي ذرڙن کي هن اوزار مان گذرڻ سان چارج ٿيل مٽي ۽ دونهون جي ذرڙا چارج ٿيل پليٽ سان رابطي ۾ اچي چارج گڏ ڪرڻ واري پليٽ تي جمع ٿيندا ڇاڪاڻ ته ٻنهي جي وچ ۾ هڪ ڪشش پيدا ٿئي ٿي.



شڪل 14:15 اليڪٽرو اسٽيٽڪ هوا صاف ڪرڻ جو نظامي ڍانچو

چا توهان ڄاڻو ٿا!

ڪيپيسيٽر کي پڻ ڪنڊينسر سڏيو ويندو آهي.

ڪنڊينسر ماضي ۾ هڪ ڪيپيسيٽر لاءِ استعمال ٿيل اصطلاح آهي. وقت گذرڻ سان گڏ اصطلاح استعمال ٿيڻ بند ٿي ويو، ڪئپيسيٽر 1926 کان سپ کان وڌيڪ استعمال ٿيندڙ اصطلاح ۾ تبديل ٿي ويو. ڪنڊينسر ۽ ڪيپيسيٽر هڪ ئي آهن جڏهن برقي نقط نظر کان ڏٺو وڃي.

KARACHIEDU.COM

14.8 ڪيپيسٽر ۽ گنجائش (Capacitor and Capacitance):

ڪيپيسٽر هڪ اليڪٽراني اوزار ۾ جز آهي جيڪو چارج جمع ڪرائڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي. اهو هڪ ٻن الڳ تلڳ پسرائيندڙن جو هڪ سرشتو آهي جيڪو برقي چارج جمع ڪري سگهي ٿو. شڪل 14.16 ۾ ڏسو.



شڪل: (14.16) ڪيپسٽر

هڪ ڪيپسٽر هڪ تمام وڏي چارج جو مقدار في وولٽ پسرائنيدڙن جي هڪ تمام ننڍي ايراضي ۾ جمع ڪري ٿو.

ڪي ٻه شڪل پليٽون (Plates) جا ٻه پسرائيندڙ جيڪي برابر ۽ مخالف چارجون رکن ٿا، جيڪي هڪ ٻئي کان هڪ اڻپسرائيندڙ مادي وسيلي جدا ڪيا وڃن ٿا جنهن کي ڊاءِ اليڪٽرڪ (Di-electric) هڪ ڪيپيسٽر ڄاڻن ٿا. مختلف قسم جا ڪيپيسٽر پليٽن جي شڪل جي مطابق درجا بندي ڪيا ويا آهن. جيئن شڪل(14.17) ۾ ڏيکاريا ويا آهن.



شڪل 14.17: مختلف شڪل ۽ سائيز جا ڪيپيسٽر



شڪل 14.18
مختلف گنجائش وارا ڪيپيسٽر

گنجائش:

هڪ ڪيپيسٽر ۾ چارجن جمع ڪرڻ جي اهليت کي ڪيپيسٽر جي گنجائش چئبو آهي جڏهن ڪيپيسٽر کي هڪ بيٽري (V) وولٽ سان ڳنڍيو وڃي ٿو، هڪ پليٽ واڌو چارج جمع يا جذب ڪري ٿي ۽ ٻئي پليٽ بيٽري مان ڪاٽو چارج جمع ڪري ٿي. ايستائين جو پليٽ جي وچ ۾ پوٽينشل جو فرق (V) وولٽ ٿئي ٿو.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

ڪيپسٽر جي توانائي معلوم ڪئي وئي

$$E=\frac{1}{2}CV^2$$

KARACHIURDU.COM

چارج يا پرتي Q جيڪا ڪنهن به هڪ پليٽ تي رهي ٿي ۽ سڌي نسبت رکي ٿي پليٽ جي وچ واري پوٽينشل جي فرق سان.

$$Q \propto V$$

يا $Q = CV$

مستقل C کي ڪيپيسٽر جي گنجائش چئبو آهي ۽ مساوات $(Q = CV)$ کي ڪيپيسٽر جي مساوات چئبو آهي.

$$C = \frac{Q}{V}$$

هي ڏيکاري ٿو ته گنجائش جو ايڪو ڪولمب في وولٽ (Coulomb Volt) ۽ ان ايڪي کي پڻ فيراڊ (Farad) چيو ويندو آهي ڇاڪاڻ ته هڪ فيراڊ

$$(1Farad) = \frac{1\ Columb}{1\ Volt}$$ اهڙي طرح

جيڪڏهن هڪ ڪولمب چارج ڪنهن به هڪ پليٽ کي ڏني وڃي ۽ پوٽينشل جو فرق بن پليٽن جي وچ ۾ هڪ وولٽ هجي ته پوءِ ڪيپيسٽر جي گنجائش هڪ فيراڊ (1 Farad) چئجي ٿو.

تنهنڪري گنجائش نسبت آهي ڪنهن به هڪ پسرائيندڙن تي چارج (q) ۽ انهن جي وچ ۾ پوٽينشل جي فرق ۾.

نشاني طور $C = \frac{q}{v}$

گنجائش برابر = $\frac{\text{پسرائيندڙ تي چارج جو مقدار}}{\text{پوٽينشل جي فرق جو مقدار}}$

جزا جنهن تي گنجائش دارومدار رکي ٿي:

گنجائش هينين جزن تي دارومدار رکي ٿي.

- پليٽ جي ايراضي: جيڪڏهن پليٽ جي ايراضي وڌائبي ته ڪيپيسٽر جي گنجائش وڌي ويجي ٿو.
  تنهن ڪري $(C \propto A)$
- پليٽين جي وچ ۾ مفاصلو: جيڪڏهن پليٽن جي وچ ۾ مفاصلو گهٽائبو ته پوءِ ڪيپيسٽر جي گنجائش وڌي وڃي ٿي.
  تنهن ڪري $C \propto \frac{1}{d}$
- ڊاءِ اليڪٽرڪ مستقل: جيڪڏهن پليٽن جي وچ ۾ اڻ پسرائيندڙ مادو رکيو ويندو ته پوءِ ان ڪيپيسٽر جي گنجائش وڌي وڃي ٿي.
  تنهن ڪري $(C \propto \varepsilon_r)$

چا توهان ڄاڻو ٿا!

جيڪڏهن ڪيپسيٽر جي پليٽن جي وچ ۾ ڊاءِ اليڪٽرڪ رکيل هجي ته ان جي برقي ميدان ۾ برقي صلاحيت گهٽجي ويندي.

چا توهان ڄاڻو ٿا!

جيڪڏهن پليٽن جي وچ ۾ تيل ڪان سواءِ متوازي پليٽ ڪيپيسيٽر (تيل جو ڊائلٽرڪ مستقل، (K=2) وٽ گنجائش Cآهي . جيڪڏهن تيل کي هٽايو وڃي ته ڪئپسيٽر جي گنجائش اڌ (C/2)تي ويندي.

KARACHIEDU.COM

ڪيپيسٽرن جو ڳانڍاپو (Combination of Capacitors):

ڪيپيسٽر ن جو ڳانڍاپو ڪري گنجائش جو گهربل مقدار حاصل ڪري سگهجي ٿو انهن جو هيٺين طريقي ميلاپ ڪري سگهجي ٿو.

- متوازن ڳانڍاپو
- سلسلي وار ڳانڍاپو

1. ڪيپيسٽرن جو متوازي ڳانڍاپو:

جيڪڏهن هڪ ڪيپيسٽر جو واڌو چيڙو ٻئي ڪيپيسٽر جي واڌو چيڙي سان ملايو وڃي ۽ انهيءَ ڪيپيسٽر جو ڪاٽو چيڙو ٻئي ڪيپيسٽر جي ڪاٽو چيڙي سان ڳنڍيو وڃي ته پوءِ ڪيپيسٽرن جي اهڙي ڳانڍاپي کي متوازي ڳانڍاپو چيو ويندو. جيئن تصوير 14.19 ۾ ڏيکاريل آهي. اهڙي ڳانڍ اپي کي متوازي ڳانڍ اپو چيو ويندو.

جيڪڏهن ٽي ڪيپيسٽر C_1, C_2 ۽ C_3 متوازن ڳنڍيل آهن ۽ انهن کي هڪ V وولٽ جي بيٽري سان ڳنڊيو وڃي ٿو پوءِ C_1 تي چارج Q_1 ايندي C_2 تي Q_2 ۽ C_3 تي Q_3 چارج ايندي

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

ڪيپيسٽر جي مساوات لڳائڻ سان

$$Q_1 = C_1V,\ Q_2 = C_2V \text{ ۽ } Q_3 = C_3V \text{ ۽ } Q = CV$$

تنهن ڪري

$$C_eV = C_1V + C_2V + C_3V$$
$$C_eV = (C_1 + C_2 + C_3)\ V$$
$$C_e = C_1 + C_2 + C_3$$

تنهنڪري ٽوٽل گنجائش جدا جدا گنجائش جي جوڙ جي برابر ٿيندي.



شڪل 14.19 ٽن ڪئپسٽرن جو متوازي ڳانڍاپو:

Weblinks

Encouraging students to visit below link for How capacitor works

https://www.youtube.com/watch?v=5hFC9ugTGLs&ab_channel=NationalM

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

ڪيپيسٽرن جي متوازي ميلاپ ۾ هر هڪ ڪيپيسٽر تي وولٽيج ساڳيو هوندو.

Weblinks

Encourage students to visit below link for Combination of capacitors in parallel

https://www.youtube.com/watch?v=BIPi0vXdssE&ab_channel=PhysicsVideosbyEugeneKhutoryansky

KARACHIEDU.COM

مثال 4

چئن ڪيپيسٽرن جي گنجائش معلوم ڪريو. جڏهن هر هڪ ڪيپيسٽر جي گنجائش هڪ مائڪرو فراڊ (1µF) آهي ۽ متوازي ڳنڍيا ويا آهن.

حل:

قدم 1: معلوم ۽ معلوم ٿيندڙ مقدار لکو؟

$$C_1 = C_2 = C_3 = C_4 = 1\mu F$$

$$C_{net} = ?$$

قدم 2: فارمولا لکو ۽ جيڪڏهن ضروري هجي ته ٻيهر ترتيب ڏيو.

قدم 3: ملهه ڪريو ۽ حل ڪريو.

$$C_{net} = (1 + 1 + 1 + 1)$$

$$\boxed{C_{net} = 4\mu f}$$

نتيجو: ڳهريل گنجائش (4µf) ٿئي ٿي.

Weblinks

Encourage students to visit below link for Combination of capacitors in series

https://www.youtube.com/watch?v=P_hCvjKdG4I&ab_channel=7activestudio

2. ڪيپيسٽرن جو سلسليوار ڳانڍاپو (Series Combination of Capacitor):

جيڪڏهن ڪيپيسٽرن کي اهڙي طرح ڳنڍيو وڃي جو هڪ ڪيپيسٽر جو واڌو چيڙو ٻئي ڪيپيسٽر جي ڪاٽو چيڙي سان ڳنڍيو وڃي ۽ پوءِ ڪيپيسٽرن جي اهڙي ڳانڍاپي کي سلسليوار ڳانڍاپو چيو وڃي ٿو.

جيڪڏهن ٽي ڪيپيسٽر C_1, C_2, C_3 سلسليوار ڳنڍيا ويا آهن ۽ انهن کي (V) وولٽ جي بيٽري سان ڳنڍيو وڃي ٿو پوءِ ڪيپيسٽر (C_1) جي واڌو پليٽ تي موجود چارج (+Q) ڪيپيسٽر (C_2) جي ڪاٽو (-Q) پليٽ کان اليڪٽرانن کي ڇڪي ٿي، تنهن ڪري ڪيپيسٽر (C_1) جي ساڄي پليٽ تي ڪاٽو چارج نهي ٿي. انهيءَ طريقي سان هر هڪ ڪيپيسٽر چارج ٿي ويندو. جيڪڏهن ڪيپيسٽر C_3, C_2, C_1 تي V_3, V_2, V_1 پوٽينشل فرق نهي ته اسان کي حاصل ٿيندو.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

ڪئپسيٽر جي سيريز جي ميلاپ ۾ هر ڪئپيسيٽر تي برابر چارجون ذخيرو ٿيل هونديون.

KARACHIEDU

$$Q = C_1V_1, Q = C_2V_2, Q = C_3V_3, Q = C_eV$$

$$V_1 = \frac{Q}{C_1}, V_2 = \frac{Q}{C_2}, V_3 = \frac{Q}{C_3}$$

$$\frac{Q}{C_e} = Q\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}\right)$$

$$\frac{1}{C_e} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

Weblinks

Encourage students to visit below link for Capacitor physics and applications

https://www.youtube.com/watch?v=L6cgSxpGmDo&ab_channel=HowToMechatronics

تنهن ڪري مساوات مطابق ابتي حاصل گنجائش برابر هوندي جدا جدا ابتي گنجائش جي جوڙ جي.



شڪل 14.20 ٽن ڪيپيسٽرن جي سلسليوار گنجائش

ڪيپيسٽر جا استعمال: (Uses of Capacitor):

برقي ۽ اليڪٽرانڪ سرڪٽن ۾ وسيع قسم جي طريقن ۾ ڪيپيسٽر استعمال ٿئي ٿو.اهي استعمال ۾ آندا وڃن ٿا. مثال طور: آواز ارسال ڪندڙ، وصول ڪندڙ ۽ ريڊيو ٽرانسٽر طريقن ۾ استعمال ٿين ٿا. اهي پڻ ميز پکن، چارجي پکن، ڇت پکن، ايئر ڪنڊيشنر، موٽر، ڪپڙن ڌوئڻ واري مشين، ايئرڪولر، ايئرڪنڊيشنر ۽ ڪيترن ئي ٻين اوزارن کي بهتر ڪارڪردگي سان هلائن ٿا. عام طورتي ڪيپيسٽر اليڪٽرانڪ ڪمپيوٽر سرڪٽ ۽ ٻين شين جهڙوڪ سمارٽ فونن وغيره ۾ استعمال ٿين ٿا.

Weblinks

Encourage students to visit below link for Types of capacitors and How to use capacitors

https://www.youtube.com/watch?v=XXWlCUiUxuY&ab_channel=EcoSignX

ڪيپيسٽر جو استعمال ممڪن بڻائي ٿو اونچي ۽ گهٽ سگنل جي وچ ۾ فرق ڪرڻ جيڪو انهن کي اليڪٽرانڪ سرڪٽ ۾ اهميت وارو بڻائي ٿو.

مثال طور: رزيوننٽ سرڪٽ (Resonant Circuits) جيڪي ريڊيو کي مخصوص فريڪئنسي ڏيڻ لاءِ ذميوار آهن پوءِ خاص فريڪوئنسن گهربل ڏئي ٿو. بدلجندڙ ڪيپيسٽرن جو استعمال هنن قسمن جا سرڪٽ سڏيا وڃن ٿا. فلٽر سرڪٽ جي طور هڪ ڪيپيسٽر سڀ حالتن ۾ ڪم نه ٿو ڪري سگهي. عام طور سرامڪ ڪيپيسٽر ٻين قسمن جي ڪيپيسٽرن کان وڌيڪ ڪم ڪن ٿا ۽ وسيع قسم جي استعمالن ۾ لڳا وڃن ٿا.

ACHIEDU.COM

اختصار Summary

- اليڪٽرڪ چارج مادي جي بنيادي طبعي خاصيت آهي جيڪا هڪ زور لڳائڻ جو سبب بڻجي ٿي. جڏهن ان کي برقي يا مقناطيسي ميدان ۾ رکيو وڃي.
- برق سڪوني اپادن (Electrostate Induction) هڪ طبعي عمل آهي جنهن ۾ هڪ جسم چارج ڪيو وڃي ٿو ڪنهن حقيقي چارج ٿيل جسم سان ميلاپ کان سواءِ.
- اليڪٽرو اسڪوپ هڪ سائنسي اوزار هڪ جسم تي برقي چارج معلوم ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو وڃي ٿو.
- ڪولمب (Coulomb) جو قائدو بيان ڪري ٿو ته ٻن نقطي چارجز جي وچ ۾ زور جو مقدار سڌي نسبت رکي ٿو چارجن جي مقدار جي ضرب اپت سان ۽ ابتي نسبت رکي ٿو انهن جي وچ ۾ مفاصلي جي چورس سان.
- برقي ميدان هڪ چارج جي چوڌاري هڪ دائرو آهي جنهن ۾ هڪ برقي پرک چارج برقي زور محسوس ڪري ٿي.
- برقي شدت ماپ آهي هڪ چارج ٿيل جسم جي لڳايل قوت هڪ ٻئي جسم تي اهو هڪ طرفي مقدار آهي ۽ ان جو ايڪو N/C آهي.
- برقي سڪوني پوٽينشل ڪم جو مقدار آهي هڪ ايڪي چارج کي حرڪت ڪرائي حوالي واري نقطي کان هڪ مقصد حل نقطي ڏانهن هڪ برقي ميدان مخالف.
- ڪم جو مقدار جيڪو هڪ ايڪي چارج کي برقي ميدان جي مخالف حوالي (Reference Point) واري نقطي کان مخصوص نقطي ڏانهن حرڪت ڪرائي ته ان کي برقي سڪوني پوٽينشل (Electrostatic Potential) چئبو آهي.
- وولٽ (Volt) اخذ ڪيل ايڪو آهي. برقي پوٽينشل جو فرق وولٽيج (Voltage) ۽ اليڪٽرو موٽو زور (Electromotive Force) جو ڪيپيسٽر هڪ آواز آهي جيڪو چارجن کي جمع ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو وڃي ٿو.
- ڪيپيسٽر جو سلسليوار ڳانڍاپو ابتي حاصل گنجائش (Equivalent Capacitance برابر ٿئي ٿي ۽ ابتي جدا جدا گنجائش جي جوڙ جي.
- ڪيپيسٽر متوازي ڳانڍاپي ۾ ڪل گنجائش هميشه برابر ٿئي ٿي جدا جدا گنجائش جي جوڙ جي.
- اليڪٽران وولٽ (eV) توانائي جو ايڪو آهي ۽ جول سان لاڳاپيل آهي جيئن
  $1eV = 1.602 \times 10^{-19}$

KARACHIEDU.COM

ذهني نقشو

برق سڪوني

- **برق سڪوني ميدان/برقي ميداني لڪيرون يا برقي ميداني سگهه.**
  $E = \frac{Kq}{r^2}$
- **استعمال**
  - فوٽوڪاپي
  - مس وارو پرنٽر
  - ليزر وارو پرنٽر
- **برقي ميداني شدت**
- **برقي سگهه**
  - برقي پوٽينشل برقي ميدان جي هڪ نقطي تي $V = \frac{W}{q}$
  - برقي توانائي جي ماپ جو ايڪو اليڪٽران وولٽ 1ev = 1.6×10J
  - برقي سگهه پوٽينشل (Potential) هڪ نقطي چارج ۽ برگ چارج $V = \frac{q}{r}$
  - برقي ميدان ۽ برقي سگهه يا پوٽينشل $E = \frac{\Delta V}{\gamma}$
- **ڪيپيسٽر Capacitor**
  - گڏنڊاپو
  - متوازن گڏنڊاپو

KARACHIEDU.COM

حصو (الف) گهڻ جوابي سوال (Multiple Choice Questions):

هيٺ ڏنل سوالن جا صحيح جواب چونڊيو:

1. فزڪس جي اها شاخ جنهن ۾ هڪ سڪوني چارج جي باري ۾ پڙهيو وڃي ته ان کي چئبو آهي ________.
   (الف) بجلي (ب) برق سڪوني (ج) ڪوائنٽم (د) ميگنيشزم
2. جڏهن ٻہ ايڪائي واڙو نقط چارجون هڪٻئي کان هڪ ميٽر جي مفاصلي تي آهن انهن کي تي لڳندڙ زور ________ هوندو.
   (الف) ٻڙي (ب) 1 نيوٽن (ج) 2 نيوٽن (د) هڪ ڪولمب جي مقدار برابر
3. ڪولمب جو قانون ڪهڙي قانون سان ويجهڙائي رکي ٿو.
   (الف) توانائي جي بقا جو قانون (ب) نيوٽن جي ڪشش ثقل واري قانون
   (ج) نيوٽن جي حرڪت جي ٻئي قانون (د) فراڊي جي قانون
4. جيڪڏهن ٻن اليڪٽرانن جي وچ ۾ برق سڪوني روز (F) نيوٽن آهي تہ پوءِ ساڳي مفاصلي تي ٻن پروٽانن جي وچ ۾ ڪيترو زور هوندو.
   (الف) ٻڙي نيوٽن (ب) ٻہ (F) (ج) $\frac{2}{3}$ F نيوٽن (د) (F)
5. برقي زور ۽ برقي ميداني سگهہ جو رخ.
   (الف) متوازن هوندو هڪٻئي جي (ب) عمودي هوندو هڪٻئي جي
   (ج) مخالف رخ ۾ هوندو هڪٻئي جي (د) ڪهڙي بہ رخ ۾ ٿئي سگهي ٿو.
6. هڪ ايڪي چارج تي برقي ميداني سگهہ ۾ ٿيل ڪم کي ________ چئبو آهي.
   (الف) برقي ميدان (ب) برقي ڪرنٽ
   (ج) برقي پوٽينشل (د) برقي ميداني لڪيرون
7. ڪپيسٽرن کي ڪهڙي نموني ڳنڍيو وڃي جو انهن جي گنجائش وڌي وڃي.
   (الف) متوازن (ب) سلسليوار (ج) الف ۽ ب ٻئي (د) ڪائي بہ نہ
8. جيڪڏهن ٻہ اٺ مائيڪرو فراڊ (8 μf) جا ڪيپيسٽر سلسليوار طريقي سان ڳنڍيا وڃن تہ انهن جي حاصل گنجائش ________ هوندي.
   (الف) $\frac{1}{4}$ مائيڪرو فراڊ (ب) ٻہ مائيڪرو فراڊ
   (ج) ٽي (د) مائيڪرو فراڊ
9. جڏهن اڻ پسرائيندڙ ڪيپيسٽر جي پليٽن جي وچ ۾ موجود هجي تہ ان جي گنجائش.
   (الف) وڌي ويندي (ب) گهٽجي ويندي
   (ج) ساڳي رهندي (د) مخصوص (K) مقدار جي برابر هوندي.
10. جيڪڏهن ڪيپيسٽر جي پليٽن جي ايراضي وڌائي وڃي تہ ان جي گنجائش.
    (الف) ساڳي رهندي (ب) اڌ ٿي ويندي
    (ج) ٻيڻي ٿي ويندي (د) چوٿي ٿي ويندي

KARACHIEDU.COM

حصو (ب) تهيل سوال (Structured Questions):

1. بيان ڪيو تہ برقي چارجن ڪي ڪيئن تمام سادن تجربن سان ناهي سگهجي.
2. وضاحت ڪريو هڪ اليڪٽرو اسڪوپ ڪيئن نهي ۾ ڪم ڪري ٿو.
3. ڪولمب جو قائدو بيان ڪريو ۽ وضاحت ڪيو.
4. برقي ميدان ۽ برقي ميدان جي شدت بيان ڪريو.
5. برق سڪوني پوٽينشل جو تصور بيان ڪريو.
6. پوٽينشل ڊفرنس بيان ڪريو جيئن توانائي في ايڪي چارج منتقل ٿئي.
7. مثال مهيا ڪيو جڏهن سڪوني بجلي نقصان جو سبب بڻجي ٿي پڻ اپاءُ ٻڌايو حادثن کان بچڻ لاءِ.
8. بيان ڪريو تہ ڪيپيسٽر هڪ اوزار طور ڪيئن ڪم ڪري ٿو جيڪو بجلي جي پرتي جمع ڪري ٿو.
9. وضاحت ڪريو تہ چو اهو ضروري آهي متعدد ڪيپيسٽرن جي حاصل گنجائش معلوم ڪرڻ جيڪي سلسليوار ۽ متوازي ڳنڍيا ويا آهن.
10. ڪجھ مثال ڏيو جنهن ۾ ڪيپيسٽر مختلف قسمن جي برقي اوزارن ۾ استعمال ڪيا وڃن ٿا.
11. واڌو چارج ٿيل ذرڙا هڪ برقي ميدان ۾ ڪهڙي طرف ۾ حرڪت ڪندا.
12. چا ڪيپيسٽرن جي وچ ۾ سلسليوار ڳانڍاپو هميشہ نتيجي طور تي هڪ برابر مقدار جي چارج هر هڪ ڪيپيسٽر تي جمع ڪئي وڃي ٿي؟

حصو (ت) مشقي سوال:

1. ٻن اليڪٽرانن جو وچ ۾ هڪ ميٽر جي مفاصلي برقي ڌڪار جي قوت چا آهي؟ $(2.3 \times 10^{-28} N)$
2. ٻہ نقط چار جون $q = 5\mu C$ ۽ $q2 = 3\mu C$ 5 سينٽي ميٽر جي مفاصلي تي رکيون ويون آهن انهن جي وچ ۾ ڪولمب جو زور چا ٿيندو؟ (54N)
3. جيڪڏهن (2μC) ٻہ مائڪرو ڪولمب چارج $3.42 \times 10^{11} \frac{N}{C}$ برقي ميدان ۾ رکي وڃي ٿي، تہ ان تي زور چا ٿيندو؟ $(6.84 \times 10^{5} N)$
4. ڪيپيسٽر تي چارج ڪيتري آهي، جيڪڏهن هڪ (40μF) مائڪرو فراڊ ڪيپيسٽر ڪي پوٽينشل جو تفاوت 6 وولٽ آهي؟ $(2.4 \times 10^{-4} C)$
5. ٻن نقطن جي وچ ۾ پوٽينشل جو فرق 100V آهي. جيڪڏهن هڪ نا معلوم چارج ڪي هنن ٻن نقطن جي وچ ۾ حرڪت ڏياري وڃي پر ڪم جو مقدار 500J جول آهي تہ چارج جو مقدار معلوم ڪيو؟ (5C)
6. حاصل گنجائش معلوم ڪيو جڏهن 4μF, 3μF ۽ 2μF جا ڪيپيسٽر سلسليوار ڳنڍيا ويا آهن. $(9.2 \times 10^{-7} F)$

KARACHIEDU.COM

يونٽ نمبر - 15

وهندڙ بجلي

شاگردن جي سکڻ جا نتيجا:

(Students Learning out comes)(SLO_S):

- هي يونٽ سکڻ کانپوءِ شاگردن کي لائق ٿيڻ گهرجي.
- بجلي جو وهڪرو (Electric Current) بيان ڪريو.
- روايتي ڪرنٽ (Conventional Current) جو تصور بيان ڪريو.
- پوٽينشل جو فرق هڪ سرڪٽ جي جزن ڪي سمجهڻ ۽ ان جي ايڪي کي نالو ڏيو.
- اوهم جو قائدو ۽ ان جون حد بنديون بيان ڪريو.
- رڪاوٽ (Resistance) ۽ ان جو ايڪو بيان ڪيو.
- رڪاوٽ سلسليواري ۽ متوازي ڳنڍيون ويون آهن انهن جي حاصل رڪاوٽ حل ڪريو.
- اهي جزا جيڪي رڪاوٽن تي اثر ڪن ٿا هڪ ڌاتو جي پسرائيندڙ ۾ وضاحت ڪريو.
- پسرائيندڙ ۽ اڻپسرائيندڙ جي وچ ۾ فرق بيان ڪريو.
- نقشو ناهيو هڪ ڌاتو جي پسرائيندڙ لاءِ پوٽينشل جو فرق ۽ ڪرنٽ (V-I) جي خاصيتن جو گراف ڪيو هڪ فلامينٽ ليمپ ۽ هڪ ٿرسٽر ۾.
- بيان ڪريو ته ڪيئن هو اقسائي هڪ رڪاوٽ ۾ توانائي خرچ ڪئي وڃي ٿي ۽ جول جي قاعدي جي وضاحت ڪريو.
- مساوات استعمال ڪندي.
- عددي مسئلا حل ڪريو $E = IVt = I^2Rt = \frac{V^2t}{R}$
- توانائي جي قيمت معلوم ڪريو جڏهن قيمت في ڪلو واٽ اور (kwh) ۾ ڏنل هجي.
- سرڪٽ جا جزا سجاڳيون جيئن سوئيچ، رڪاوٽ وجهندڙ بيٽريون، ٽرانسڊيوسر، LEDs شر مسترس ۽ ڪيپسٽر، رلي (Replay) واڊيون ۽ LEDS.
- سرڪٽ جي جزن جون نشانيون رزسٽر تي ڪلر ڪوڊ سجاڳو.
- سادو سلسليوار اڪيلو رستو ۽ متوان سرڪيٽ (گهڻا رستا) ناهيو.
- گهريلو استعمال ٿيندڙ بجلي ۾ استعمال ٿيندڙ لائيو گرم، ارٿِ ۽ نيو ٽرل جي وضاحت ڪريو.
- روشني جي بلبن جي خاصيت جي اڳڪٿي ڪريو جيڪڏهن سلسليوار ۽ متوازي سرڪٽ لڳل هجي جيئن تقريب جي روشني لاءِ.
- برقي ماپ جي اوزارن جا استعمال بيان ڪريو جهڙوڪ گيلوانو ميٽر، ايميٽر ۽ وولٽ ميٽر.
- الٽرنيٽنگ طرف تبديل ڪندڙ ڪرنٽ (AC) جي وضاحت ڪريو.
- بجلي جا نقصان بيان ڪريو اڻپسرائيندڙ جي ٽٽڻ جا نقصان، تارن جو وڌيڪ گرم ٿيڻ، گهم حالتون.
- گهرو بجلي جي استعمال لاءِ حفاظتي تدبيرون وضاحت ڪريو (فيوز، سرڪٽ بريڪر زميني وائر (ارٿ)
- انساني جسم تي بجلي جي اوزارن کان ٿيندڙ بجلي جي جهٽڪي جا نقصان بيان ڪريو.

(بنا تارن جي بجلي (Wireless Electricity) بنا تار جي بجلي اها بجلي هڪ اوزار کان ٻئي تائين هوا جي وسيلي سگهه جي منتقلي آهي. سگهه جي منتقلي جو پهريون تجربو نِڪولا ٽيسلا (Nikola Tesla) 1899 A.D ۾ ڪيو.

هن فلورو سينٽ جي ميدان کي طاقت ڏني هڪ سگهه جي ذريعي سان جيڪو هن کان 25 ميل پري رکيو ويو ۽ جيڪو تارو استعمال نه پيو ڪري.

اصولن جي وضاحت جيڪي ان ۾ شامل آهن هي ظاهر ڪري ٿو ته بلب جي روشني لاءِ مقناطيسي ميدان بجليءَ جي ذريعي طور استعمال ٿئي ٿو. ٽيسلا ڪوائل بجلي جي ذريعي طور استعمال ٿئي ٿي مقناطيسي ميدان جيڪو ٽيسلا ڪوائل مان خارج ٿي رهيو آهي. اهو اليڪٽرانن کي بلب اندر داخل ڪرڻ جو سبب بڻجي ٿو آخرڪار ڪوائل مان نڪتل بجلي بلب کي روشن ڪري ٿي.

بجلي فزڪس جي هڪ اهم شاخ آهي بجلي جا اسان جي روزاني زندگيءَ ۾ ڪيترائي استعمال آهن. اها ڪمرن کي روشن ڪرڻ پکن ۽ گهريلو سامان جهڙوڪ ايئرڪنڊيشن، بجلي جا چلها وغيره لاءِ استعمال ڪئي ويندي آهي. اهي سيئي اوزار ماڻهن کي سکون ۽ آسانيون مهيا ڪن ٿا. ڪارخانن ۾ وڏيون مشينون بجلي جي مدد سان ڪم ڪري رهيون آهن. بجلي جي ذريعي ۽ مواصلات جي جديد وسيلن ذريعي انقلاب آندو ويو آهي. بجلي تي هلندڙ ريل گاڏيون ۽ ڪارون سفر جا تکڙا وسيلا آهن. دوائن ۽ سرجري جي اوزارن جهڙوڪ ايڪسري (X-ray) ۽ اي سي جي (ECG) ۾ بجلي اهم ڪردار ادا ڪري ٿي. بجلي جو استعمال ڏينهون ڏينهن وڌي رهيو آهي.

15.1 اليڪٽرڪ ڪرنٽ (Electric Current)

ڪرنٽ هڪ نقطي کان ٻئي نقطي تائين چارجن جي حرڪت آهي. اليڪٽرڪ ڪرنٽ هڪ پسرائيندڙ ۾ ڪاٿو چارجن جو وهڪرو آهي. برقي ڪرنٽ جي نشاني "I" آهي. فرانسيسي طبعياتدان اينڊري مئري ايمپيئر اها نشاني "I" استعمال ڪئي هئي برقي ڪرنٽ جو ايڪو ان جي نالي سان ڏنل آهي "ايمپيئر" ڪرنٽ هميشه سرڪٽ يا برقي نظام ۾ وهندو رهي ٿو.

اليڪٽرڪ ڪرنٽ: جڏهن بيٽري جي ڪاٿو چيڙي کان واڌو چيڙي ڏانهن چارجون هڪ سرڪٽ ۾ حرڪت ڪن ته چارجن جي اهڙي وهڪري کي اليڪٽرڪ ڪرنٽ چيو ويندو آهي.

رواجي ڪرنٽ: جڏهن بيٽري جي واڌو چيڙي کان، واڌو چارجون ڪاٿو چيڙي ڏانهن حرڪت ڪن ته ان کي رواجي ڪرنٽ چئبو آهي.

مساوات $I = \frac{q}{t}, \therefore [q = ne]$

اليڪٽرڪ ڪرنٽ جا ٻه قسم آهن:

(1) ڊائريڪٽ ڪرنٽ (Direct Current DC)
(2) الٽرنيٽنگ ڪرنٽ (Alternating Current)

(1) ڊائريڪٽ ڪرنٽ:

اهو ڪرنٽ جيڪو فقط هڪڙي طرف ۾ وهڪرو ڪري ته ان کي سڌو ڪرنٽ يعني ڊائريڪٽ ڪرنٽ چئبو آهي. بيٽري مان جيڪو ڪرنٽ اسان کي ملي ٿو ان کي اسان سڌو ڪرنٽ چئون ٿا.

(2) الٽرنيٽنگ ڪرنٽ (متبادل ڪرنٽ):

اهڙو ڪرنٽ جيڪو پنهنجو طرف هڪ جيتري وقت سان تبديل ڪري ٿو ان کي بدلجندڙ ڪرنٽ چئبو آهي.

اسان جي اڪثر پاور اسٽيشن بدلجندڙ (متبادل) ڪرنٽ مهيا ڪن ٿيون ملڪ ۾ ڪرنٽ پنهنجو طرف هر $\frac{1}{100}$ سيڪنڊ ۾ تبديل ڪري ٿو ۽ ان جي فريڪئنسي $50H_z$ هرٽز آهي.

متبادل ڪرنٽ جي ڊائريڪٽ ڪرنٽ تي هڪ خوبي اها آهي ته اهو تمام پري مفاصلي تي توانائي نقصان ڪرڻ کانسواءِ منتقل ڪري ٿو.

چا توهان ڄاڻو ٿا!

ڪرنٽ هڪ ٽينسر مقدار آهي ڇاڪاڻ ته ان کي طرف آهي مگر طرفي مقدارن جي جوڙي قانون کي تسليم نٿو ڪري.

چا توهان ڄاڻو ٿا!

اينڊري مئري ايمپيئر
(20 جنوري 1775A کان 10 جون 183)
(هڪ فرانسيسي طبعيدار رياضي دان هو)



شڪل 15.1



شڪل 15.2



شڪل 15.3

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال1. ڪرنٽ معلوم ڪريو جيڪڏهن 20C چارج هڪ پسرائيندڙ مان 5 سيڪنڊن ۾ گذري ٿي؟

سوال2. ڪرنٽ جي وهڪري سان ملندڙ هليندڙ (Analog) ڇا آهي؟

سوال3. ڊائريڪٽ ڪرنٽ جي فريڪوئنسي ڇا آهي؟

15.2 پوٽينشل فرق:

جڏهن هڪ چارج پوٽينشل فرق مان گذري ٿي ته برقي ڪم ٿئي ٿو ۽ توانائي منتقل ٿئي ٿي.

پوٽينشل فرق اهو توانائي جو مقدار ۾ فرق آهي.

$$\Delta V = \frac{W}{q_o}$$

$$\therefore \quad \Delta V = V_B - V_A$$

$$V_B - V_A = \frac{W}{q_o}$$

پوٽينشل فرق کي وولٽ ۾ ماپيو ويندو آهي.

فارمولا = $1\ \text{Volt} = \frac{1\ \text{Joule}}{\text{Columb}} = \frac{J}{C} = \text{Volt}$

اليڪٽرو موٽو زور:

توانائي هڪ جو اهو گهربل مقدار جنهن ذريعي هڪ برقي چارج کي بيٽري جي گهٽ پوٽينشل کان وڌيڪ پوٽينشل ڏانهن حرکت ڏياري ته ان کي اليڪٽرو موٽوِ زور چئبو آهي.

$$\text{اليڪٽرو موٽوِ زور جي مساوات (EMF)} = \frac{\text{ڏنل توانائي (W)}}{\text{ايڪو چارج (q)}}$$

(اي ايم ايف) جو ايڪو وولٽ (Volt) آهي ۽ (سي جي ايس) سرشتي ۾ (EMF) جو ايڪو اسٽيٽ وولٽ (Statvolt) يا هڪ ارگ في برق سڪوني ايڪو چارج آهي.

15.3 اوهم جو قانون:

اوهم جو قانون 1826ع ۾ جارج سائمن اوهم هڪ پسرائيندڙ چيزن جي وچ ۾ پوٽينشل جي فرق ۽ ان منجها گذرندڙ ڪرنٽ جي وچ ۾ تعلق معلوم ڪيو.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

اي-سي ۽ ڊي-سي جي شدت جيڪڏهن ساڳي هجي ته ڊي-سي وڌيڪ خطرناڪ آهي.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

مخفي فرق کي وولٽيج به چيو ويندو آهي.





شڪل 15.4
مخفي فرق

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

ڊي-سي جي پيداوار اي - سي کان وڌيڪ مهنگي آهي

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

(K) اوهم جي قانون ۾ اشارو ڪيو ويو آهي پسراٽپ ۽ ان جي يونٽ mho آهي
نشاني : اوميگا Ω^{-1}

KARACHIEDU.COM

هن قاعدي مطابق

”ڪرنٽ“ جيڪو پسرائيندڙ مان گذري ٿو. سادي نسبت رکي ٿو پسرائيندڙ جي ٻن ڇيڙن جي وچ ۾ پوٽينشل، جي فرق (V) سان بشرطيڪ پسرائيندڙ جي طبعي حالت (قطر، گرمي جو درجو وغيره) ساڳيو رهي.
حسابي ترڪيب سان هينئن ريت لکي سگهجي ٿو.

$$I \propto V$$

$$I = K\ V$$

جڏهن تہ K نسبت جو قائم جزو سڏيو وڃي ٿو ۽ جنهن کي پسراءُ (Conductance) سڏيو وڃي ٿو جيڪو پسراءُ رڪاوٽ (Resistance) جو مخالف آهي

اهڙي طرح $K = \frac{1}{R}$

مساوات کي ٻيهر ترتيب ڏيڻ $I = V/R$

$$V = IR$$

اوهم جو قاعدو فقط اوهمي شين لاءِ درست آهي ڏنل گرمي جي درجي تي ۽ يڪسان ڪرنٽ جي لاءِ.

جڏهن (R) مستقل آهي ۽ $V = IR$

ان کي رڪاوٽ سڏيو وڃي ٿو. اها دارومدار رکي ٿي پسرائيندڙ جي قطر ۽ ڊيگهہ تي ۽ پڻ پسرائيندڙ جي قسم تي. ان جو بين الاقوامي سرشتي ۾ ايڪو ”اوهم“ ”Ω“ آهي.

ڪيترن ئي تجربن ڪان پوءِ اوهم جو قائدو ڏنو ويو. ڪنهن حد تائين هي قاعدو ٿرمو ڊائنامڪ سان مشابهت رکي ٿو جيتري قدر ان جي اهميت آهي. هي قاعدو سائنس ۽ اليڪٽرانڪس جي سيني شاخن ۾ استعمال ڪيو ويندو آهي. هي قاعدو حساب حل ڪرڻ ۾ فائدي مند ثابت ٿئي ٿو جيئن رڪاوٽن جو ملهہ معلوم ڪرڻ يا سرڪٽ ۾ ڪرنٽ ۽ وولٽيج ماپڻ.

اوهم جي قاعدي جون حد بنديون:

اوهم جي قاعدي جون ڪجھ حدبنديون آهن جيڪي هينئن ريت آهن.

- اوهم جو قاعدو هڪ سادو قاعدو آهي جيڪو وڌ ۾ وڌ تجربن ۾ صحيح ثابت ٿيو پر سين ۾ نہ.
- ڪجھ شيون اوهم جي قاعدي کي تسليم نٿيون ڪن، هڪ ڪمزور برقي ميدان تحت.
- اوهم جو قاعدو فقط هڪ پسرائيندڙ لاءِ صحيح ثابت ٿئي ٿو هڪ مستقل گرمي جي درجي تي ڇاڪاڻ تہ رڪاوٽ جي صلاحيت (Resistivity) گرمي جي درجي سان تبديل ٿئي ٿي.
- جيستائين ڪرنٽ گذري ٿو پسرائيندڙ جو گرمي پد وڌيڪ ٿي وڃي ٿو.
- هڪ پسرائيندڙ ۾ گرمي جو پيدا ٿيڻ حل (Calculated) ڪري سگهجي ٿو جول جي گرمي واري قاعدي مطابق. $H = I^2Rt$
- نيٽ ورڪ سرڪٽ ۾ اوهم جو قاعدو لاڳو نٿو ٿئي.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

هڪ گراف دارومدار نہ رکندڙ مقدار هميشہ x-axis تي ۽ دارومدار رکندڙ مقدار هميشہ y -axis تي رکيا ويندا آهن



شڪل 15.5
اوهمي ۽ غير اوهمي شين جو (V-I) گراف



شڪل 15.6
IV جون خاصيتون

KARACHIEDU.COM

- اوهم جو قاعدو سڌي طرح ڪئپسٽر سرڪٽن ۾ ان جي انڊڪٽر سرڪٽن ۾ لاڳو نٿو ٿئي.
- V-I گراف اوهمي پسرائيندڙ حقيقتن هڪ سڌي ليڪ گراف نہ آهي. اهو ان ڪان ڪجھ مختلف هوندو آهي.

چا توهان ڄاڻو ٿا!

The device that does not follow ohm's law is known as a **non - ohmic device**
Examples of non-ohmic devices are **thermistors, crystal rectifiers, vacuum tube, diode** etc.



Diode

Thermistor



Vaccum tube

مثال 1
ڪيتري وولٽيج هڪ $50K\Omega$ رڪاوٽ جي چيزن تي ڪرندي جنهن جو ڪرنٽ $300\mu A$ آهي.

حل:

قدم1: ڄاتل مقدار ۾ معلوم ٿيندڙ مقدار لکو.

$$R = 50K\Omega = 50 \times 10^3\Omega$$

$$I = 300\mu A = 300 \times 10^{-6}A$$

قدم2: فارمولا لکو ۾ جيڪڏهن ضروري هجي تہ پيهر ترتيب ڏيو.

قدم 3: ملھ وجهو ۾ حل ڪريو.

$$V = IR$$

$$V = 300 \times 10^{-6} \times 50 \times 10^3$$

$$V = 15000 \times 10^{-6} \times 10^3 = 15$$

نتيجو: گهربل وولٽيج 15 volt ٿئي ٿي.

15.4 رڪاوٽ:

هڪ سرڪٽ جي برقي رڪاوٽ نسبت آهي مهيا ڪيل وولٽيج ۾ ان منجهان اوهم جي قاعدي مطابق هڪ پسرائيندڙ مان گذرندڙ ڪرنٽ ۾ ان جي چيزن تي پوٽينشل جي فرق جي وچ ۾ تعلق آهي جيئن هيٺ ڏنل آهي.

$$R = \frac{V}{I}$$

جتي V پوٽينشل ۾ فرق آهي اهو پسرائيندڙ جي بن چيزن جي وچ ۾ ماپيو وڃي ٿو (وولٽ) ۾ "I" ڪرنٽ آهي (ايمپيئر) ۾.
"R" قائم جزي جو مستقل آهي جنهن کي رڪاوٽ چيو وڃي ٿو.
برقي رڪاوٽ جو ايڪو اوهم (Ω) آهي.

$$\text{هڪ اوهم} = \frac{\text{1 وولٽ}}{\text{1 ايمپيئر}}$$

برقي چارج ڪجھ شين ۾ بين مان وڌيڪ آساني سان گذري ٿي. برقي رڪاوٽ هڪ سرڪٽ ۾ ماپي ٿو تہ ڪيترو برقي چارج جي وهڪري کي روڪيو ويو آهي.

شڪل 15.7
رڪاوٽ

KARACHI

رڪاوٽ تي اثر ڪندڙ جزا (Factor affecting the resistance):

بجلي جي رڪاوٽ سڌي نسبت رکي ٿي پسرائيندڙ جي ڊيگهه سان ۽ ابتي نسبت رکي ٿي پسرائيندڙ جي گولائي پکيڙ (A) سان انهن جو تعلق هيٺ ڏجي ٿو.

$R = \frac{\varrho L}{A}$ جتي (ϱ) جسمن ۾ مزاحمت جي صلاحيت (Resistivity) آهي اوهم ميٽر (Ωm) ۾ ماپي وڃي ٿي. مزاحمتي صلاحيت پسرائيندڙن مان گذرندڙ ڪرنٽ جي رڪاوٽ جي معياري ماپ آهي.

ظاهر آهي ته اڻ پسرائيندڙن کي مزاحمتي صلاحيت جو مقدار وڏيڪ آهي پسرائيندڙن جي ڀيٽ ۾ بجلي جي روڪاوٽ پسرائيندڙن جي گرمي پد سان سڌي نسبت رکي ٿي چاڪاڻ ته گرمي پد وڌڻ سان پسرائيندڙن جي موجود آزاد اليڪٽرانن جي بي ترتيب حرڪت وڌي وڃي ٿي ۽ وڏيڪ رڪاوٽ ڪري ٿي.

رڪاوٽ جا استعمال (Uses of Resistance):

رڪاوٽ فائدي مند ثابت ٿئي ٿي، شين ۾ جهڙوڪ ٽرانزسٽر، ريڊيا ۽ ٽي وي سيٽ وغيره، فرض ڪريو ته توهان ٽي وي TV جو آواز گهٽ ڪرڻ چاهيو ٿا. آواز واري بٽڻ جي نوڪ کي ڦيرايو ٿا ۽ آواز گهٽ ٿي وڃي ٿو پر اهو ڪيئن ٿئي ٿو؟ آواز واري بٽڻ جي نوڪ اصل ۾ برقياتي پرزو آهي جنهن کي بدلجندڙ رڪاوٽ پيدا ڪندڙ چئجي ٿو.

جيڪڏهن توهان آواز کي گهٽ ڪيو ته وري اصل توهان برقي سرڪٽ جي رڪاوٽ کي واڌايو، جيڪا TV جي لائوڊ اسپيڪر کي هلائي ٿي. جڏهن توهان رڪاوٽ وڌايو ٿا ته برقي سرڪٽ مان ڪرنٽ جو گذر گهٽجي وڃي ٿو، گهٽ ڪرنٽ سان اتي لائوڊ اسپيڪر ۾ توانائي جي سگهه گهٽجي وڃي ٿي تنهن ڪري اهو تمام گهٽ آواز ڏي ٿو.

15.5 سرڪٽ ۾ سلسليوار ۽ متوازي رڪاوٽن جو ڳانڍاپو:

برقي حصن کي هڪ طريقي سان ڳنڍڻ کي سرڪٽ چئبو آهي.

هن سرڪٽ جا ٻه قسم آهن.

(1) سلسليوار ڳانڍاپي جو سرڪٽ

(2) متوازي ڳانڍاپي وارو سرڪٽ.



شڪل 15.8
هڪ سرڪٽ مان گذرندڙ ڪرنٽ

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

مزاحمت (ريزسٽر) جي علامت هي آهي



ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

مزاحمتن (ريزسٽرس) جي سيريز جو ميلاپ جنهن کي وولٽيج ورهائيندڙ سڏيو ويندو آهي.

KARACHIEDU.COM

سلسليوار مزاحمتن جي ڳانڍاپي جا سرڪٽ:

جڏهن مزاحمتن (Resistors) کي چيڙو ڪان چيڙي تائين ڳنڍيو وڃي اهڙي طرح جو اتي ڪرنٽ کي گذرڻ لاءِ صرف هڪ رستو ملي ته پوءِ اهڙي ڳانڍاپي کي مزاحمت جو سلسليوار ڳانڍاپو چيو ويندو آهي. فرض ڪريو ته ٽي مزاحمر R_1, R_2, R_3 سلسليوار ڳنڍيل آهن جڏهن هي ڳانڍاپو V وولٽ واري بيٽري سان ڳنڍيو وڃي ٿو، بيٽري مان I ڪرنٽ ملي ٿو، R_e حاصل مزاحمر هڪ اڪيلو مزاحمر آهي. هي مزاحمر جڏهن V وولٽ واري بيٽري سان جوڙيو وڃي ٿو. اهو بيٽري کان I ڪرنٽ وٺي ٿو تنهن ڪري هن مزاحمر کي حاصل مزاحمر چيو ويندو آهي ۽ ان جي رڪاوٽ کي حاصل رڪاوٽ چئبو آهي.

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

اوهم جو قاعدو هر هڪ مزاحمر تي لاڳو ڪرڻ سان اسان کي حاصل ٿئي ٿو.

$$V_1 = IR_1,\ V_2 = IR_2,\ V_3 = IR_3,\ V = IR_e.$$

انهن کي مساوات ۾ استعمال ڪرڻ سان اسين حاصل ڪنداسين.

$$IR_e = IR_1 + IR_2 + IR_3.$$
$$IR_e = I\,(R_1 + R_2 + R_3).$$
$$R_e = R_1 + R_2 + R_3$$

تنهن ڪري حاصل رڪاوٽ جو جوڙ برابر آهي جدا جدا رڪاوٽن جي جوڙجي.



شڪل 15.9
ٽن مزاحمتن جو سلسليوار ڳانڍاپي جو خاڪو

Weblinks

Encouraging students to visit below link for Resistor in series combination circuit

https://www.youtube.com/watch?v=pd3RkGs1Tsg&ab_channel=Don%27tMemorise

فائدا:

1. اهو استعمال ڪيو وڃي ٿو جڏهن تمام گهڻا بلب يا بتيون هڪ ئي وقت استعمال ڪرڻ جي ضرورت پوي.
2. ڇاڪاڻ ته اهو گهٽ ڪرنٽ حاصل ڪندڙ آهي.
3. ڇاڪاڻ ته سڀ بلب،بتيون ۽ اوزار گڏ ڳنڍيل آهن تنهن ڪري انهن کي کولڻ ۽ بند ڪرڻ آسان آهي.

رڪاوٽ جا نقصان:

1. ڇاڪاڻ ته سڀنئي اوزارن کي هڪ سوئچ آهي تنهن ڪري فقط هڪڙي اوزار الڳ جدا کولي يا بند نٿو ڪري سگهجي.
2. سرڪٽ جو ٻيو جزو جيڪڏهن ڪم نٿو ڪري ته پهريون جزو بہ ڪم ڪرڻ جي قابل نہ رهندو.
3. ڇاڪاڻ ته وولٽيج ورهائجي وڃي ٿي سلسليوار ڳانڍاپي ۾ سيئي جزا هڪ جيتري وولٽيج حاصل نہ ڪن ٿا.

KACHIEDU.COM

مثال 2

سرڪٽ مان گزرندڙ ڪرنٽ (I) معلوم ڪريو وولٽيج ۽ رڪاوٽ هر هڪ مزاحمر جي ڏنل آهي.



حل:

قدم 1: معلوم ۽ معلوم ٿيندڙ مقدارن لکو. سلسلوار ڳانڍاپي ۾ ٽن مزاحمتن جي رڪاوٽ جي جوڙ حاصل مزاحمتن جي رڪاوٽ جي جوڙ برابر ٿيندي $Re = 100 + 400 + 200 = 700$

قدم 2: فارمولا لکو ۽ پيهر ترتيب ڏيو جيڪڏهن ضروري هجي.

$$I = \frac{V}{R}$$

قدم 3: ملهه رکو ۽ حل ڪريو.

$$I = \frac{V}{R},\ I = \frac{7V}{700} = 0.01\ Amp$$

هر هڪ مزاحمر ۾ وولٽيج حاصل ڪري سگهجي ٿي. اوهم قاعدو استعمال ڪندي جيئن هيٺ ڏنل آهي.

$$V_1 = IR_1 = 100 \times 0.01 = 1V$$
$$V_2 = IR_2 = 400 \times 0.01 = 4V$$
$$V_3 = IR_3 = 200 \times 0.01 = 2v$$

نتيجو: $I = 0.01A,\ V_1 = 1V,\ V_2 = 4V,\ V_3 = 2V$

مزاحمتن (Resistors) جو متوازي ڳانڍاپو:

جڏهن سرڪٽ ۾ ڪرنٽ جي وهڪري لاءِ هڪ کان وڌيڪ رستا هجن (جيئن شڪل (15.10) ۾ ڏيکاريل آهي، مزاحمن جي اهڙي ڳانڍاپي کي متوازي ڳانڍاپي جو حوالو ڏنو ويو آهي. هر هڪ مزاحمر ۾ پوٽينشل ساڳئي رهندي ۽ ڏنل پوٽينشل جي برابر هوندي.

Weblinks

Encourage students to visit below link for How to find current and voltage of resistor in series

https://www.youtube.com/watch?v=EsNsAZ8PR4E&ab_channel=VAM%21Physics%26Engineering

Weblinks

Encourage students to visit below link for Parallel arrangement of resistors

https://www.youtube.com/watch?v=BbYtMQ8EYBg&ab_channel=7activestudio

هر هڪ مزاحم مان الڳ ڪرنٽ جو مقدار گذرندو. گهرن ۾ مزاحمتن جو متوازي ڳانڍاپو مختلف گهريلو اوزارن لاءِ استعمال ڪيو وڃي ٿو هر هڪ کي پنهنجو الڳ بٽڻ آهي جيئن انهن کي ضرورت جي مطابق کولي يا بند ڪري سگهجي.
فرض ڪريون ٽي مزاحم R_1, R_2, R_3 متوازي ڳنڍيل آهن. جڏهن انهن کي V وولٽ واري بيٽري سان ڳنڍيو وڃي ۽ اهي بيٽري کان I ڪرنٽ وٺن ٿا. حاصل مزاحم (Re) آهي. هي مزاحم جڏهن (V) وولٽ واري بيٽري سان ڳنڍيو وڃي ٿو. ان بيٽري مان (I) ڪرنٽ گذاري ٿي. تنهن ڪري ان کي حاصل مزاحم چيو وڃي ٿو.
$I = I_1 + I_2 + I_3$ اوهم جو قاعدو هر هڪ مزاحم تي لاڳو ڪرڻ سان اسان کي حاصل ٿو.

$$V = I_1R_1, V = I_2R_2, V = I_3R_3, V = IR_e$$

$$I_1 = \frac{V}{R_1}, I_2 = \frac{V}{R_2}, I_3 = \frac{V}{R_3}, I = \frac{V}{R_e}$$

انهن مساواتن ۾ استعمال ڪرڻ سان اسان کي حاصل ٿئي ٿو.

$$\frac{V}{R_e} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \frac{V}{R_3}$$

$$\frac{V}{R_e} = V\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)$$

$$\frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$



شڪل 15.10
ٽي مزاحم متوازن
ڳنڍيل آهن

تنهنڪري ابتي حاصل رڪاوٽ برابر ٿيندي جدا جدا ابتي رڪاوٽ جي جوڙ جي جيڪڏهن سرڪٽ جو هڪڙو چيڙو يا مزاحم سڙي (Destroy) وڃي متوزاي ڳانڍاپي ۾، سرڪٽ جا رهيل جزا پنهنجو ڪم سر انجام ڏيندا. اهو ان جي ڪري ٿئي ٿو ته ڪرنٽ کي سرڪٽ مان گذرڻ لاءِ ڪيترائي رستا (Path) آهن.

مثال 3

هيٺ ڏنل سرڪٽ مان ڪرنٽ ۽ هر هڪ مزاحم مان گذرندڙ ڪرنٽ معلوم ڪريو.
شڪل (15.10) ۾ مزاحم متوازي ڳنڍيل آهن.

حل:
ٽئي مزاحم متوازي آهن ۽ حاصل رڪاوٽ سان عمل ڪن ٿا. جيڪا هيٺ ڏجي ٿي.

$$\frac{1}{Re} = \frac{1}{100} \quad \frac{1}{400} + \frac{1}{200}$$

سڄي جزن کي 400 سان ضرب ڪري حل ڪرڻ سان اسين حاصل ڪنداسين.

KARACHIEDU.COM

$$\frac{400}{Re} = 4 + 1 + 2$$

$$Re = \frac{400}{7}\ \Omega$$

ٽوٽل ڪرنٽ I هيٺ ڏجي ٿو.

$$I = \frac{7}{Re} = \frac{7}{400} = \frac{49}{400}\ A$$

هاڻي اسان هر هڪ مزاحم مان گذرندڙ ڪرنٽ معلوم ڪرڻ لاءِ اوهم جو قائدو استعمال ڪنداسين.

$$I_1 = \frac{V}{R_1} = \frac{7}{100}\ A$$

$$I_2 = \frac{V}{R2} = \frac{7}{400}\ A$$

$$I_3 = \frac{V}{R3} = \frac{7}{200}\ A$$

جائزو روتو ته ٽنهن ئي ڪرنٽ جو جوڙ $I = \frac{49}{400}\ A$

متوازي ڳانڍاپي جا فائدا (Advantages of Parallel Combination):

1. هر هڪ آواز کي جدا جدا کولي يا بند ڪري سگھجي ٿو.
2. هر هڪ برقي اوزار تي وولٽيج ساڳيو رهي ٿو. ۽ ذريعي جي وولٽيج جي برابر هوندو آهي.
3. جيڪڏهن ڪو به هڪ اوزار ڪم ڪرڻ ڇڏي ڏي ٿو ته بيا اوزار پنهنجو ڪم جاري رکندا.

متوازي ڳانڍاپي جا نقصان:

1. چاڪاڻ ته متوازي ڳانڍاپي جو سرڪٽ گهٽو ڪرنٽ ڪٽي ٿو، اهو محفوظ گهٽ آهي.
2. جيڪڏهن گهڻا بلب، بتيون يا ڪي بيا اوزار هڪ جڳهه تي بند ڪرڻا هجن يا هلائڻا هجن ته پوءِ هي طريقو استعمال ڪرڻ ڏکيو هوندو.

15.7 بجلي جي سگھ ۽ جول جو قاعدو:

بجلي جي سگھ (Electric Power):

ڪنهن به برقي سرڪٽ في ايڪي وقت ۾ ڪم ڪرڻ جي شرح کي بجلي جي سگھ يعني اليڪٽرڪ پاور چئبو آهي.
يا توانائي منتقل ڪرڻ جي شرح کي برقي سگھ چئبو آهي.

جڏهن ڪنهن هڪ مزاحم مان ڪرنٽ گذري ٿو ته برقي توانائي حرارتي توانائي ۾ تبديل ٿي وڃي ٿي ۽ سرڪٽ جي جزن ۾ حرارت پيدا ٿئي ٿي. انهن مان سيئي ڪجھ نه ڪجھ رڪاوٽ ڪن ٿا جيڪا خارج ٿئي ٿي جزن جي چوڌاري هوا ۾ وڃي ٿي.

اسراف سگھ گرمي ضايع ٿيڻ جي شرح کي (Power dissipation) چئبو آهي.

KARACHIEDU

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

رنگ جو ڪوڊنگ resistors



1 نمبر	2 عدد	ملائيندڙ	رواداري
0	0	×1	سلور 10%
1	1	×10	سون ± 5%
2	2	×100	
3	3	×1000	
4	4	×1000	
5	5	×100000	
6	6	×1000000	
7	7		
8	8		
9	9		

پيلو	واڱڻائي	نارنگي	سون
4	7 ⊗	1000	±5%

47KΩ ±5%

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

kWh هڪ مخصوص اوزار لاءِ حساب ڪرڻ لاءِ ڊوائيس جي پاور ريٽنگ (واٽ) کي ضرب ڪريو ان وقت جي مقدار (ڪلاڪ) سان جيڪو توهان اوزار استعمال ڪيو ۽ ورهايو 1000 سان.

عام طور تي پاور ڪنڊ تي درج ٿيل اهي، هي درجہ بندي طاقت آهي جيڪو توهان جو اوزار استعمال ڪندو آهي جڏهن ان کيو ويندو آهي.

وقت جو سامان ”ان“ ۾ جيڪڏهن منٽ يا سيڪنڊ، پهرين ڪلاڪن ۾ تبديل ڪريو.

ڪلو ايچ = $\frac{\text{واٽ x پيرا (ڪلاڪ)}}{1000}$

مجموعي ڪي 1000 سان ورهائڻ جي ضرورت آهي، ٻي صورت ۾ اهو ٿيندو، ”ڪل-و“ نہ.

اهو آهي Kilo-Watt-hour جنهن لاءِ توهان کي يوٽيلٽي ڪمپني طرفان بل ڏنو ويندو آهي.

اهو P نشاني سان ظاهر ڪيو ويندو آهي.
۽ ان جو ايڪو واٽ (Watt) آهي.
رياضي مطابق مزاحمتن ۾ سگهه (Power dissipation) جي مساوات هيٺ ڏجي ٿي.

$$P = IV = I^2R = \frac{V^2}{R}$$

مزاحمتن ۾ توانائي:

جڏهن سگهه جو خاص مقدار ڪنهن وقت جي دوراني ۾ اسراف ٿئي ته ان کي توانائي جو اسراف ٿيڻ چئبو آهي. توانائي جول ۾ ماپي ويندي آهي. سگهه جي فارمولا هڪ سرڪٽ يا جيتري ذريعي اسراف ٿيل توانائي جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو.

خرچ ٿيل توانائي $I^2Rt = \frac{V^2}{R}t = P\times t$

جول جو قاعدو سرڪٽ (Joules Law):

جڏهن ڪنهن سرڪٽ مان برقي ڪرنٽ گذري ٿو ته اهو پسرائيندڙ جي اندروني توانائي وڌائي ٿو جيڪو اليڪٽرانن جو پسرائيندڙن جي ائٽم سان ٽڪراءُ وڌائي ڇڏي ٿو. جنهن جي نتيجي ۾ توانائي پيدا ٿئي ٿي انهن جي ٽڪراءُ جي ڪري پيدا ٿيندڙ گرمي جي مقدار کي ماپڻ لاءِ انگريز طبعيات دان جول قاعدو ڏنو.

جڏهن بجلي جو ڪرنٽ هڪ سرائيندڙ مان گذري ٿو ته گرمي (H) پيدا ٿي وڃي ٿي. جيڪا پسرائيندڙ جي رڪاوٽ جنهن مان ڪرنٽ گذري ٿو. وقت ۽ ڪرنٽ جي مقدار جي چورس سان سڌي نسبت رکي ٿي. حسابي طريقي سان ان کي هن ريت ظاهر ڪيو ويندو آهي.

$$H \propto I^2Rt$$

جول جو پهريون قاعدو پسرائيندڙ مان گذرندڙ ڪرنٽ ۽ ان ۾ پيدا ٿيندڙ گرمي جي وچ ۾ تعلق ڏياري ٿو.

$$H = I^2Rt$$

جڏهن ته (H) گرمي جو مقدار ظاهر ڪري ٿي.
(I) برقي ڪرنٽ آهي. (R) پسرائيندڙ ۾ برقي رڪاوٽ جو مقدار آهي. (t) وقت کي ظاهر ڪري ٿو.
پيدا ٿيل گرمي جو مقدار سڌي نسبت رکي ٿو تار جي برقي رڪاوٽ سان. سرڪٽ ۾ جڏهن ڪرنٽ جو وهڪرو تبديل نه ڪيو وڃي.
پيدا ٿيل گرمي جو مقدار سڌي نسبت رکي ٿو ڪرنٽ جي چورس سان جڏهن برقي رڪاوٽ ۽ ڪرنٽ جي رسائي (Supply) مستقل آهي.
ڪرنٽ جي وهڪري جي ڪري پيدا ٿيل گرمي جو مقدار سڌي نسبت رکي ٿو وقت سان جڏهن رڪاوٽ ۽ ڪرنٽ جو وهڪرو مستقل رکيو وڃي.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

جول جي قانون جو استعمال

اليڪٽرڪ ڪرنٽ جو گرمائش اثر ڪجهه بجلي جي سامان ۾ استعمال ٿيندو آهي جهڙوڪ استري، ٽوسٽر ۽ هيٽر. ڪيترن ئي بجلي جي اوزارن ۾ نڪروم (نڪل ۽ ڪروميم جو هڪ ميلاپ) حرارتي عنصر طور استعمال ڪيو ويندو آهي. اهو هيٺين جزن جي ڪري آهي:
Nichrome مخصوص روڪاوٽ (ريزسسٽنٽ) جي هڪ اعليٰ سطحي آهي.
نڪروم جو پگهلاڻ وارو نقطو انتهائي بلند آهي. Nichrome oxidation جي مزاحمتي آهي.

ACHIEDU.COM

مثال 4

چار 4Ω اوھم رڪاوٽ ۾ 100J جول حرارت پيدا ٿئيءَ ٿي هرهڪ سيڪنڊ ۾ تہ مزاحمر جي وچ ۾ مخفي فرق معلوم ڪريو.

قدم 2: هيٺ ڏنل نامعلوم مقدارن کي معلوم ڪريو.

$$H = 100J$$
$$t = 1s$$
$$R = 4\ \Omega$$
$$V = ?$$

قدم 2: هيٺ ڏنل فارمولا لکو ۽ جيڪڏهن ضروري هجي تہ ٻيهر ترتيب ڏيو.

$$H = I^2Rt$$
$$V = IR$$
$$\frac{V}{R} = I$$
$$I = \frac{V}{R} \quad \text{or } I^2 = \frac{V^2}{R^2}$$
$$H = \frac{V^2}{R^2} \times R \times t$$
$$H = \frac{V^2}{R} \times t$$

قدم 3: رقمو وجهو ۽ معلوم ڪيو.

$$100 = \frac{V^2}{4} \times 1$$
$$100 \times 4 = V^2$$
$$400 = V^2$$
$$V^2 = 400$$
$$V = \sqrt{400}$$
$$V = 20V$$

نتيجو: مخفي فرق 20V آهي.

Weblinks

Encourage students to visit below link for Verification of Joule's law

https://www.youtube.com/watch?v=93AVPN747O8&ab_channel=Physics4students

Weblinks

Encourage students to visit below link for Current and potential difference

https://www.youtube.com/watch?v=cYifAaTFe8A&ab_channel=FuseSchool-GlobalEducation

15.8 سرڪٽ جي جزن جا استعمال (Use of Circuit Components):

اهڙا اوزار جيڪي هڪ اليڪٽراني سرڪٽ ناهن ٿا. انهن کي اليڪٽراني جزا چئبو آهي اهي گڏ ڳنڍيا وڃن ٿا عام طور تي ويلڊنگ ذريعي هڪ سرڪٽ سرشتي تي. هڪ سرڪٽ ناهڻ لاءِ نيم پسرائيندڙ اوپٽو اليڪٽرانڪ برقي مقناطيسيت ۽ ڪجهه ٻين قسمن ۾ ورهائي سگهجن ٿا.



شڪل 15.11
سوئچ

سوئچ يا چابي (Switch or Key): اهو تمام بنيادي برقي جزن مان هڪ آهي اهو برقي سرڪٽ کي کولڻ يا بند ڪرڻ لاءِ استعمال ٿيندو آهي ان مان اهو ظاهر ٿئي ٿو جڏهن توهان سوئچ کي دٻائيندا ته ڪرنٽ سرڪٽ جي رهيل حصي ۾ حرڪت ڪندو.

شڪل 15.12
مزاحم

مزاحم (Resistor): اهو ٻه ڇيڙن وارو برقي اوزار آهي جيڪو بجلي جي رڪاوٽ طور سرڪٽ ۾ استعمال ٿئي ٿو.

شڪل 15.13
بيٽري

بيٽري (Battery): اها هڪ برقي ذريعو آهي جيڪا برقي توانائي کي جمع ڪري ٿي ۽ ڪيميائي توانائي کي بجلي جي توانائي ۾ تبديل ڪري ٿي.



شڪل 15.14
توانائي جي حالت
تبديل ڪندڙ

ٽرانسڊيوسر (Transducer): اهو هڪ برقي جزو آهي جيڪو توانائي جي هڪ قسم کي ٻئي قسم ۾ تبديل ڪري ٿو. جيئن مائڪرو فون آواز واري توانائي کي تبديل ڪري ٿو برقي توانائي ۾ جيئن شڪل 15.14 ۾ ڏيکاريل آهي.

ايل ڊي آر ايس (LDRS Light Dependent Resistors)

روشني ماتحت مزاحم ضياءُ مزاحم روشني تابع مزاحم هڪ اليڪٽرانڪ جزو آهي جيڪو روشني اثر پذير آهي.
مثال طور جيئن خودڪار، حفاظتي بتيون انهن جي رڪاوٽ گهٽجي ٿي جيئن روشني جي شدت وڌي ٿي.



شڪل 15.15
روشني تي دارومدار
رکندڙ مزاحم

روشني جي گهٽ سطحن (In Low Light Levels) تي ايل ڊي آر(LDR) جي رڪاوٽ وڌيڪ آهي ۽ ان ۾ ٿورو ڪرنٽ وهڪرو ڪري ٿو.

- تيز روشني ۾ هڪ (LDR) جي رڪاوٽ گهٽ آهي ان مان وڌيڪ ڪرنٽ گذري سگهي ٿو.



شڪل 15.16
ٿرمسٽر

ٿرمسٽر (Thermistors): اهو حرارتي اثر پذير مزاحم آهي جنهن جي رڪاوٽ وڌيڪ مضبوطي سان گرمي پد تي دارومدار رکي ٿو اهو درستگي سان گرمي جي پيمائش لاءِ استعمال ڪيو وڃي ٿو.

رلي (Relay): اهو سوئچ (Switch) طور ڪم ڪري ٿو جنهن جو ڪم سرڪٽ کي برقي انداز ۾ بند ڪرڻ يا کولڻ آهي.

متحرڪ ڪوائل گيلوانو ميٽر (Moving Coil Galvanometer):

اهو هڪ برقي ميڪاني اوزار آهي، جيڪو تمام گهٽ مقدار جي ڪرنٽ کي معلوم ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويو ٿو. جنهن جي حد ملي ايمپيئر (Milli amperes) ۽ مائڪرو ايمپيئر جي وچ ۾ آهي. ليوجي گيلوانو (Luigi Galvano) اوزار ايجاد ڪيو. جنهن ڪري اهو انجي نالي سان منسلڪ آهي. اهو هڪ ڪرنٽ معلوم ڪندڙ ميٽر آهي، جيڪي مقناطيسي ۾ قطبي تي ٽارڪ تي بنياد رکي ٿو.



شڪل 15.17
گيلوانو ميٽر



شڪل 15.17

ايميٽر (Ammeter):

ايميٽر هڪ برقي ميڪانوي اوزار آهي جيڪو برقي ڪرنٽ ماپڻ لاءِ استعمال ڪيو ويو ٿو اهو هڪ گيلوانو ميٽر جو ترميم ٿيل شڪل آهي گيلوانو ميٽر کي هڪ ايميٽر ۾ تبديل ڪري سگهجي ٿو جڏهن ان ۾ متوازي رڪاوٽ (Shunt Resistance) لڳائڻ سان گيلوانو ميٽر کي گهٽ ايميٽر سرڪٽ ۾ ايميٽر کي هميشه کي سلسليوار استعمال ڪيو ويو ٿو ان جي نشاني (A) آهي.

شڪل 15.18

چا توهان ڄاڻو ٿا!

اهڙي قسم جي ريزسٽر کي مزاحمت جو تمام گهٽ قدر هوندو آهي ان کي شنٽ ريزسٽنس چئبو آهي.



وولٽ ميٽر (Voltmeter):

وولٽ ميٽر هڪ برقي ميڪاني اوزار آهي. جيڪو مخفي فرق معلوم ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويو ٿو. هڪ گيلوانو ميٽر کي وولٽ ميٽر ۾ تبديل ڪري سگهجي ٿو. جيڪڏهن گيلوانو ميٽر سان هڪ سلسليوار وڏي رڪاوٽ ڳنڍي وڃي.



شڪل 15.19



شڪل 15.20

چا توهان ڄاڻو ٿا!

هڪ وولٽميٽر کي هڪ سرڪٽ ۾ متوازي ۾ استعمال ڪبو آهي. هي وولٽميٽر جي نشاني آهي

KAKA EDU

هڪ برقي سگهہ جو گهرن ڏانهن منتقل ٿيڻ
:(Electrical Power Transmission to a house)

گهر ڏانهن منتقلي لاءِ بجلي جون ٽي تارون استعمال ڪيون وينديون آهن انهن مان هڪ ارٿ واري تار (Ground wire) آهي. هن تار ۾ ڪرنٽ نہ هوندو آهي، گهر جي ارٿ واري تار ڌاتو جي پليٽ سان ڳنڍي زمين ۾ پوري ويندي آهي ٻئي تار غير جانبدار تار طور سڃاتي ويندي آهي جيڪا پاور پلانٽ جي اندر زمين ۾ پوري ويندي آهي وولٽيج کي مستقل رکڻ لاءِ هن تار جي ذريعي ڪرنٽ واپس ٿئي ٿو ٽئين تار جنهن کي گهٽي پوٽينشل آهي، ان کي گرم تار چيو ويندو آهي گرم ۽ غير جانبدار گرم تار جي وچ ۾ وولٽيج جو فرق 220V وولٽ آهي. انساني جسم بجلي جو سٺو پسرائيندڙ آهي. جيڪڏهن هڪڙو ماڻهو گرم تار ڪٽي ٿو ان جي جسم مان زمين ڏانهن ڪرنٽ وهڪرو ڪري ٿو. جيڪو اسان لاءِ خطرناڪ ثابت ٿي سگهي ٿو گرم ۽ غير جانبدار تارن گهريلو اوزارن کي استعمال ڪرڻ لاءِ متوازن ڳنڍيون وڃن ٿيون. انهن سينن ۾ ساڳيو ئي وولٽيج جو فرق ٿئي ٿو. مکيہ فيوز ۽ بجلي جي ميٽر جيڪو رڪاوٽ لاءِ فعال ڪيو ويو آهي انهن جي و چ ۾ جوڙيو ڪيو وڃي ٿو. جيڪو شڪل (15.21) ۾ ڏيکاريل

بجلي جي ميٽر جي پيداوار گهر جي مکيہ بورڊ ڏانهن منتقل ٿئي ٿي ۽ بعد ۾ گهرجي سرڪٽ ڏانهن مکيہ بورڊ ۾ 30A جا فيوز لڳايا وڃن ٿا هر هڪ اوزار کي سڌي طرح گرم تار سان جوڙيو وڃي ٿو هڪ فيز ۽ سوئچ اوزارن کي گرم تار جي چيڙن سان ڳنڍڻ لاءِ استعمال ڪيا وڃن ٿا. ان صورت ۾ جيڪڏهن هڪ فيوز سڙي وڃي تہ ان جو ٻين اوزارن جي ڪم تي ڪو اثر نٿو پوي.

Weblinks

Encouraging students to visit below link for Live, neutral and earth wire

https://www.youtube.com/watch?v=0OKTejgaWTY&ab_channel=FuseSchool-GlobalEducation

Weblinks

Encourage students to visit below link for How electricity reaches out home

https://www.youtube.com/watch?v=nBM1kd_ECog&ab_channel=GauravJ-TheElectricalGuy



Fig: 15.21

ACHIEDU.COM

بجلي جا خطرا (Hazards of Electricity):

برقي جھٽڪو برقي باھ ۽ برقي شعلا بجلي جا بنيادي خطرا آھن جيڪي بجلي جي استعمال دوران ٿين ٿا. جڏھن ھڪ انساني جسم بجلي جي ٻنھي تارن يا ھڪ گرم تار سان ملي (Contact) ٿو. جنھن جو نتيجو بجلي جو جھٽڪو ثابت ٿئي ٿو. بجلي جي جھٽڪي جي شدت جسم جي رستي تي دارومدار رکي ٿي. ڪرنٽ جو مقدار جسم جي ديگھ ۽ جسم جي چمڙي جو خشڪ ۽ آلو ھجڻ تي ۽ آلي چمڙي بجلي جي سني پسرائيندڙ آھي.

خراب ٽيل موصليت (Damaged Insulation):

موصليت مان مراد ھر سرڪٽ ۾ تار جي چوڌاري پلاسٽ مان نهيل شيٽ آھي. جيڪڏھن موصليت خراب ٿي وڃي ٿي تہ اندريون پسرائيندڙ ظاھر ٿي پوي ٿو. جيڪڏھن اھي کليل انساني جسم سان ملن تہ پوءِ اھي ھڪ ماڻھو کي برقي جھٽڪو ڏئي سگھن ٿيون.

شڪل(15.22)
خراب موصليت

جيڪو جھٽڪو انساني موت جو سبب بڻجي سگھي ٿو. جيستائين خراب ٽيل موصليت تبديل نٿا ڪريو تہ ان کي بجلي ٽيپ (Tape) سان محفوظ ڪريو. ان ڳالھ کي يقيني بڻايو تہ سيئي بجلي جا ذريعا بند آھن ۽ پوءِ ان خراب ٽيل موصوليت کي بدلايو.

تارن جو گھڻو گرم ٿيڻ (Over Heating of Cables):

شڪل(15.23)
تار جو وڌيڪ گرم ٿيڻ

جڏھن تارن مان گھڻو ڪرنٽ گذري ٿو تہ اھو تارن جو وڌيڪ گرم ٿيڻ جو سبب بڻجي سگھي ٿو. توانائي جي گھڻي مقدار جي نتيجي ۾ گھڻي گرم ٿيڻ جي ڪري برقي باھ جو خطرو وڌي ويندو آھي.

گھميل حالتون (Damp Conditions):

گھم واري ماحول ۾ جيڪي ماڻھو برقي اوزارن جي ويجھو آھن جيئن ھڪ غسل خاني ۾ انھن کي بجلي جو ڪرنٽ لڳڻ جو وڌيڪ انديشو ھوندو آھي. پاڻي مان گذرندڙ بجلي جي ڪري چاڪاڻ تہ عام پاڻي بجلي جو سنو پسرائيندڙ آھي جيڪڏھن ھڪ ماڻھو ساڪٽ (Socket)کي ڇھي ٿو جڏھن ان جي چمڙي آلي ھجي تہ ماڻھو کي ڪرنٽ لڳڻ جو وڌيڪ خدشو آھي.

شڪل(15.24)
گھم ۾ رکيل وڏي تار وارا سوئچ

گھريلو بجلي ۾ حفاظتي اُپاءَ (Safety Measures in Household Electricity):

جديد سماج ۾ بجلي ھڪ سگھ جو تمام ضروري ذريعو بڻجي چڪي آھي ان جي افاديت جي باوجود برقي وولٽيج جا ڪيترائي حادثا ۽ خطرا آھن.

KARACHIEDU.COM

جنهن کي نظر انداز نٿو ڪري سگهجي. جيڪڏهن احتياط نہ ڪيو تہ اليڪٽرانن جو سلسلو وهڪرو جاندارن جي سيلن (Cell) مان گذارڻ سان تباهہ ڪري سگهي ٿو ڪنهن بہ اڻ وڻندڙ حادثي کان بچاءُ لاءِ هيٺيان اُپاءُ وٺڻ گهرجن.

فيوز ۽ ٽوڙيندڙ (Fuses and Breakers):

فيوز برقي جزن کي نقصان ٿيڻ کان بچائن ٿا جيڪو وڌيڪ گرمي جي سبب ڪري ٿئي پوي ٿو. جڏهن ڪرنٽ جو اهم مقدار سرڪٽ مان وهي ٿو، وائرون جيڪي سرڪٽ ۾ شامل آهن اهي وڌيڪ گرم ٿيڻ شروع ڪنديون. هڪ ڌاتو جي وائر جنهن جي پگهرجڻ جو نقطو گهٽ آهي پگهرجي، وري سرڪٽ کي ٽوڙي ڇڏيندي.

سرڪٽ بريڪر (The Circuit Breaker):

سرڪٽ بريڪر جيڪي اڪثر گهرن ۾ استعمال ڪيا وڃن ٿا. هڪ سرڪٽ مان وهندڙ ڪرنٽ جي مقدار کي روڪڻ لاءِ سرڪٽ بريڪر استعمال ڪيا وڃن ٿا. جيئن ٽيڪ سرڪٽ بريڪز هڪ وسيع حد جي مقدار جا موجود آهن. هڪ اڪيلي سرڪٽ مان وڌ ۾ وڌ ڪرنٽ مثال طور تي 20 ايمپيئر وهي سگهي ٿو. 20 ايمپيئر جو ڪرنٽ ڌاتوجي پٽي کي گرم ڪري ان کي هيٺين طرف ۾ موڙيندو ۽ چال پيرم کي آزاد ڪندو. وڌيڪ چاڙهہ جو بندوبست جيڪو شارٽ سرڪٽ (Short Circuit) مان حاصل ٿئي ٿو. مختلف ترڪيب ۽ ترتيب استعمال ۾ آندي ويئي آهي تي گهٽ گرمي جي سبب ڪري ڪرنٽ تيز ڪرڻ جي هڪ اوچي حالت ۾ بہ ڌاتوئي پٽي تيزيءَ سان بيهر مڙي ويندي هڪ ننڍي برق مقناطيس جي ذريعي جيڪو هڪ لوهہ جي ٽڪر تي ويڙهي ناهيو وڃي ٿو.

زميني تار (The Ground Wire):

لفظ گرائونڊ جو مطلب آهي تہ ڪاشيءِ زمين سان ڳنڍي وئي آهي. جيڪا چارج جمع ڪري ٿي. گرائونڊ تار هڪ برقي اوزار طور ڪم اچي ٿي ۽ زمين ڏانهن رستو مهيا ڪري ٿي، جيڪا عام رستي کان جدا ڪري ٿي،جيڪو رستو ڪرنٽ وٺي ٿو. تجرباتي ڪم جي طور تي سروس پينل(Service Panel) تي ان کي برقي غير جانبدار (Electrical neutral) سان ڳنڍيو وڃي ٿو. اهڙي طرح جيڪڏهن ڪو برقي نقص ٿئي ٿو تہ ان تي هڪ ڪافي گهٽ رڪاوٽ جو رستو آهي. سرڪٽ بريڪر کي ڪيرائي ٿو،جيئن شڪل (15.26) ۾ ڏيکاريل آهي. هڪ اوزار جي حالت سان ڳنڍيل آهي، اهو رکي ٿو زمين پوٽينشل کي وولٽيج جي حالت ۾ اڪثر ڪري زميني پوٽينشل کي بڙي ورتو وڃي ٿو. ان ئي طرح برقي جهٽڪو پري رکي ٿو. معياري بجلي جي سرڪٽن ۾ هڪ گرائونڊ تارهوندي آهي ۽ فيوز يا سرڪٽ ٽوڙ سلامتي لاءِ هوندو آهي.

شڪل 15.25
مختلف قسم جا فيوز

شڪل (a) 15.26
سرڪٽ بريڪر



شڪل (b) 15.27
بناوتي خاڪو سرڪٽ
بريڪر جو

KARACHIEDU.COM



برقي جهٽڪن جا انساني جسمن تي اثر.

(Effects of Electric Shock on human body):

- 0.001A جو بجلي جو ڪرنٽ محسوس ڪري سگجي ٿو.
- 0.005A جو برقي ڪرنٽ انساني جسم لاءِ درد ڪار ٿي سگهي ٿو.
- جيڪڏهن 0.010A جو برقي ڪرنٽ آهي. نتيجي ۾ ماس گوشت سڪڙجي ويندو بي قابو انداز ۾.
- 0.015A جو بجلي جو جهٽڪو آهي تہ اهو اسان ڪي ماس تي ضابطي جي ڪوٽ ڏانهن ڇڪي سگهي ٿو.
- 0.070A جو برقي ڪرنٽ دل مان گذري ٿو ۽ دل ۾ هڪ وڏو خلل پيدا ڪري سگهي ٿو. جيڪڏهن هن برقي ڪرنٽ جو وهڪرو هڪ سيڪنڊ کان وڌيڪ جاري رهي تہ اهو يقين موتمار ثابت ٿيندو.

Weblinks

Encourage students to visit below link for Why don't birds get electrocuted on power lines?

https://www.youtube.com/watch?v=rtnmCf2QFTc&ab_channel=InterestingEngineering

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال1. گهر ۾ بجليءَ جي خطرن جي مختصر وضاحت ڪريو.
سوال2. چار حفاظتي اپاءَ ٻڌايو جيڪي گهر جي سرڪٽ لاءِ هجن.
سوال3. هڪ فيوز سرڪٽ ۾ وولٽيج يا ڪرنٽ ڪي منظم ڇا ڪري ٿو؟

KARACHIEDU

اختصار Summary

- اسٽڊي ڪرنٽ (Steady Current) آزاد اليڪٽران جو مسلسل وهڪرو.
- برقي ڪرنٽ في ايڪي وقت ۾ گولا ئي پڪيڙا ايراضي A منجهان چارجن جو وهڪرو آهي. $I = \frac{Q}{t}$
- ڊائريڪٽ ڪرنٽ DC مستقل مقدار سان طرف ۾ ڪرنٽ جو وهڪرو آهي.
- تبديل ٿيندڙ ڪرنٽ (AC) (Alternate Current) اهو هڪ برقي ڪرنٽ آهي جيڪو پنهنجو طرف هڪ سيڪنڊ ۾ ڪيترائي دفعا بدلائي ٿو باقائدا وقفن تي.
- ٻن نقطن جي وچ ۾ برقي پوٽينشل جي فرق کي پوٽينشل جو فرق چيو وڃي ٿو.
- اليڪٽرو موٽوزور توانائي في ايڪي برقي چارج کي اليڪٽرو موٽوزور چئبو آهي. جيڪا هڪ توانائي جي ذريعي کان مهيا ڪئي وڃي ٿي. جهڙڪ برقي جنريٽر يا بيٽري.
- اوهم جو قائدو بيان ڪري ٿو ته هڪ پسرائيندڙ مان ڪرنٽ جو وهڪرو سڌي نسبت رکي ٿو پسرائيندڙ جي ڇيڙن جي وچ ۾ پوٽينشل فرق سان جيستائين پسرائيندڙ جون طبعي حالتون مستقل هجن. V = IR
- رڪاوٽ هڪ مخالفت آهي آزاد اليڪٽرانن جي وهڪري جي ڪنهن به جسم جي.
- ڪنڊڪٽنس ڪنهن به پسرائيندڙ جي ابتي مزاحمت رڪاوٽ آهي.
- مزاحمن (Reistors) جي سلسليوار ڳانڍاپي ۾ حاصل رڪاوٽ جدا جدا مزاحمت جي مزاحمت جوڙ جي برابر هوندي آهي.
- مزاحمن جي متوازي ڳانڍاپي ۾ حاصل ابتي مزاحمت جدا جدا مزاحمن جي ابتي رڪاوٽ جي جوڙ جي برابر هوندي آهي.
- برقي سگهه برقي سرڪٽ ۾ ڪم ڪرڻ جي شرح آهي.
- جول جو قائدو بيان ڪري ٿو ته برقي سرڪٽ ۾ پيدا ٿيندڙ حرارت جي شرح سڌي نسبت رکي ٿي رڪاوٽ سان ۽ حرڪت جي چورس سان.
- ٿرمسٽر (Thermistor) هڪ حساس اوزار آهي جيڪو عام طور تي نيم پسرائيندڙ شين جو ٺهيل هوندو آهي جنهن جي رڪاوٽ تمام تيزي سان بدلبي رهي ٿي گرمي پد جي بدلجڻ سان.
- رلي (Relay) هڪ اهو اوزار آهي جيڪو بجلي جي وهڪري تي ضابطو آڻڻ لاءِ سرڪٽ کي بند يا کولڻ جو ڪم ڪري ٿو.
- سوئچ هڪ بجلي جو جزو آهي جيڪو هڪ برقي سرڪٽ ۾ پسرائڻ جي رستي کي کولڻ يا بند ڪرڻ لاءِ استعمال ٿئي ٿو.
- لائيٽ ايميٽنگ ڊايوڊ (LED) هڪ نيم پسرائيندڙ روشني جو ذريعو آهي جڏهن ان مان ڪرنٽ گذري ٿو ته روشني خارج ڪري ٿو.
- (LDRS) روشني تابع مزاحم LDRS ضياء مزاحم (Photo Resistor)
- اليڪٽراني جزا آهن جيڪي اڪثر ڪري برقي سرڪٽ ناهڻ لاءِ استعمال ٿيندا آهن اهو اتي لازم ٿئي ٿو جتي روشني جي سطح جي موجودگي معلوم ٿئي.
- گيلوانو ميٽر هڪ بجلي تي هلندڙ اوزار آهي جيڪي ٿورو ڪرنٽ معلوم ڪرڻ ۽ ماپڻ لاءِ استعمال ٿئي ٿو.
- ايميٽر هڪ برقي اوزار آهي جيڪو برقي ڪرنٽ کي ايمپيئر (A) يا ملي ايمپيئر (Milli Amperer) ماپڻ لاءِ استعمال ڪيو وڃي ٿو.
- وولٽ ميٽر (Volt Meter) هڪ اهو برقي اوزار آهي جيڪو پسرائيندڙ جي ٻن ڇيڙن جي وچ ۾ پوٽينشل (مخفي) فرق معلوم ڪرڻ لاءِ استعمال ٿئي ٿو.

KARACHIEDU.COM

ذهني نقشو

برقي ڪرنٽ

فزڪس جي هيءَ شاخ چارجن جي حرڪت سان واسطو رکي ٿي.

- اليڪٽرڪ ڪرنٽ جو ايڪو ايمپيئر
- اليڪٽرڪ ڪرنٽ جا قسم
  - ذاتو پسرائيندڙ مان ڪرنٽ جو وهڪرو ۽ ڊرفٽ رفتار جو ذڪر
  - اليڪٽرڪ ڪرنٽ
  - رواجي ڪرنٽ
- اليڪٽرڪ ڪرنٽ جوذريعو
  - بيٽري يا سيل
- اليڪٽرڪ ڪرنٽ جا اثر
  - گرم ٿيڻ وارواثر $H = I^2Rt$
- پسرائيندڙ ۾ ڪرنٽ جي رڪاوٽ ۽ ان جو ايڪو ”اوهم“
  - گرمي پد جو رڪاوٽن تي اثر $\propto = \Delta R = R/R_1t$
  - رڪاوٽي صلاحيت $\varrho = RA/L$
  - ايڪو اوهم $(m\Omega)$
  - مزاحمتن جو جوڙ
    - سلسليوار ڳانڍاپو $R_e = R_1 + R_2 + R_2$
    - متوازي ڳانڍاپو $1/R_e = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$
  - سادي سرڪٽن ۾ اوهم جو قاعدو
    - اوهم پسرائيندڙ
    - غير اوهم پسرائيندڙ
- برقي سگهه ۽ ضايع مزاحمتن ۾ $P = IV = V^2/R$
- پوٽينشيو ميٽر ۽ پوٽينشل جوفرق
- اِي-ايم-ايف ۽ پي-ڊي جو ايڪو ساڳيو آهي

KARACHIEDU.COM

حصو (الف) گهڻ جوابي سوال(Multiple Choice Questions):

1. هڪ سرڪٽ ۾ جڏهن اليڪٽران گهٽ پوٽينشل کان وڌيڪ پوٽينشل ڏانهن حرڪت ڪري ته اهو.
(الف) توانائي حاصل ڪندو (ب) پنهنجو وجود وڃائي ويهندو
(ج) توانائي خارج ڪندو (د) پوٽينشل حاصل ڪندو

2. ______ طريقي سان ايميئر ميٽر برقي ڳنڍيو ويندو آهي.
(الف) سلسليوار (ب) متوازي (ج) ڪهڙي به (د) انهن مان ڪوبه نه

3. رڪاوٽ هيٺين مان ڪنهن تي دارومدار نٿي رکي.
(الف) پسرائيندڙ جي ڊيگهه (ب) گولائي پکيڙ
(ج) گهاٽائي (د) مزاحمتي صلاحيت

4. اوهم جو قاعدو ٻڌائي ٿو ته
(الف) رڪاوٽ وڌڻ سان ڪرنٽ وڌي ٿو (ب) رڪاوٽ گهٽڻ سان ڪرنٽ وڌي ٿو
(ج) رڪاوٽ وڌڻ سان وولٽيج وڌن ٿا (د) ڪرنٽ وڌڻ سان وولٽيج وڌندا

5. سرڪٽ جي اها حالت جنهن ۾ رڪاوٽ "ٻڙي" هجي ته ان کي ______ چئبو آهي.
(الف) پورو سرڪٽ (ب) اڻ پورو سرڪٽ
(ج) شارٽ سرڪٽ (د) ٻڙي سرڪٽ

6. اوهم جي قاعدي لاڳو ٿيڻ لاءِ ______ شرط آهي ته
(الف) گرمي پد مستقل هجڻ گهرجي
(ب) ڪرنٽ جي وولٽيج سان سڌي نسبت هجڻ گهرجي
(ج) گول تار جي رڪاوٽ هجي. (د) مٿيان سڀ

7. اوهم جو قاعدو لاڳو نه ٿيندو.
(الف) نيم پسرائيندڙ (ب) ڊي-سي سرڪٽ
(ج) ننڍين رڪاوٽن (د) گهٽي ڪرنٽ

8. جڏهن 6Ω ۽ 12Ω جي رڪاوٽن کي متوازي ڳنڍيو وڃي ٿو ته انهن جي حاصل رڪاوٽ ٿيندي.
(الف) 7Ω (ب) 6Ω (ج) 4Ω (د) 5Ω

9. جسم جي اها خاصيت جيڪا برقي چارجن جي وهڪري ۾ رڪاوٽ وجهي ته ان کي برق ______ چئبو آهي.
(الف) ڪئپيسٽرس (گنجائش) (ب) پوٽينشل (ج) رڪاوٽ (د) پسراءُ

10. اليڪٽرڪ سرڪٽ کي بيٽري سان ڳنڍڻ جو سبب آهي ته.
(الف) پسرائيندڙ ۾ رڪاوٽ مستقل رکڻ
(ب) پسرائيندڙ ۾ رڪاوٽ کي تبديل ڪرڻ
(ج) پسرائيندڙ ۾ پوٽينشل فرق برقرار رکڻ
(د) پسرائيندڙ ۾ بدلجندڙ پوٽينشل کي برقرار رکڻ

KARACHIEDU.COM

حصو (ب) ٺهيل سوال(Structured Questions):

1. چا سلسليوار ڪيپيسٽرن جو ڳانڍاپو چارج جو برابر مقدار ڪيپسٽر ۾ جمع ڪري ٿو؟
2. اسان ڪي سلسليوار ڪان وڌيڪ اوزارن جي متوازي ڳانڍاپي ۾ ترجيح جو ڏيڻ گهرجي ان بناوت جا ڪهڙا فائدا آهن؟
3. چا هڪ سرڪٽ مان ڪرنٽ گذارڻ لاءِ پوٽينشل جي فرق جي ضرورت پوي ٿي؟
4. هڪ بجلي جي بلب ۽ اليڪٽيريڪل هيٽر ڪي سلسليوار ڳنڍڻ جو ڏکيو آهي ؟
5. جڏهن هڪ سرڪٽ ۾ فيوز استعمال ڪيو وڃي ته چا اهو ڪرنٽ يا پوٽينشل جو فرق تي ضابطو ڪري ٿو؟
6. روايتي (Conventional) ڪرنٽ مان چا مراد آهي؟وضاحت ڪريو.
7. اوهم جو قاعدو ۽ ان جون حدون بيان ڪريو؟
8. مختلف مزاحمتن جي حاصل رڪاوٽ معلوم ڪيو سلسليوار يا متوازي ڳانڍاپي ۾ مناسب حل استعمال ڪندي.
9. هڪ ڌاتو جي پسرائيندڙ جي مزاحمت جا اثر ڪهڙا ٿين ٿا ۽ اهي ڪيئن ماپبا؟
10. جول جي قاعدي ۽ مزاحمتن ۾ توانائي جي ضايع ٿيڻ جي عمل جي وضاحت ڪريو.
11. هڪ گهريلو سرشتي ۾ گرم غير جانبدار ۽ زمين تارن جي وضاحت ڪريو.
12. بدلجندڙ ڪرنٽ ڪيئن ڪم ڪري ٿو؟
13. بجلي جي ڪرنٽ سان لاڳاپيل خطرن جي وضاحت ڪريو.
(غير پسرائڻ جو خطرو تارن جي وڌيڪ گرمي گهم جون حالتون)
14. گهريلو بجلي ۾ حفاظتي تدبيرون ڪيئن استعمال ڪيو وينديون آهن؟ وضاحت ڪريو.
15. انساني جسم تي هڪ اوزار جا اثر بجلي جي جهٽڪي جو سبب بڻجن ٿا بيان ڪريو.

KARACHIEDU.COM

حصو (ت) مشقي سوال:

1. جڏهن هڪ ڪيسي واري ڪلڪيوليٽر ۾ 0.0002A ڪرنٽ آهي ته هر هڪ منٽ ۾ ڪيتري چارج وهڪرو ڪندي؟ (12mC)
2. ڪرنٽ جو مقدار معلوم ڪريو جيڪو هڪ بجلي جو هيٽر هڪ ڪمري کي 5 منٽن ۾ گرم ڪرڻ لاءِ استعمال ڪجي ٿو جيڪڏهن چارج 2100C آهي. (7A)
3. ٻن نقطن جي وچ ۾ 90V پوٽينشل جو فرق موجود آهي جيڪڏهن ٻن نقطن جي وچ ۾ نا معلوم چارج کي حرڪت ڏيارڻ سان 450J ڪم ڪيو ويو آهي ته چارج جو مقدار معلوم ڪريو (5C)
4. ٻن نقطن (A) ۽ (B) جي وچ ۾ پوٽينشل جو فرق معلوم ڪريو. +9μC چارج کي (A) کان (B) تائين حرڪت ڏيارڻ لاءِ ٻاهريون ڪم ڪيو وڃي. (100V)
5. هڪ سفري ريڊيو جي چيڙن تي (6.0V) پوٽينشل آهي جيڪڏهن ريڊيو سرڪٽ کي 20 ملي ايمپيئر ڪرنٽ ڏنو وڃي ٿو ته ريڊيو جي رڪاوٽ معلوم ڪريو. (300Ω)
6. پورٽبل ريڊيو ٽرمينلز تي لاڳو ٿيل ممڪن فرق 6.0 وولٽ آهي. ريڊيو جي مزاحمت جو اندازو لڳايو جڏهن (20mA) جو ڪرنٽ وهڪرو ان مان وهندو. (300Ω)
7. رڪاوٽون 6Ω, 4Ω ۽ 12Ω متوازي ڳنڍيون ويون آهن ۽ پوءِ 6V (اي ايم ايف) ذريعي سان ڳنڍيون وڃن ٿيون. هيٺيان مقدار معلوم ڪريو.
   (i) سرڪٽ جي حاصل رڪاوٽ (2Ω)
   (ii) سرڪٽ مان ڪرنٽ ڪيترو وهڪرو ڪندو. (3A)
   (iii) هر رڪاوٽ مان ڪرنٽ ڪيترو وهڪرو ڪندو. (1.5A, 1A, 0.5A)
8. هڪ 220V سرڪٽ ٻن بلبن 120 Watt ۽ 80 Watt کي سگهه مهيا ڪري ٿو ٻڌايو ته ڪهڙي بلب ۾ وڌيڪ رڪاوٽ R هوندي ۽ ڪهڙي بلب مان وڌيڪ ڪرنٽ گذرندو؟

(80W bulb, 120W bulb)

KARACHIEDU.COM

يونٽ نمبر- 16
برقي مقناطيسيت

بجلي ۽ مقناطيس جي وچ ۾ هڪ مضبوط تعلق آهي. بجليءَ جي پيداوار هڪ مقناطيس کي هڪ ذريعي طور استعمال ڪندي هڪ دلچسپ واقعو آهي. مقناطيسي ميدان کي تبديل ڪرڻ سان برقي ڪرنٽ پيدا ڪرڻ ممڪن آهي، ۽ ساڳئي طرح، مقناطيسي ميدان برقي ڪرنٽ کي تبديل ڪندي پيدا ڪري سگهجي ٿو. هڪڙو سادو مقناطيس استعمال ڪري سگهجي ٿو هڪڙي زندگي بدلائيندڙ ٽيڪنالاجي پيدا ڪرڻ لاءِ جيڪا زندگي کي آسان بڻائي ٿي.

شاگردن جي سکڻ جا نتيجا:

(Students Learning out comes)(SLO_5):

هن يونٽ کي سکڻ کان پوءِ شاگردن کي هيٺين شين لاءِ قابل هئڻ گهرجي.

- هڪ تجربي وسيلي بيان ڪريو ته هڪ اليڪٽرڪ پسرائيندڙ جي چوڌاري مقناطيسي ميدان ٿئي ٿو.
- مقناطيسي ميدان جي وضاحت ڪريو.
- مقناطيسي ميدان جون ليڪون ٺاهيو.
- بيان ڪريو ته مقناطيسي ميدان ۾ عمودي رکيل ڪرنٽ پسرائيندڙ تي زور لڳي ٿو.
- بيان ڪريو ته ڪرنٽ گذار ڪوائل هڪ مقناطيسي ميدان ۾ معيار زور جو اثر (Torque) محسوس ڪري ٿي.
- (D.C)موٽر جي عمل کي ڪوائل جي موڙ جي اثر سان جوڙيو.
- هڪ تجربي وسيلي بيان ڪري ظاهر ڪيو ته مقناطيسي ميدان جي بدلجڻ سان سرڪٽ ۾ ڪرنٽ جو اُپادن ٿئي ٿو.
- اُپادن اليڪٽرو موٽو زور اُپادن جي ميدان تي اثر ڪندڙ جزن جي لسٽ ٺاهيو.
- وضاحت ڪريو ته پيدا ٿيل اليڪٽرو موٽو زور جي اُپادن جو رخ تبديلي ۾ بقاءُ واري عمل سان پيٽ ڏيو.
- اي سي A.C جنريٽر جو هڪ سادو نمونو بيان ڪريو.
- باهمي اُپادن ۽ ان جي جزن کي بيان ڪريو.
- نشاندهي ڪيو ته هڪ ٽرانسفارمر ٻن ڪوائلن جي وچ ۾ باهمي اُپادن جي اصولن تي ڪم ڪري ٿو.
- (AC) اي سي سرڪٽ ۾ ٽرانسفارمرن جو مقصد بيان ڪريو.
- سگهه جي منتقلي ۾ ٽرانسفارمر جي ڪارڪردگي جي نشاندهي ڪيو،پاور اسٽيشن کان اوهان جي گهر تائين.
- توهان جي گهر ۾ استعمال ٿيندڙ مختلف مقصدن لاءِ (Step up) ۽ (Step Down) ٽرانسفرمرن جي فهرست ٺاهيو.

اسان جي روزمره جي زندگي ۾ چار جوڙڻ عمل ڪن ٿيون. ڇا اسان اِن ڪي سمجهون ٿا يا نہ؟ باسڪٽ بال (Basket Ball) کيڏڻ کان خلا ۾ راڪيٽ موڪلڻ تائين، توهان جي ريفريجريٽر جي چقمق چنبيڙڻ تائين اهي سڀئي زور اسان روز مره واري زندگي ۾ مشاهدو ڪيو ٿا انهن چئن زورن کي هيٺ ڏجي ٿو. ڪشش ثقل جي قوت ڪمزورزور (Weak Force) برق مقناطيسي زور (Electro (Magnetism force ۽ طاقتور زور (Strong Force).اهي زور هر شئي کي سنڀالن ٿا جيڪي ڪائنات ۾ تي رهيون آهن.



Fig: 16.1 Fundamental forces of nature

ڪشش ثقل اها قوت آهي جيڪا مادي کي گهڻي مفاصلي تائين ڪشش ڪري ٿي (لڪين نوري سال). برقي مقناطيسي زور انتهائي طاقتور آهي پر اهو تمام ننڍي حد تي ڪم ڪري ٿو. واڌو چارج ٿيل ائٽم جا مرڪز ڪاٿو چارج ٿيل اليڪٽرانن کي ڪشش ڪن ٿا نتيجن ۾ ائٽم ۽ ماليڪيول ٺهن ٿا. ان جي بنيادي وجهہ اها آهي تہ مرڪز اليڪٽران تي ضابطو رکي ٿو ۽ ان سڄي بناوت جو ذميوار مرڪز آهي.

گهريلو استعمال ٿيندڙ برقي اوزارن ۾ برقي مقناطيسيت بنيادي اصولن تحت ڪم ڪري ٿي. انهن جي استعمال ۾ لائيٽ، ائيرڪنڊيشنر، جنريٽر ۽ ٽرانسفارمر وغيره شامل آهن. هن (Unit) مڪمل ٿيڻ ڪانپوءِ شاگرد انهن متيئن سيني عملن جي سمجهڻ جي لائق ٿيندا.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

برقي مقناطيسي زور جو مادن جو جوڙڻ. ڪولمب جو قائدو هڪ جهڙيون چارجون هڪ ٻئي کي ڌڪن ٿيون، مخالف چارجون هڪ ٻئي کي ڪشش ڪن ٿيون. پروٽان، پروٽان کي ڌڪن ٿا ۽ اليڪٽران کي ڇڪن ٿا ۽ جڏهن تہ اليڪٽران اليڪٽران کي ڌڪن ٿا ۽ پروٽان کي ڇڪن ٿا.



اليڪٽران جي پڪڙ

برقي مقناطيسي زور اليڪٽران کي ائٽم جي واڌو چارج ٿيل مرڪز جي چوڌاري مدار ۾ ڇڪي ٿو وڌن مرڪزن ۾ گهڻا اليڪٽران ڇڪن ٿا.



ائٽم ۽ ماليڪيول

برقي مقناطيسي زور ائٽم ۽ ماليڪيولن کي گڏي رکن ٿا. ائٽمي مرڪزن جي چوڌاري اليڪٽران توانائي جي مدارن ۾ رهندي واڌو ۽ ڪاٿو چارجن کي متوازن ڪن ٿا.



برقي مقناطيسي زور (Electromagnetic Force)

برقي مقناطيسي زور جيئن تہ برق مقناطيسي زور بن زورن جو ميلاپ آهي هڪ (برقي Electric) ۽ ٻيو مقناطيسي (Magnetic). طبعياتدان ٻهريون سوچيو تہ اهي ضرور جدا جدا شيون آهن پر آخرڪار اها کوج ڪئي وئي تہ اهي ٻئي هڪ ئي زور جا حصا آهن.



Fig: 16.2
Electromagnetic force

برقي زور جڏهن چارج ٿيل ذرڙن سان لاڳاپي اچن ٿا. (اهي چارج ٿيل ذرڙا حرڪت ۾ هجن يا سڪوني حالت ۾ هجن) اتي برقي ميدان (field) نهي ٿو. جڏهن چارج ٿيل ذرڙا حرڪت ۾ اچن ٿا تہ اهي مقناطيسي زور جي پيدا ٿيڻ جو سبب بڻجن ٿا ۽ پڻ پنهنجي چوڌاري هڪ برقي ميدان ناهن ٿا. جيئن شڪل 16.3 ۾ ڏيکاريو ويو آهي، نتيجي طور تي اليڪٽران جڏهن هڪ ڌاتو تار مان وهڪرو ڪن ٿا. انهن جي مدد سان برقي اوزارن کي (جيئن ٽيليوزن کي ON/Off) ڪري سگهون ٿا. هڪ سٽي ڌاتو تار ۾ جڏهن ڪرنٽ وهڪرو ڪري ٿو تہ ان جي چوڌاري هڪ ڪمزور برقي مقناطيسي ميدان نهي پوي ٿو.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

برقي مقناطيسي زور کي لورينز زور (Lorentz force) پڻ چيو ويندو آهي. جيڪو حرڪت ڪندڙ چارج ٿيل جسمن جي چوڌاري موجود ٿئي ٿو، جيئن ڪاٿو چارج اليڪٽران يا واڌو چارج پروٽان مخالف چارجون هڪ ٻئي کي ڪشش ڪن ٿيون جڏهن تہ هڪجهڙيون چارجون هڪٻئي کي ڌڪن ٿيون.



شڪل 16.3 بجلي ۽ مقناطيس جي وچ ۾ لاڳاپو

16.1 هڪ يڪسان ڪرنٽ جا مقناطيسي اثر
(Magnetic effect of Steady Current)

هڪ ڪرنٽ گذار پسرائيندڙ جي چوڌاري مقناطيسي ميدان کي هڪ تجربي وسيلي توهان بيان ڪري سگهو ٿا. هڪ ڪارڊ بورڊ شيٽ مان گذندڙ پسرائيندڙ مان ڪرنٽ گذاريو پسرائيندڙ جي ويجهي چوڌاري ننڍڙا قطب نما رکو جيئن شڪل (16.4) ڏيکاري ٿي تہ ڪيئن قطب نما مقناطيسي ميدان جي زور واري لڪيرن سان طرف کي ظاهر ڪن ٿا. هڪ ڪرنٽ گذرندڙ سرائيندڙ جي چوڌاري مقناطيسي ميدان جو طرف فليمنگ (Fleming) سڄي هٿ جي قائدي مطابق معلوم ڪري سگهجي ٿو.



شڪل 16.4
ڪمپاس هڪ ڪرنٽ ڪٽڻڌڙ ڪنڊڪٽر جي چوڌاري گول مقناطيسي ميدان جي نموني کي ظاهر ڪرڻ لاءِ ترتيب ڏئي ٿو.

ALLEDU.COM



چا توهان ڄاڻو ٿا!

جڏهن ڪرنٽ متين طرف وهڪرو ڪري ٿو تہ اهو اتر قطب کي ظاهر ڪري ٿو ۽ جڏهن ڪرنٽ هيٺين طرف حرڪت ڪري ٿو تہ اهو ڏکڻ قطب کي ظاهر ڪري ٿو.

هڪ يڪسان ڪرنٽ جا مقناطيسي اثر:

فرض ڪريو تہ پسرائيندڙ جي وچ تي نشاني نقطو برقي ڪرنٽ جو ٻاهرين طرف وهڪري کي ظاهر ڪري ٿو. جيئن شڪل(16.6) ۾ ڏيکاريل آهي. مقناطيسي ميدان جو طرف چوڏاري تيرن جي ذريعي ظاهر ڪيو ويو آهي، جڏهن برقي تارن مان جڏهن ڪرنٽ (A.C) گذري ٿو هي اصول اهم آهي. اها هڪ حقيقت آهي تہ تارن جي بيهڪ کي (Lead dress) طور سڄاتو وڃي ٿو سرڪٽ جي عمل ۾ان کي تمام گهڻي اهميت حاصل آهي.

ريڊيائي ۽ حرارتي مداخلت جيڪا ڪرنٽ جي وهڪري جي ڪري پيدا ٿئي ٿي مقناطيسي ميدان جي سبب ڪري ٿئي ٿي جيڪا برقي ڪرنٽ جي وهڪري جي ڪري پيدا ٿي.پسرائيندڙ کي جوڙي طور استعمال ڪري گهٽائي سگهجي ٿي.

حرارتي اثر کي گهٽائڻ لاءِ مُلڪي برقي ڪوڊ جي ضرورت پوي ٿي. جيئن انهن جوڙي واري تارن مان بجلي پسرائي سگهي اهي روايتون استعمال ڪيون وينديون آهن برقي ڪرنٽ جي وهڪري ۽ مقناطيسي ميدان جي وچ ۾ تعلق ڏيکارڻ لاءِ نشاني ٽيڪو ظاهر ڪري ٿي تہ ڪرنٽ جي وهڪري کي ظاهر ڪرڻ واري تير جو رُخ توهان ڏانهن آهي. نشاني ڪراس (×) ظاهر ڪري ٿي تہ ڪرنٽ جي وهڪري کي ظاهر ڪرڻ واري تير جي پڇڙي توهان ڏانهن آهي ۽ رخ توهان جي مخالف آهي.



شڪل 16.6
ڪرنٽ جي ذريعي پيدا ٿيل مقناطيسي ميدان

هڪ پسرائيندڙ مان ڪرنٽ جي وهڪري، جي ڪري پيدا ٿيندڙ مقناطيسي ميدان.

جڏهن چارجون سڪون واري حالت ۾ آهن اهي هڪ ٻئي تي ڇڪڻ ۽ ڌڪڻ وارو برق سڪوني زور لڳائن ٿيون. جيئن تہ اسان کي خبر آهي تہ هڪ آئسوليٽيڊ (Isolated) هڪ حرڪت ڪندڙ چارج اليڪٽرڪ فيلڊ سان گڏوگڏ مقناطيسي ميدان بہ ناهي ٿي، پر هڪ پسرائيندڙ مان ڪرنٽ جي وهڪري جي ڪري فقط مقناطيسي

KARACHIEDU.COM

ميدان نهي ٿو چاڪاڻ ته حرڪت ڪندڙ اليڪٽرانن جو برقي ميدان پسرائيندڙ ۾ موجود پروٽانن جي برقي ميدان سان ملي ڪري غير جانبدار ٿي وڃي ٿو. هڪ وهڪرو ڪندڙ چارج يا جنهن جي چوڌاري مقناطيسي ميدان هڪ طرفي مقدار آهي جنهن کي نشاني (B) سان ظاهر ڪيو ويندو آهي.

هاڻي فرض ڪريو ته هڪ چارج (Q) تيل ذرڙو هڪ مقناطيسي ميدان "B" ۾ اسپيڊ "V" سان ميدان "B" جي وچ ۾ ڪند "θ" ٺاهي ٿو. وهڪرو ڪندڙ ميدان سان ڳانڍاپي ۾ اچي جنهن جي نتيجي ۾ ذرڙي جي مٿان هڪ زور پيدا ٿئي ٿو. اهو معلوم ڪيو ويو آهي ته ذرڙي مٿان عمل ڪندڙ.

1. زور چارج "q" جي مقدار سان سڌي نسبت رکي ٿو.
2. ذرڙي مٿان عمل ڪندڙ زورن جي رفتار "V" سان سڌي نسبت رکي ٿو.
3. زور مقناطيسي ميدان جي سطح سان عمودي هوندو آهي.

مٿين ٽن مشاهدن کي ملائڻ سان اسانکي زور جي هيٺين مساوات ملي ٿي.

$$F = qV \times B$$

اهڙي طرح مقناطيسي ميدان جي مساوات هيٺ ڏجي ٿي.

$$B = \frac{F}{qv\sin\theta} = \frac{N}{C\times m_{/s}} = 1 \text{ ٽيسلا}$$

$$1 \text{ ٽيسلا} = \frac{\text{نيوٽن}}{\text{ايمپيئر}\times\text{ميٽر}}$$

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

ايم ڪي ايس (MKS) سرشتي ۾ مقناطيسي وهڪري جي شدت جو ايڪوٽيسلا (Tesla) آهي. اهو هڪ ويبر Weber ڀاڱي چورس ميٽر جي برابر هوندو.

1 Tesla = 10^4 Gaus

Weblinks

Encourage students to visit below link for Magnetic field due to a current carrying conductor

https://www.youtube.com/watch?v=5fY74-v96N0&ab_channel=Learnnhvfun



شڪل 16.7 هڪ پسرائيندڙ مان ڪرنٽ جي وهڪري سان ان جي چوڌاري مقناطيسي ميدان نهي ٿو.

KACHIEDU.COM

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال1. مقناطيسي زور جي كري چارج تي ڪيل ڪم ٻڙي جو هوندو آهي.

سوال2. جيڪڏهن ٻه تارون متوازي (Parallel) رکيل آهن ۽ جڏهن انهن مان ساڳئي طرف ڪرنٽ وهڪرو ڪري ته پوءِ ڇا ٿيندو؟

سوال3. هڪ برقي مقناطيسي لهر ۾ $\vec{E}$ ۽ $\vec{B}$ جي وچ ۾ ڪند ڪهڙي هوندي؟

مقناطيسي ميدان کي بيان ڪريو (Define Magnetic Field):

مقناطيسي ميدان هڪ اها حد آهي جنهن ۾ هڪ چقمق تي مقناطيسي مداخلت ٿئي ٿي ۽ ان کي هينئن طرح بيان ڪري سگهجي ٿو. جڏهن اسين فطرت ۾ مقناطيسي ميدانن جي باري ۾ ڳالهائيندا آهيون، ته مقناطيسي زور ڪيئن خلا ۾ چوڌاري ڦهلجي وڃي ٿو، چقمقي شين ۾، طبعي دنيا ۾.

مقناطيسي زور جون لڪيرون ٺاهيو (Sketch The lines of Magnetic Force)

عام طور تي مقناطيسي ميدان قطبن (Poles) جي ويجهو مضبوط ٿئي ٿو. ۽ مرڪز تي تمام گهٽو ڪمزور ٿئي ٿو.

مقناطيسي ميدان جون لڪيرون (Magnetic Field Lines):

مقناطيسي ميدان جون لڪيرون خيالي لڪيرون آهن جيڪي اتر قطب کان ٻاهر اچن ٿيون ۽ ڏکڻ ۾ داخل ٿين ٿيون چقمق جي اندر مقناطيسي ميدان ٻڙي ٿي وڃي ٿو.

مقناطيسي ميدان پول قطب (Pole) جي ويجهو مضبوط ٿئي ٿو جاڪاڻ ته لڪيرون تمام گهٽو هڪٻئي جي ويجهو آهن قطب وٽ مقناطيسي ميدان کي سمجهڻ لاءِ اچو ته هڪ سرگرمي ڪريون.

هڪ چقمقي پٽي ۽ لوهه جو ٻور (Iron Filling) کڻو چقمقي پٽي کي هڪ ٽيبل تي رکو ۽ ان جي چوڌاري ٻُوري کي پکيڙيون اسين ڏسنداسين ته لوهه جو ٻور پنهنجو پاڻ مڙيل لڪيرن وانگر نهي پوندو، انهن مڙيل لڪيرن کي مقناطيسي ميدان جون لڪيرون چيو ويندو آهي جيئن شڪل (16.8) ۾ ڏيکاريل آهي.





شڪل 16.8 مقناطيسي ميدان جون لائنيون

ڇا توهان ڄاڻو ٿا !

هڪجهڙا قطب هڪ ٻئي کي ڌڪن ٿا جڏهن ته مخالف قطب هڪٻئي کي ڪشش ڪن ٿا.

شڪل 1، 2، 3



ڇا توهان ڄاڻو ٿا !

زمين کي چوڌاري مقناطيسي ميدان آهن ڇاڪاڻ ته ٻاهرين (Core) ۾ وهندڙ پٽڙا (Liquids) ڌاتو برقي ڪرنٽ جي پيدا ٿيڻ جو سبب بڻجن ٿا. ڌرتي جو مقناطيسي ميدان سج مان خارج ٿيندڙ خطرناڪ چارج جي ذرڙن کي موڙي ڪري ڌرتي کي محفوظ رکي ٿو. ڌرتي جو مقناطيسي ميدان 50μT آهي.



KARACHIEDU.©

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال1. ڇا مقناطيسي زور جي ميدان جون لڪيرون حقيقي آهن؟
سوال2. مقناطيسي ميدان جو ذريعو (Source) ڇا آهي؟
سوال3. مقناطيسي زور جون لڪيرون ڇا آهن؟
سوال4. هڪ (چقمقي) پٽي جي اندر مقناطيسي ميدان ڇا آهي؟
سوال5. ڇا هڪ قطبي (Mono Pole) چقمق ناهي سگهجي ٿو؟

16.2 هڪ مقناطيسي ميدان ۾ ڪرنٽ گذار پسرائيندڙ تي زور
(Force on Current Carrying Conductor in a Magnetic Field)

جڏهن هڪ پسرائيندڙ جي ڊيگهه (L) هجي ان مان ڪرنٽ (I) گذري ۽ ڪنڊ (θ) تي مقناطيسي ميدان (B) ۾ رکيو وڃي. جيئن شڪل 16.9 ۾ رکيل آهي اهو هڪ زور محسوس ڪندو.

$$F = I(l \times B)$$
$$F = BIL \sin\theta$$
$$B = \frac{F}{Il \sin\theta}.$$

جيئن ته اسان ڄاڻون ٿا ته هڪ پسرائيندڙ مان ڪرنٽ آزاد وهندڙ اليڪٽرانن جي ڪري گذري ٿو. تنهن ڪري جڏهن هڪ پسرائيندڙ يڪسان مقناطيسي ميدان (B)۾ رکيو وڃي ۽ پسرائيندڙ مان ڪرنٽ (I) گذري ته پسرائيندڙ هڪ زور محسوس ڪري ٿو جيڪو متين مساوات ۾ بيان ڪيل آهي.

جڏهن هڪ پسرائيندڙ مان ڪرنٽ گذري ٿو ته ان جي چوڌاري مقناطيسي ميدان نهي ٿو.

يا

جڏهن هڪ پسرائيندڙ مان ڪرنٽ گذري ٿو ته پسرائيندڙ مقناطيسي خاصيتون ظاهر ڪري ٿو ۽ جڏهن بيو چقمق ان جي مقناطيسي ميدان ۾آندو وڃي ٿو ته ان تي مقناطيسي زور لڳي ٿو.

هڪ ڪرنٽ گذار پسرائيندڙ تي مقناطيسي ميدان برابر ۽ مخالف مقناطيسي زور لڳائي ٿو اهو ان جي ڪري ٿئي ٿو جو ٻه مقناطيسي ميدان (ڪرنٽ گذار پسرائيندڙ ۽ چقمقي پٽي) هڪٻئي کي ڪشش ڪن ٿا يا ڌڪن ٿا. ٻاهرين چقمقي ميدان جو طرف ۽ ڪرنٽ گذار پسرائيندڙ جو مقناطيسي ميدان جو طرف ڪشش ڪرڻ واري زور يا ڌڪڻ واري زور جو سبب بڻجن ٿا. پسرائيندڙ تي عمل ڪندڙ زور جوطرف عمودي هوندو. جيڪڏهن مقناطيسي ميدان ۽ برقي ڪرنٽ اهي هڪٻئي سان عمودي آهن.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

زمين جي اتر ۽ ڏکڻ قطب تي خوبصورت رنگين روشني نهي ٿي. ڇاڪاڻ ته زمين جو مقناطيسي ميدان ۽ روشني جيڪا هڪ برقي مقناطيسي فطرت جي لهر آهي پاڻ ۾ باهمي تعلق جي ڪري ردعمل ڪن ٿيون ۽ پوءِ اتر ۽ ڏکڻ تي اُرورا (Aurora) نهي ٿو.



شڪل 16.9
هڪ مقناطيسي ميدان ۾ هڪ ڪرنٽ گذار پسرائيندڙ

KAMIACHIEDU.COM



Fig: (a)

مثال 1

هڪ تار تي زور معلوم ڪيو جيڪا شڪل (A) ۾ ڏيکاريل آهي.

حل:

قدم 1: معلوم ٿيل ۽ معلوم ٿيندڙ مقدار.

$B = 1.50\ T$

$L = 5.00\ cm$

$A = 20\ A$

$\theta = 90^{o}$

$F = ?$

قدم2: فارمولا ۾ ان کي پيهر ترتيب ڏيو جيڪڏهن ضرور هجي.

$F = IBL\theta$

قدم 3: ملهه رکو ۽ حل ڪريو.

$F = IBL\theta \therefore Sin(90)=1$

$F = 20\times0.05\times1.5\times1\ AmT$

تنهن ڪري $AmT = AmN$

$AmT = N$

$F = 1.50\ N$

نتيجو: تار تي $F = 1.50\ N$ زورآهي.

16.3 هڪ برقي مقناطيسي ميدان جي ڪرنٽ گذار ڪوائل تي زور جو معيار اثر (Torque) جا اثر:

جڏهن هڪ ڪوائل مان ڪرنٽ گذري ٿو، مستقلي چقمق جي قطبن جي ويجهو ڪوائل جي قطبن تي برابر ۽ مخالف متوزاي زور لڳي ٿو. اهو زور جو جوڙو ڪوائل کي ڦيرائڻ لاءِ موڙ جو اثر پيدا ڪن ٿا. اها ڪوائل ايستائين ڦرندي رهي ٿي جيستائين اسپرنگ ان تي ضابطو نٿا آڻن.

هڪ مقناطيسي ميدان ۾ رکيل هڪ ڪرنٽ گذاريندڙ ڪوائل ٽارڪ محسوس ڪري ٿي جيڪا ڪوائل جي ايراضي ۽ برقي مقناطيسي ميدان جي طرفي ضرب اپت آهي تنهن ڪري جڏهن ڪوائل جي ايراضي مقناطيسي ميدان سان عمودي ٿئي ٿي ته وڏ ۾ وڏ زور جو معيار اثر (Torque) پيدا ٿئي ٿو ۽ جڏهن اهي متوازي ٿين ٿا ته زور جو معيار اثر (Torque) "ٻڙي" تي وڃي ٿو.

جڏهن هڪ مقناطيسي ميدان سان متوازي رکيل ڪوائل مان ڪرنٽ گذري ٿو، ته اها ٽارڪ (Torque) محسوس ڪري ٿي تنهن ڪري اها مستطيل ڪوائل مقناطيسي ميدان ۾ گردش ڪري ٿي ۽ ان ۾ ٽارڪ پيدا ٿئي ٿو. ٽارڪ هيٺ ڏجي ٿو.

$$\tau = BINA\ Cos\theta$$

فرض ڪريو ته مستطيل ڪوائل مقناطيسي ميدان (B) ۾ رکيو ويو



شڪل 16.10



شڪل 16.10
ڪرنٽ گذار پسرائيندڙ
ڪوائل تي زور جو معيار اثر

KARACHIE...COM

آهي ۽ ڪوائل جي سطح مقناطيسي ميدان سان متوازي رکيل آهي ۽ اها پنهنجي محور جي چوڌاري گردش ڪري ٿي.

جڏهن هڪ مقناطيسي ميدان سان عمودي رکيل ڪوائل مان ڪرنٽ گذاريو وڃي ٿو ته هتي هڪ زور F لڳي ٿو. زور جو مقدار (F = BIL) آهي ان ڪري ٻن زورن جو برابر پر مخالف ڪوائل تي اثر ٿئي ٿو. جيڪو ڪوائل کي ڦيرائڻ جو سبب بڻجي ٿو تنهن ڪري ٽارڪ (Torque) برابر آهي

$$\tau = IBAL$$

جيڪڏهن ڪوائل جي سطح مقناطيسي ميدان (B) سان الفا (∝) ڪنڊ ناهي ته پوءِ عمودي مفاصلو Cos∝ ملائجي ٿو.

$$\tau = IBA \cos\propto$$

جيڪڏهن ڪوائل کي (N) وڪڙ آهن ته پوءِ

$$\tau = BIAN \cos\propto$$

16.4 ڊي سي موٽر (DC Motor)

ڊي سي موٽر برقي ميڪاني اوزار آهي جيڪو برقي توانائي کي ميڪاني توانائي (Mechanical Energy) ۾ تبديل ڪري ٿو. بناوت ۾ ڊي سي موٽر، ڊي سي جنريٽر جيان هوندو آهي. پر حاصلات ڏيندڙ اوزار داخل اوزار جيان ڪم ڪندا آهن.



شڪل 16.11 زور جو معياري اثر ڊي سي موٽر تي

ڊي سي موٽر ڪوائل تي زور جو معيار اثر (Turning Effects of DC Motor coil):

مقناطيسي ميدان ۾ هڪ ڪرنٽ گذار ڪوائل تي زور جو معيار اثر ٿئي ٿو شڪل (16.12) ۾ هڪ مستطيل ڪوائل A,B,C,D ٻن چقمقن جي وچ واري چقمقي ميدان ۾ ڪرنٽ گذاريندڙ ڪوائل آهي.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

ڊي سي موٽر جي ايجاد (Invention of DC Motor)

پهرين ڊي سي موٽر وليم اسٽرجن (William Sturgeon) ايجاد ڪئي. جيڪا مشين کي هلائڻ لاءِ گهربل سگهه ڏئي سگهي پئي. پر 1886ع تائين اها پهرين ڊي سي عملي ڊي سي موٽر هئي جيڪا مستقل اسپيڊ سان هلندي مختلف اسپرڱيو (Farnk Julicon Sprague) ايجاد ڪئي مختلف ڪيٽالسٽ استعمال ڪري اهڙي برقي موٽر ايجاد ڪئي جيڪا مختلف صنعتڪارين ۾ استعمال ٿئي پئي.



شڪل 16:12
ڊي سي موٽر تي زور جو معيار اثر

WWW.RAEDU.COM

(الف) پاسا BC ۽ AD مقناطيسي ميدان سان پورو وچوت (Parallel) طرف ۾ ڪرنٽ ڪٽي ويندڙ آهن. انهن ٻنهي پاسن تي ڪو به زور نٽو لڳي.شڪل (16.12)

(ب) پاسيAB تي ڏکڻ قطب ڪان هڪ زور لڳي ٿو فليمنگ ڪاٻي هٿ جي اصول مطابق انهيءَ زور جو طرف معلوم ڪري سگهجي ٿو.

(ج) پاسي CD تي مخالف طرف ۾ هڪ زور لڳي ٿو. ڪوائل تي ٻه برابر ۽ مخالف طرف ۾ عمل ڪندڙ زور جوڙي Couple طور ڪم ڪن ٿا ۽ ڪوائل تي حرڪت جو معيار اثر رکن ٿا. جڏهن ڪرنٽ گذار ڪوائل جو مقناطيسي ميدان ٻاهرين جي مقناطيسي ميدان سان ڳانڍاپي ۾ اچي ٿو ته ٻنهي زورن جي نتيجي ۾ ڪوائل جي چوڌاري ڪيٽاپولٽ (Catapult) ميدان نهي پوي ٿو. جيئن شڪل(16.12) ۾ ڏيکاريل آهي.

ڊي سي موٽر ۽ حرڪي ڪوائل گيلوانو ميٽر هڪ مقناطيسي ميدان ۾ ڪرنٽ گذار ڪوائل حرڪت جي معياري اثر جا مثال آهن.

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال1. هڪ ڪوائل جي حرڪت جو معياري اثر ڪيئن واڌائي سگهجي ٿو؟

سوال2. ڊي سي موٽر ڪيئن گردش ڪري ٿو؟

16.5 برقي مقناطيسي اُپادن (Electro Magnetic Intduction)

پوٽينشل ناهي يا پيدا ڪري سگهجي ٿو. انهيءَ سبب ڪري اسين هن کي برقي اُپادن چئون ٿا. مقناطيسي ميدان جي تبديلي سان برقي پسرائيندڙن ۾ اليڪٽرو موٽوزور(Electro Motive Force) پوٽينشل فرق (Potential Difference) جي پيدا ڪرڻ جي عمل کي برق مقناطيسي اُپادن چيو ويندو آهي. 1831ع ۾ مائيڪل فيراڊي کي اُپادن جي کوج جو اعزاز حاصل ٿيو. جيمس ڪلرڪ مئڪسويل (James Clerk Maxwell) ان کي رياضي ۾ بيان ڪيو. جنهن کي فيراڊي وارو اپادن جو قاعدو چيو وڃي ٿو.

مقناطيسي ميدان جي تبديلي هڪ سرڪٽ اليڪٽرو موٽوزور (EMF) پيدا ڪري ٿي.

فيراڊي وضاحت ڪئي ته مقناطيسي ميدان جي تبديلي سان ڪرنٽ پيدا ڪري سگهجي ٿو. جيئن شڪل (16.14) ۾ ڏيکاريل آهي. جڏهن هڪ چقمق کي ڪوائل ڏانهن حرڪت ڪرائيندا سين ته گيلوانو ميٽر جو ڪانٽو مرڪز کان پري هڪ طرف ۾ مڙندو. جڏهن چقمق جي



شڪل 16.13 ۽ 16.14
برقي مقناطيسي اپادن

ڇا توهان ڄاڻو ٿا !

برق مقناطيسي اپادن جو تصور 1830ع ۾ جوسيف هينري ڏنو.

جوسيف هينري

1831ع ۾ **مائيڪل فيراڊي** برق مقناطيسي اُپادن جي وڌيڪ وضاحت ڪئي.

KARACHIDU.COM

حرڪت ڪي روڪيو ويندو ۽ ڪوائل جي پيٽ ۾ سڪون ۾ آندو ويندو تہ گيلوانو ميٽر جو ڪانٽو "ٻڙي" تي اچي ويندو.
ساڳئي ئي طريقي سان جڏهن چقمق کي ڪوائل کان پري حرڪت ڪرائيندسين تہ گيلوانو ميٽر جو ڪانٽو مخالف طرف ۾ مڙندو اهو قطب جي تبديلي کي ظاهر ڪري ٿو. چقمقي پٽي کي اڳتي پوئتي حرڪت ڪرڻ کان پوءِ گيلوانو ميٽر جو ڪانٽو ساڄي ۽ کاٻي طرف مڙندو رهندو.

Weblinks

Encouraging students to visit below link for Electromagnetic induction and Faraday's law

https://www.youtube.com/watch?v=3HyORmBip-w&ab_channel=IkenEdu



شڪل 16.14 تبديل ٿيندڙ مقناطيسي ميدان سان پيدا ٿيل (EMF إي-ايم-ايف)

حرڪت ڪندڙ چقمق جي برق مقناطيسي اُپادن

(Electromagnetic Induction by moving Magnet)

جڏهن توهان چقمق کي سڪون واري حالت ۾ رکو ٿا ۽ ڪوائل کي چقمق کان اڳتي يا پوئتي حرڪت ڪرايو ٿا تہ گيلوانو ميٽر جو ڪانٽو ڪنهن نہ ڪنهن طرف حرڪت ڪندو. جڏهن ڪوائل چقمق جي پيٽ ۾ حرڪت ڪري ٿي تہ ڪوائل جي اندر پوٽينشل جو فرق پيدا ٿئي ٿو. انهي ڪوائل ۾ پوٽينشل جي فرق جو مقدار حرڪت ڪندڙ ڪوائل جي اسپيڊ سان سڌي نسبت رکي ٿي.

فيراڊي قاعدو ان صورت ۾ لاڳو ٿيندو جيڪڏهن ڪوائل يا مقناطيسي ميدان يا ٻئي هڪٻئي جي لحاظ کان حرڪت ۾ هجن، ميدان جي تبديل ٿيڻ جي رفتار وڌائڻ سان (EMF) اُپادن وڌي وڃي ٿو.

Weblinks

Encourage students to visit below link for Faraday's law of induction

https://www.youtube.com/watch?v=vcStzn55MG0&ab_channel=KhanAcademy

فيراڊي جو اُپادن وارو قائدو (Faradays law of Induction)

متي ڏنل وضاحت مان اسان چئي سگهون ٿا تہ برقي وولٽيج ۽ مقناطيسي ميدان جي تبديلي جي وچ ۾ هڪ تعلق آهي. مائيڪل فراڊي جو برق مقناطيسي اُپادن جو قائدو ٻڌائي ٿو تہ.

جڏهن هڪ پسرائيندڙ ۽ مقناطيسي ميدان جي وچ ۾ حرڪت ٿئي ٿي تہ سرڪٽ ۾ وولٽيج جو اُپادن پيدا ٿئي ٿي انهيءَ وولٽيج جو مقدار وهڪري جي تبديلي جي شرح سان سڌي نسبت رکي ٿو.

KARACHIEDU.COM

اِي.ايم.ايف (E.m.f.) جي اُپادن جي مقدار تي اثر ڪندڙ جزا:

- هڪ ڪوائل جي (e.m.f) اُپادن جي مقدار تي هيٺيان جزا لاڳاپيل آهن. (e.m.f) اُپادن ڪوائل جي وڪڙن جي تعداد سان سڌي نسبت رکي ٿي.
- ڪوائل جي متاچري ايراضي سان (e.m.f) اُپادن سڌي نسبت رکي ٿي.
- مقناطيسي ميدان سان (e.m.f) اُپادن سڌي نسبت رکي ٿي جنهن ۾ ڪوائل گردش ڪري ٿي.
- (e.m.f) سڌي نسبت رکي ٿي ڪوائل جي گولائي واري رفتار (ω) سان.
- (e.m.f) اُپادن وقت سان تبديل ٿيندو رهي ٿو ۽ وقت تي مدار رکي ٿو.
- جڏهن ڪوائل جي سطح مقناطيسي ميدان سان متوازي هوندي ته (e.m.f) اُپادن جو مقدار وڌ کان وڌ هوندو. جڏهن ڪوائل جي سطح مقناطيسي ميدان سان عمودي هوندو ته (e.m.f) اُپادن ٻڙي (o) ٿي ويندو.

لينز جو برق مقناطيسي اُپادن جو قاعدو

(Lenz's Law of Electromagnetic Induction)

فيراڊي جي برق مقناطيس اُپادن جي قاعدي مطابق مقناطيسي ميدان جي تبديلي سان پسرائينڊڙ ۾ ڪرنٽ پيدا ٿئي ٿو. لينز جو برق مقناطيس اُپادن جو قاعدو بيان ڪري ٿو ته مقناطيسي ميدان جي تبديلي جي ڪري پسرائيڊڙن ۾ پيدا ٿيندڙ ڪرنٽ ان جي پيدا ڪندڙ مقناطيسي ميدان جي تبديلي جي مخالفت ڪري ٿو. سڄي هٿ جو قاعدو جيڪي فليمنگ ڏنو هو ڪرنٽ جي وهڪري جي طرف کي ظاهر ڪري ٿو. اهو ياد رکڻ گهرجي ته اُپادن (Induction) ذريعي پيدا ٿيل مقناطيسي ميدان هڪ الڳ مقناطيسي ميدان هوندو آهي. جيڪو هميشه ان کي ناهيندڙ جي مخالف رخ ۾ هوندو آهي.

جيئن هيٺ شڪل ۾ ڏيکاريل آهي جيڪڏهن مقناطيسي ميدان وڌايو ويندو ته مقناطيسي اُپادن ان جي مخالفت ڪندو جيئن شڪل (a)(16.15) ۾ ڏيکاريل آهي.

شڪل (b)(16.15) ظاهر ڪري ٿي ته مقناطيسي اُپادن هڪ دفعو ٻيهر مخالفت ڪري ٿو پيدا ڪندڙ مقناطيسي ميدان جي ان جي مقدار کي گهٽائڻ سان.

لينز جو قاعدو فيراڊي جي اپادن جي قاعدي مان ورتو ويو آهي. فراڊي جي قاعدي مطابق مقناطيسي ميدان جي تبديلي سان هڪ پسرائيندڙ ۾ ڪرنٽ پيدا ٿئي ٿو.



شڪل 16.15
مقناطيسي ميدان جو اپادن ڪرنٽ جي تبديل ٿيڻ سان

KARACHIEDU.COM

جڏهن مقناطيسي ميدان تبديل ٿئي ٿو تہ اُپادن ٿيل ڪرنٽ مخالف رخ ۾ وهڪرو ڪري ٿو جيئن لينز جي قاعدي ۾ بيان ٿيل آهي تنهن ڪري فيراڊي جي اُپادن واري قاعدي جي مساوات ۾ انهيءَ مخالف رخ کي ڪاٽو نشاني ظاهر ڪري ٿي.

اهو ممڪن آهي ميدان جي شدت کي تبديل ڪري سگهجي ٿو چقمق کي ڪوائل جي ويجهو يا پري حرڪت ڪرائڻ سان يا ڪوائل کي مقناطيسي ميدان جي ويجهو يا پري حرڪت ڪرائڻ سان ٻين لفظن ۾ اسين اپڻن چئي سگهون ٿا تہ e.m.f جي اُپادن جو مقدار هڪ سرڪٽ ۾ وهڪري جي تبديلي جي شرح سان سڌي نسبت رکي ٿو.

$$\varepsilon \propto -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\varepsilon = -N\frac{d\Phi_B}{dt}$$

جڏهن تہ.
- اپادن ٿيل e.m.f = ε
- مقناطيسي وهڪري جي تبديلي = $d\Phi B$
- ڪوائل جي وڪڙن جو تعداد = N

توانائي جو بقاءَ ۽ لينز جو قاعدو (Lenz's law of Conservation of Energy)

توانائي جي بقاءَ واري قاعدي تي عمل ڪندي لينز جي قاعدي مطابق اُپادن ٿيل ڪرنٽ مقناطيسي ميدان ناهي ٿو جيڪو ان کي پيدا ڪندڙ مقناطيسي ميدان جي مخالف رخ ۾ آهي. حقيقت ۾ لينز جو قاعدو توانائي جي بقاءَ واري قاعدي جو نتيجو آهي.

جيڪڏهن مقناطيسي ميدان اُپادن ٿيل ڪرنٽ ناهي ٿو ان کي پيدا ڪندڙ جي ساڳي رخ ۾ تہ پوءِ بہ مقناطيسي ميدان ملي ڪري هڪ وڏو مقناطيسي ميدان ناهن ٿا. انهن ٻنهي مقناطيسي ميدانن کي ملائڻ سان شروعاتي ميدان جي ٻيڻ (Double) تي مضبوط ۽ وڏو مقناطيسي ميدان ٺهندو ۽ پسرائيندڙ ۾ ٻيڻ تي وڏو ڪرنٽ جو اُپادن ٿيندو. نتيجي طور هڪ نئون مقناطيسي ميدان ٺهندو ڪرنٽ جو اُپادن ڪندو انهي جي ڪري اهو سمجهڻ آسان آهي تہ توانائي جي بقاءَ واري قاعدي جي ڀڃڪڙي ٿئي ها.

جيڪڏهن لينز جو قاعدو بيان نہ ڪري ها تہ اُپادن ٿيل ڪرنٽ ان کي پيدا ڪندڙ مقناطيسي ميدان مخالف رخ ۾ آهي. نيوٽن جي حرڪت جو ٽيون قاعدو لينز جي قائدي سان مشابهت رکي ٿو.(هر عمل جو ردعمل).

Weblinks

Encourage students to visit below link for Lenz's Law and Conservation of Energy

https://www.youtube.com/watch?v=wsuBld3Bo00&ab_channel=YenLingLam

ڇا توهان ڄاڻو ٿا !

توانائي جو بقاءَ وارو قائدو لينز جي قائدي مطابق آهي اهو برق مقناطيسي اُپادن تي لاڳو ڪيو ويو. جڏهن تہ فيراڊي جو قائدو برق مقناطيسي زور پيدا ٿيڻ جي باري ۾ آهي.

ILMACHIEDU.COM

جيڪڏهن اُپادن ٿيل ڪرنٽ ان ڪي پيدا ڪندڙ مقناطيسي ميدان جي رخ ۾ هڪ مقناطيسي ميدان ناهي ته پوءِ اهو مقناطيسي ميدان جي تبديلي کي روڪي ڇڏيندو اهو نيوٽن جي حرڪت واري ٽيئن قائدي سان لاڳاپيل آهي.

16.6 اي سي جنريٽر (AC Generator)

اي سي جنريٽر هڪ بجلي پيدا ڪندڙ اوزار آهي. جيڪو ميڪاني توانائي کي برقي توانائي اليڪٽرو موٽو زور (EMF)۾ الٽرنيٽنگ ڪرنٽ ۾ تبديل ڪري ٿو. هڪ اي سي جنريٽر برق مقناطيسي اُپادن جي قاعدي مطابق ڪم ڪري ٿو.



(شڪل 16.16 اي سي جنريٽر)

چا توهان ڄاڻو ٿا!

باهمي اپادن جو بين الاقوامي سرشتي ۾ ايڪو (هينري Henry) آهي. جيڪو

$$H = \frac{V \times S}{A}$$

16.7 باهمي اُپادن (Mutual Induction)

جڏهن هڪ پرائمري ڪوائل ۾ ڪرنٽ تبديل ٿيندو ته ان جو مقناطيسي ميدان به تبدلي ٿيندو. سيڪنڊري ڪوائل ۾ هيءَ وهڪري جي تبديلي(emf) پيدا ڪرڻ جو سبب بڻجي ٿو ۽ مرحلو باهمي اُپادن کي بيان ڪري ٿو. سيڪنڊري ڪوائل جي(emf)پرائمري ڪوائل جي ڪرنٽ جي تبديلي شرح سان سڌي بنست رکي ٿي. تنهن ڪري

$$\varepsilon_s \alpha \frac{\Delta I_p}{\Delta t}$$

$$\varepsilon_s = -M \frac{\Delta I_p}{\Delta t}$$



شڪل 16.17
باهمي اپادن

KARACHI U.COM

جڏهن تہ M مستقل آهي جنهن کي ٻن ڪوائل جو باهمي اُپادن چئجي ٿو.

$$M = \frac{\varepsilon_s}{\Delta I_p / \Delta t}$$

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال1. باهمي اُپادن کي بيان ڪريو؟

سوال2. اُپادن ٿيل e.m.f تي اثر ڪندڙ جزن جي فهرست ناهيو؟

سوال3. اي سي (AC) جنريٽر ڪم ڪيئن ڪري ٿو؟

16.8 ٽرانسفارمر (Transformer)

ٽرانسفارمر هڪ ساڪن مشين آهي جيڪا طاقت کي هڪ سرڪٽ کان ٻئي سرڪٽ تائين پهچائڻ لاءِ استعمال ڪئي ويندي آهي بغير ڪنهن فريڪوئنسي کي تبديل ڪرڻ جي ٽرانسفارمرز باهمي اپادن جي اصول تي ڪم ڪن ٿا.

اهو پڻ اي سي سپلاءِ تي ڪم ڪري ٿو اهو ٻن ڪوائلن تي مشتمل آهي جيڪي هڪٻئي سان ڇڪمقي انداز ۾ جڙيل هونديون آهن پر برقي طور هڪٻئي کان الڳ هونديون آهن ٽرانسفر کي ناهڻ لاءِ آئرن ڪور (Iron Core) اڻ پسرائيندڙ مادي سان ويڙهيو ويندو آهي انهن ٻنهي ڪوائلن مان پرائمري ڪوائل کي داخلي اي سي (AC) سگهہ سان جوڙيو ويندو آهي ۽ سيڪنڊري ڪوائل حاصل سرڪٽ (Output circuit) جي سگهہ سان. Np ۽ Ns پرائمري ۽ سيڪنڊري ڪوائل جي وڪرڙ جي تعداد کي ظاهر ڪن ٿيون. جڏهن پرائمري ڪوائل مان ڪرنٽ گذري ٿو تہ اتي مقناطيسي ميدان ٺهي ٿو جيڪو سيڪنڊري ڪوائل جي ڪور Core جي ذريعي ان ۾ الٽرنيٽنگ emf پيدا ٿيڻ جو سبب بڻجي ٿو سيڪنڊري ڪوائل جي وولٽيج پرائمري ڪوائل جي وولٽيج سان سڌي نسبت رکي ٿو.

پرائمري ۽ سيڪنڊري ڪوائلن ۾ وڪڙن جي تعداد جي نسبت پرائمري ۽ سيڪنڊري ڪوائلن جي وولٽيج جي نسبت جي برابر هوندي جيئن مساوات ۾ ڏيکاريل آهي.

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p}$$

جيڪڏهن سيڪنڊري ڪوائل جي وولٽيج پرائمري ڪوائل جي وولٽيج کان وڌيڪ هوندي تہ اهڙي ٽرانسفارمر کي اسٽيپ اپ ٽرانسفارمر چيو ويندو آهي جيئن شڪل (a) 16.18 ۾ ڏيکاريل آهي.

جيڪڏهن پرائمري ڪوائل جي وولٽيج سيڪنڊري ڪوائل جي وولٽيج کان وڌيڪ هوندي تہ اهڙي ٽرانسفارمر کي اسٽيپ ڊائون ٽرانسفارمر چئبو آهي. جيئن شڪل (b) 16.18 ۾ ڏيکاريل آهي.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

- اسٽيبلائيزر اسٽيپ اَپ ٽرانسفار جو مثال آهي.
- موبائل چارجر اسٽيپ ڊائون ٽرانسفارمر جو مثال آهي.
- ٽرانسفارمر جي ڪم جا اصول باهمي اُپادن تي دارومدار رکن ٿا.



شڪل 16.18 (a)
وولٽيج وڌائڻ وارو ٽرانسفارمر



شڪل 16.18 (b)
وولٽيج گهٽائڻ وارو ٽرانسفارمر

KAACHIEDU.COM

هڪ مثالي ٽرانسفرمر ۾ سيڪنڊري سرڪٽ جي برقي سگهه پرائمري سرڪٽ جي برقي سگهه ۾ برابر هوندي آهي.

هڪ مثال ٽرانسفارمر جي سگهه ضايع نٿي ٿئي اهڙي ٽرانسفرمر جي لاءِ اسين هيٺين طرح رياضي ۾ مساوات لکي سگهون ٿا.

$$P_p = P_s$$
$$V_p I_p = V_s I_s$$

سگهه جي منتقلي ۾ ٽرانسفارمر جو ڪردار:

برقي سگهه حاصل ڪرڻ گهٽ پيماني تي وولٽيج ۾ تمام گهڻي مهنگي پوي ٿي. نظرياتي طور تي هي گهٽ وولٽيج سگهه پهچاڙين تائين منتقل ڪري سگهجي ٿي. گهٽ وولٽيج جي سگهه جي منتقلي ڪرنٽ جون ڏکيون تارون سگهه جو وڏيڪ ضايع ٿيڻ جو سبب بڻجن ٿيون. پر جيڪڏهن هن سگهه جي وولٽيج کي وڌايو وڃي ۽ ڪرنٽ کي گهٽايو وڃي ته جيئن پسرائيندڙ جي ڪرنٽ جي رڪاوٽن جي ڪري گهٽ سگهه ضايع ٿئي ٿي. $P = I^2R$

ته جيئن وولٽيج جي باقائدگي تي پسرائيندڙ جي گولائي پکيڙ ايراضي ۽ پيون رڪاوٽون گهٽ اثر انداز ٿين، سگهه جي ٿوري تعداد کي اسٽيپ اپ Step up ٽرانسفارمر جي ذريعي وڌائي سگهون ٿا. جتان سگهه منتقل ڪئي وڃي ٿي اتي اسٽيپ اپ ٽرانسفارمر لڳائي سگهه کي وڌايو وڃي ٿو جيئن ته گهٽي وولٽيج واري سگهه صارفين کي سڌي طرح نٿي موڪلي سگهجي تنهن ڪري اسٽيپ ڊائون ٽرانسفارمر استعمال ڪري صارفين کي وولٽيج جي سگهه جو گهربل مقدار مهيا ڪيو وڃي ٿو. تنهن ڪري سگهه جي منتقلي ۾ برقي سگهه ٽرانسفارمر اهم ڪردار ادا ڪري ٿو.



شڪل 16.19 بجلي گهر کان گهرن تائين سگهه جي منتقلي

Weblinks

Encouraging students to visit below link for How does a transformer works

https://www.youtube.com/watch?v=UchitHGF4n8&ab_channel=TheEngineeringMindset

Weblinks

Encourage students to visit below link for Role of transformer in power transmission

https://www.youtube.com/watch?v=agujzHdvtjc&ab_channel=PhysicsVideosbyEugeneKhutoryansky

KARACHIEDU.C

روز مره جي زندگيءَ ۾ ٽرانسفارمر جا استعمال

(Daily Life Application of Transformer)

الٽرينٽنگ ڪرنٽ جي باقائدگي سان وهڪري جي صلاحيت جي ڪري ٽرانسفارمر وڏي پيماني تي استعمال ٿين ٿا. جيڪي بجلي جي ڪارڪردگي ڪي واڌائي اوزارن ۾ مشينن ڪي هلائڻ لاءِ گهريلو ۽ صنعتڪاري ۾ پڻ استعمال ٿين ٿا.

اسٽيبلائيزر ۾ (In Stabilizer):

اسٽيبلائيزر ۾ اسٽيپ اپ ۽ اسپ ڊائون ٽرانسفار استعمال ڪيو ويندو آهي گهريلو اوزارن ڪي گهربل وولٽيج ڏيڻ لاءِ ۽ بجلي جي جهٽڪي کان بچائڻ ۽ گهرن ۾ استعمال ٿيندڙ ڪرنٽ جي سگهه ڪي گهٽجڻ ۽ وڌڻ جي ۾ ان تي ضابطو ڪرڻ ۾ مددگار ٿئي ٿو.

شڪل 16.20
اسٽيبلائيزر ۾ ٽرانسفارمر

بيٽري چارجر ۾ (In Battery Charge):

ٽرانسفارمر جي مدد سان بيٽرين ڪي پڻ چارج ڪري سگهجي ٿو. وولٽيج جيڪا گهربل آهي ان ڪي صحيح نموني تي ضابطو ڪيو وڃي ٿو ته جيئن بيٽري جي اندرين حصن ڪي نقصان کان بچائي سگهي اهو فقط اسٽيپ ڊائون ٽرانسفارمر جي مدد سان ڪري سگهجي ٿو.



شڪل 16.21
بيٽري چارجر ۾ ٽرانسفارمر

سرڪٽ بريڪر ۾ (In Circuit breaker):

سرڪٽ بريڪر سوئيچ (آن ۽ آف) ڪندڙ ٽرانسفارمر جي مدد سان گهٽي ڪرنٽ جي نقصان کان بچائي سگهي ٿو.

شڪل 16.22
وڏيڪ وولٽيج واري بريڪر ۾ ٽرانسفارمر

ايئرڪنڊيشنر ۾ (In Air Conditioner):

هي اسان جي گهرن ۾ ٽرانسفارمر جو ٻيو جديد استعمال آهي ان جي تمام گهٽي داخلي ۽ گهٽ رڪاوٽ جي ڪري اهو (A.C) جي ڪم ڪي صحيح نموني مدد ڏئي ٿو. ان کان سواءِ اسان جي گهر ۾ (AC) ايئرڪنڊيشنر گهٽي عرصي تائين پائيدار نٿو تي سگهي.

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال1. ٽرانسفارمر ڇا آهي ۽ اهو ڪيئن ڪم ڪري ٿو؟

سوال2. اسٽيپ اپ ۽ اسٽيپ ڊائون ٽرانسفارمر جي وچ ۾ فرق ڇا آهي؟

سوال3. سگهه جي روانگي (Transmission) ۾ اسٽيپ اپ ۽ اسٽيپ ڊائون ٽرانسفارمر ڪهڙي ڪم لاءِ استعمال ٿيندا آهن؟

ACHIEDU.COM

اختصار Summary

- برق مقناطيسي زور بن چارج ٿيل جسمن جي وچ ۾ عمل ڪري ٿو.
- هڪ ڪرنٽ ڪٽي ويندڙ وائر جي چوڌاري مقناطيسي ميدان جو طرف فيلمنگ جي سڄي هٿ جو قاعدو پسرائيندڙ لاءِ استعمال ڪندي معلوم ڪري سگهجي ٿو.
- اهو دائرو جنهن ۾ مقناطيسي جو اثر محسوس ڪري سگهجي ته ان کي مقناطيسي ميدان چئبو آهي.
- قطبن جي ويجهو مقناطيسي ميدان تمام گهڻو مضبوط ۽ مرڪز ۾ تمام گهٽو ڪمزور هوندو آهي.
- هڪ ڪرنٽ ڪٽي ويندڙ وائر جي چوڌاري مقناطيسي ميدان آهي. جڏهن هي مقناطيسي ميدان ٻاهرين ميدان سان عمل ڪري ٿو ته ان تي هڪ زور لڳي ٿو. جيڪو برابر آهي $F = I(L \times B)$
- D.C موٽر هڪ اهو اوزار آهي جيڪو بجلي جي توانائي کي ميڪاني توانائي ۾ تبديل ڪري ٿو.
- فيراڊي معلوم ڪيو ته جڏهن هڪ مستقل چقمق تي ڪوائل جي اندر ۽ ٻاهر يا هڪ اڪيلي وائر جي لوپ ۾ حرڪت ڏياري وڃي ته اليڪٽرو موٽو زور (emf) يا ٻين لفظن ۾ وولٽيج پيدا ٿيڻ سبب ڪرنٽ پيدا ٿئي ٿو.
- مقناطيسي ميدان ۾ ڪرنٽ ڪٽي ويندڙ ڪوائل تي ٽارڪ $\tau = NIAB\ Sin\theta$ آهي.
- مقناطيسي وهڪري ۾ تبديلي هڪ ٻئي سرڪٽ ۾ ڪرنٽ جي وهڪري جي تبديلي جي ڪري ٿئي ٿي.
- حرڪي طور تي پيدا ٿيل اليڪٽرو موٽوزور. جڏهن پسرائيندڙ تي هڪ ساڪن مقناطيسي ميدان ۾ حرڪت ڏياري وڃي، اهڙي نموني جو ان ساڪن لاڳاپيل مقناطيسي وهڪرو مقدار ۾ تبديل ٿئي ته ان کي حرڪي پيدا ٿيل (emf) چئبو آهي.
- ساڪن پيدا ٿيل اليڪٽرو مَوٽِوزور. جڏهن پسرائيندڙ سڪون ۾ هجي ۽ مقناطيسي ميدان حرڪت يا تبديل ٿيندو رهي ته ان کي سڪوني پيدا ٿيل يا اليڪٽروموٽو زور چئبو (Staticaly induced emf) آهي.
- ايڊي ڪرنٽ (Eddy Current) اهي ڪرنٽ جيڪي مقناطيسي ميدان ۾ حرڪت ڪندڙ پسرائيندڙ پيدا ٿين يا جيڪي هڪ تبديل ٿيندڙ مقناطيسي ميدان کان ظاهر ڪيا وڃن.
- جنريٽر هڪ برقي مشين آهي جيڪو ميڪانوي توانائي کي بجلي جي توانائي ۾ تبديل ڪري ٿو.
- برقي ٽرانسفر پاور اهم ۽ مکيه ڪردار ادا ڪري ٿو. ٽرانسفرمر اي سي وولٽيج جي شدت کي وڌائڻ يا گهٽائڻ لاءِ استعمال ڪري سگهجي ٿو. اهو باهمي اپادن جي اصول تي ڪم ڪري ٿو.

ٿئي ته ان

KARACHIEDU.COM

ذهني نقشو

برقي ڪرنٽ

فزڪس جي اهڙي شاخ جيڪا برقي ڪرنٽ جي مقناطيسي اثرن سان واسطو رکي ٿي.

- ڪرنٽ گذار ڪوائل زور جو معيار اثر $\tau = IBACosoc$
- هڪ ڊگهي سڌي تار ۾ مقناطيسي ميدان ڪرنٽ جي ڪري
- سڪوني مقناطيسي ميدان ۾ ڪرنٽ گذار جو زور $F = BISin\propto$
- مقناطيسي اُپادن ← اي سي جنريٽر
- باهمي اُپادن
  - اسٽيپ ڊائون
  - اسٽيپ اَپ

KARACHIEDU.COM

حصو (الف) گهڻ جوابي سوال (Multiple Choice Questions)

هيٺ ڏنل سوالن جا صحيح جواب چونڊيو.

1. مقناطيسي قطبن جي باري ۾ ڪهڙو بيان صحيح آهي.
(الف) هڪ جهڙا قطب هڪٻئي کي ڌڪن ٿا
(ب) مخالف قطب هڪ ٻئي کي ڪشش ڪن ٿا
(ج) مقناطيسي قطب هڪٻئي تي اثر انداز نٿا ٿين
(د) هڪ واحد مقناطيسي قطب نٿو ٿي سگهي.

2. لٺ نما چقمق جي اندر مقناطيسي لڪيرون جو طرف ڪهڙو هوندو؟
(الف) اتر قطب کان ڏکڻ قطب ڏانهن (ب) ڏکڻ قطب کان اتر قطب ڏانهن
(ج) پاسي کان پاسي ڏانهن
(د) اتي مقناطيسي لڪيرون هونديون ئي ناهن

3. مقناطيسي ميدان جي موجودگي ڇا جي ذريعي محسوس ڪري سگهجي ٿي؟
(الف) ننڍو مايو (ب) سڪوني چارج
(ج) سڪوني ڪاٿو چارج (د) قطب نما

4. جيڪڏهن مقناطيسي ميدان ۾ عمودي رکيل تار ۾ ڪرنٽ وڌائجي ته ان تار تي زور.
(الف) وڌي وڃي ٿو (ب) گهٽجي وڃي ٿو
(ج) ساڳيو رهي ٿو (د) ٻڙي ٿي وڃي ٿو

5. هڪ (D.C) موٽر تبديل ڪري ٿو.
(الف) ميڪاني توانائي کي برقي توانائي ۾
(ب) ميڪاني توانائي کي ڪيميائي توانائي ۾
(ج) برقي توانائي کي ميڪاني توانائي ۾
(د) برقي توانائي کي ڪيميائي توانائي ۾

6. هڪ (D.C) موٽر جو ڪهڙو حصو ڪوائل منجهان هر هڪ اڌ سائيڪل کان پوءِ ڪرنٽ جو رخ ابتو ڪري ٿو.
(الف) ارميچر (ب) ڪميوٽيٽر (ج) برچ (د) رنگون

7. اپادن اِي ايم ايف (emf) هڪ سرڪٽ ۾ بقا جي قاعدي سان مطابقت رکي ٿو.
(الف) مايو (ب) چارج (ج) مومينٽم (د) توانائي

8. اسٽيپ اپ ٽرانسفارمر.
(الف) داخل ڪرنٽ کي وڌائي ٿو
(ب) داخل وولٽيج کي وڌائي ٿو
(ج) پرائمري ۾ ڦيرن جو تعداد وڌيڪ آهي.
(د) سيڪنڊري ڪوائل ۾ ڦيرن جو تعداد وڌيڪ آهي.

9. هڪ ٽرانسفارمر ۾ ڦيرن جي نسبت 10 آهي انجو مطلب ٿئي ٿو ته.
(الف) $I_s = 10I_p$ (ب) $N_p = 10N_s$ (ج) $N_s = 10N_p$ (د) $V_s=10V_p$

KARACHIEDU.COM

حصو (ب) تهيل سوال(Structured Questions):

1. مقناطيسي ميدان هڪ تار ۾ وولٽيج پيدا ڪري ٿو ته وڏ ۾ وڏ وولٽيج پيدا ڪرڻ لاءِ مقناطيسي ميدان سان لاڳاپيل ڪهڙي طرف ۾ تار کي حرڪت ڏيارڻ گهرجي؟
2. ڇا هڪ ٽرانسفارمر (D.C)ڪرنٽ تي عمل ڪري سگهي ٿو؟
3. هڪ تجربي وسيلي بيان ڪريو ته مقناطيسي ميدان جي چوڌاري هڪ پسرائيندڙ ۾ ڪيئن ڪرنٽ پيدا ٿئي ٿو؟
4. وضاحت ڪريو ته ڪرنٽ گذاريندڙ پسرائيندڙ تي هڪ قوت ڪيئن عمل ڪري ٿي. جڏهن پسرائيندڙ مقناطيسي ميدان سان عمود آهي.
5. بيان ڪريو ته هڪ مقناطيسي ميدان ۾ ڪرنٽ گذاريندڙ ڪوائل ٽارڪ محسوس ڪندي.
6. هڪ تجربو بيان ڪريو جيڪو (emf) جو پيدا ٿيڻ ڏيکاري هڪ سرڪٽ ۾ تبديل ٿيندڙ مقناطيسي ميدان جي ڪري.
7. ڪجھ مثال ڏيو ته پيدا ٿيل(emf)جي سگهه کي ڪهڙيون شيون وڌائي يا گهٽائي سگهن ٿيون.
8. وضاحت ڪريو ته هڪ پيدا ٿيل (Induced emf) جو طرف سبب جي تبديلي جي مخالفت ڪري ٿو. (جيڪو انکي پيدا ڪري ٿو) قاعدي سان نسبت ڏيکاريو.
9. وضاحت ڪريو ته هڪ A.C جنريٽر پنهنجي هڪ تمام سادي صورت ۾ ڪيئن ڪم ڪري ٿو.
10. باهمي اپادن (Mutual Induction) ڇا آهي؟ بيان ڪريو ۽ هڪ مثال ڏيو.
11. معلوم ڪريو ته هڪ ٽرانسفارمر ٻن ڪوائلن جي وچ ۾ باهمي اپادن (Mutual Induction)جي تصور جي بنياد تي ڪم ڪري ٿو.
12. تبديل ٿيندڙ ڪرنٽ (A.C) سرڪٽن ۾ ٽرانسفارمر ڪهڙا ڪم ادا ڪن ٿا ۽ وضاحت ڪريو.
13. پاور پلانٽ کان توهان جي گهر تائين برقي ڪرنٽ جي وهڪري جي عمل ۾ ٽرانسفارمرن جي ڪار گذاري معلوم ڪريو.
14. ٽرانسفارمرن (اسٽيپ اپ) ۽ (اسٽيپ ڊائون) جي ڪثير استعمالن جي هڪ لسٽ ترتيب ڏيو جيڪي توهان جي گهرن ۾ ملي سگهن ٿا.

حصو (ت) مشقي سوال

1. هڪ تار جنهن مان 4A ڪرنٽ گذري ٿو، انجي ڊيگهه 15cm آهي. هڪ چقمق جي ٻن قطبن جي وچ ۾ 30° ڪنڊ تي يڪسان چقمقي ميدان 0.8T سان رکي وڃي ٿي. تار تي عمل ڪندڙ زور معلوم ڪريو؟(0.24N)
2. هڪ چورس تار جو ويڙهو جنهن جو پاسو 20.cm آهي ان مان 2.0A ڪرنٽ گذري ٿو. ويڙهي جي سطح يڪسان مقناطيسي ميدان جي مقدار 0.7 T سان 30° جي ڪنڊ ناهي ٿي ويڙهي تي حرڪت جي معيار جو مقدار ڇا آهي؟ (Torque) (4.8×10^{-4} Nm)
3. هڪ ٽرانسفارمر جيڪو گهربل آهي 220V مکيه سپلاءِ کي 12V سپلاءِ ۾ تبديل ڪرڻ لاءِ جيڪڏهن پرائمري ڪوائل تي 2200 ڦيرا آهن ته پوءِ سيڪنڊري ڪوائل جي ڦيرن جو تعداد معلوم ڪريو. (120)
4. هڪ ڊگهي تار ويڙهي جي چوڌاري هڪ ڪوائل آهي سولينائيڊ ۾ ڪرنٽ 150A/s جي شرح سان تبديل ٿي رهيو آهي. ۽ ٻن ڪوائلن جي باهمي اپادن (Mutual Induction) H 5.5×10^{-5} آهي. پرواري ڪوائل پيدا ٿيل emf معلوم ڪريو. (-8.25×10^{-3} V)

KARACHIEDU.COM

يونٽ نمبر ـ 17

تعارفي اليڪٽرانڪس

شاگردن جي سکيا جا نتيجا

:(Students Learning outcomes)(SLOs)

هن يونٽ کي سکڻ ڪانپوءِ هيٺين شين کي سمجهڻ جي لائق ٿيندا.

- مثالن ذريعي سڃاڻپ ڪريو ته جديد دنيا ڊجيٽل اليڪٽرانڪس جي دنيا آهي.
- سڃاڻپ ڪيو ته اليڪٽرانڪ ٽيڪنالاجي ۾ ڪمپيوٽر اڳيرا آهن.
- غور ڪريو ته بجلي تي هلندڙ اوزار، اليڪٽرانڪس جي مدد سان گهٽ ٽيڪنالاجي کان وڌيڪ ٽيڪنالاجي ڏانهن منتقلي آهن.
- اينالاگ(Analog)۽ ڊجيٽل اليڪٽرانڪس جي وچ ۾ فرق بيان ڪريو.
- هڪ فلامينٽ مان گرمي پد جي سبب خارج ٿيندڙ اليڪٽرانن جي عمل جي وضاحت ڪريو.
- اليڪٽرانڪ شعاعن جي وسيلي طور استعمال ٿيندڙ برقي بندوق (Electron Gun) جي سادي بناوت ۽ ان جا استعمال بيان ڪريو.
- هڪ اليڪٽراني شعاع تي برقي ميدان جي اثرن جي وضاحت ڪريو.
- هڪ اليڪٽراني شعاع (Beam) تي مقناطيسي ميدان جي اثر جي وضاحت ڪرڻ.
- (CRO) ڪئٿوڊ ريز اوسيلو اسڪوپ جا بنيادي اصول بيان ڪريو ۽ انهن جي استعمالن جي فهرست ناهيو.
- ڊجيٽل اليڪٽرانڪس جا بنيادي عمل بيان ڪريو.
- لاجڪ گيٽ جون نشانيون ناهيو ۽ سڃاڻپ ڪريو (NOT OR AND NOR ۽ NAND).
- لاجڪ گيٽس جا عمل بيان ڪريو. ٽرٿ ٽيبل (Truth Table) جي صورت ۾.
- لاجڪ گيٽن جا عام استعمال بيان ڪريو.

اليڪٽرانڪ مختلف اليڪٽراني اوزارن ۾ استعمال ٿيندڙ اليڪٽرانن جي حرڪت تي ضابطو آڻي ٿي. اليڪٽرانڪ اوزار معلومات جي عمل لاءِ اليڪٽرانن جي وهڪري جو انتظام ۽ نظام تي ضابطو آڻن ٿا. دنيا ۾ ٽيڪنالوجي تمام تيزي سان تبديل ٿي رهيا آهن. هر روز هڪ نئون اوزار اسان جي زندگيءَ ۾ آسانيون پيدا ڪرڻ لاءِ نهي ٿو. اليڪٽرانڪ اوزار ايترا ته اهم آهن جو اسان انهن کان سواءِ هڪ ڏينهن گذرڻ جو تصور به نٿا ڪري سگهون ٽيليفون کان ڪپڙن ڌوئڻ واري شين تائين جيڪڏهن پنهنجي اردگرد ڏسندا سين ته هر هڪ شيءِ برقي اوزان سان لاڳاپيل آهي انهن کي استعمال ڪرڻ جو آسان آهي ۽ اهي ڪنهن به ڪم ڪرڻ ۾ تمام گهٽ وقت وٺن ٿا.

هڪ دفعو ٻيهر ورجائيو. ٿي سگهي ٿو ته هيٺيان سوال مختلف وقتن تي توهان جي ذهن ۾ اڀريا هجن.

هن يونٽ کي پڙهڻ کانپوءِ توهان هنن سوالن جا جواب معلوم ڪرڻ جي قابل ٿيندؤ ۽ واضح تصور ٺهندا.

- اينالاگ ۽ ڊجيٽل اليڪٽرانڪس جي وچ ۾ ڪهڙو فرق آهي؟
- اينالاگ تي بنياد رکندڙ اوزارن ڪان جو اليڪٽرانڪس تي بنياد رکندڙ اوزار وڌيڪ تيزي سان وڌي رهيا آهن؟
- مواد (data) کي ڪمپيوٽر تمام گهڻي تيزي سان ڪيئن حل ڪن؟
- ڇا توهان ڪڏهن سوچيو آهي ته هڪ (Filament)مان اليڪٽران جو خارج ٿين ٿا؟
- اليڪٽران شعاع ڪيئن ٺهن ٿا؟
- اليڪٽران شعاع مقناطيسي ميدان ۽ برقي ميدان سان جو مڙي وڃن ٿا؟
- اليڪٽرانڪ اوزار، برقي اوزارن ڪان جو وڌيڪ بهتر آهن؟

ليپ ٽاپ

ڪئميرا

لائوڊ اسپيڪر

پروجيڪٽر

شڪل 17.1
ڪجھ اليڪٽرانڪ اوزار

17.1 اليڪٽرانڪس جو تعارف (Introduction to Electronics):

1897ع ۾ اليڪٽرانڪس جي سجاڳپ ڪئي وئي آهي. ساڳي دور ۾ خالي ٽيوب (Vacuum Tube) ايجاد ڪيو ويو. خالي ٽيوب ننڍن برقي سگنل کي وڌائي ۽ گهٽائي سگهي ٿو. خالي ٽيوب جي ايجاد جديد ٽيڪنالاجي جو نئون ميدان ٺاهيو جنهن کي اليڪٽرانڪس چيو وڃي ٿو. اليڪٽرانڪس فزڪس انجنيئرنگ ۽ ٽيڪنالوجي تي مشتقل آهي.

اليڪٽرانڪس جي استعمال ۾ اخراجي وهڪرو ۽ اليڪٽرانن جو خال ۽ مادي ۾ ضابطي سان برتاءُ آهي ۽ اهو مختلف اوزار استعمال ڪندي.

سائنس ۽ ٽيڪنالاجي، جي ميدان ۾ ترقي هنن صلاحيتن تي دارومدار رکي ٿي ماپ ڪرڻ، حل ڪرڻ، ڪاٿا لڳائڻ ۽ اڳڪاتل جو ڪاٿو لڳائڻ.اهي ٽن طريقن سان ممڪن ڪري سگهجن ٿا.

(1) ميڪاني (داٻ گيج جي مدد سان) گيس جي (داٻ جي ماپ).
(2) برقي (برقي ايميٽر سان ڪرنٽ جي پيمائش).
(3) اليڪٽرانڪس (ڪيٿوڊ شعاع اوسيلو اسڪوپ) سان پوٽينشل جي فرق جي پئمائش.

مٿين ٽن طريقين مان اليڪٽرانڪس وڌيڪ بهتر آهي. جڏهن ته اسان کي اليڪٽرانڪس ۾ وڌيڪ حساسيت ملندي تيزي

KARACHIEDU.COM

سان عمل ڪري ٿي ۽ گهٽي لچڪ ظاهر ڪري ٿي. ۽ پيمائش تيل مقدارن تي ضابطو آڻي ٿي.

اليڪٽرانڪس جون ٻه شاخون آهن.

(1) اينالاگ (Analogue)

(2) ڊجيٽل (Digital)

شڪل 17.2
اينالاگ اوزار

جديد دنيا، ڊجيٽل اليڪٽرانڪس جي دنيا آهي.

(Modern World is the World of Digital Electronics)

معلوماتي ميدان ۾ ڊجيٽل اليڪٽرانڪس ٽيڪنالاجي هڪ وڏو معلوماتي انقلاب آهي. مواد صحيح نموني، تيزي سان دنيا جي ڪنهن به حصي مان حاصل ڪري سگهون ٿا. انٽرنيٽ هن عالمگير (Globle) معلومات جي شراڪت جي فقط شروعات آهي.

اينالاگ کان ڊجيٽل ڏانهن سگنلن جي تبديلي هن ڊجيٽل انقلاب جي چابي آهي انهن جي ترقي ۽ ڊجيٽل صورت ۾ منتقلي ۽ انهن جي اينالاگ صورت ۾ تبديلي اهو هاڻي ممڪن آهي ته ڪيترائي مليل ڪم ڊجيٽل طور تي پورا ڪيا وڃن جيڪي اينالاگ اليڪٽرانڪس استعمال ڪندي مڪمل ڪيا ويا هئا. اينالاگ معلومات کان ڊجيٽل معلومات کي وڌيڪ فائدا آهن انهن مان ڪجهه فائدا هي آهن.

(1) آسان ذخيرو (2) آسان منتقلي (3) وڏو وڌاءُ (Amplification)
(4) گهٽ بگڙيل (گوڙ) وارا سگنل يا صاف سگنل (5) تمام گهٽ سگهه يا لائن جا نقصان.

شڪل 17.3
ڊجيٽل اوزار

اينالاگ اليڪٽراني اوزارن جي ڀيٽ ۾.

ڊجيٽل اليڪٽرانڪس جي اوزارن جا ڪيترائي وڌيڪ فائدا آهن جن مان ڪجهه فائدا هيٺ ڏجن ٿا.

(1) هي تيزي سان ڪم ڪن ٿا.

(2) اهي تمام حساس آهن.

(3) انهن جون نمائشون (Display) آساني سان پڙهڻ جوڳيون هونديون آهن.

(4) اهي تمام درست آهن.

(5) انهن جا بهترين ريزوليشن آهن.

(6) اهي پري وارن سگنلن جي نگراني ڪري سگهن ٿا.

(7) انهن جي جسامت (Size) ننڍي آهي.

مثال طور: برقي وولٽ ميٽر تي ڊجيٽل وولٽ ميٽرڪي هينيان فائدا آهن.

(1) تمام گهٽي درستگي.

WWW.TEACHIEDU.COM

(2) تمام گهٽي تحليل (Resolution)
(3) گهٽي اسپيڊ.
(4) اختلاف منظر جون غلطيون نٿي ڪري.
(5) انساني غلطيون گهٽائي ٿي.
(6) بين ڊجيٽل سازو سامان سان مطابقت رکي ٿو.

مٿين سببن جديد دنيا کي ڊجيٽل اليڪٽرانڪس جي دنيا ڪري ڇڏيو آهي. ڊجيٽل اليڪٽرانڪس تي بنياد رکندڙ اوزار پوري دنيا ۾ زندگيءَ جي هر ميدان ۾ استعمال ٿين ٿا.

مثال طور: موبائل فون ايل اي ڊي (LED) ليپ ٽاپ، واچون، ڪلڪيوليٽر، ڪئٿوڊ ريز اوسيلو اسڪوپ، ڊجيٽل ساهمي، سينسر ايمپليفائرس، پيغام رسائي جي سلسلي ۾.

17.2 اليڪٽرانڪ ٽيڪنالوجي ۾ ڪمپيوٽرن جي اڳڀرائي :

اليڪٽرانڪ ٽيڪنالاجي ڏينهون ڏينهن ترقي ڪري رهي آهي. اليڪٽرانڪ اوزار تمام قابل، درست، تيز، گهٽ خرچ تي، لچڪدار منتقل پذير ۽ جسامت ۾ ننڍا آهن. اليڪٽرانڪس ٽيڪنالوجي جي ميدان ۾ ترقي ڪئي آهي پر ڪمپيوٽر اڳيرا ثابت ٿيا آهن (اليڪٽرانڪ ٽيڪنالاجي جو نمايا حصو) چاڪاڻ ته ڪمپيوٽر تمام سادا ۽ درست اليڪٽراني مشينون آهن. جيڪي داخلي اوزارن کان مواد حاصل ڪري ان تي عمل ڪن ٿا ۽ گهربل صورت ۾ نتيجا مهيا ڪن ٿا ۽ پڻ مواد جو ذخيرو ڪن ٿا. جديد ترقي يافته دنيا ۾ اڄڪلهه ڪيترن ئي قسمن جا ڪمپيوٽر موجود آهن. ڪمپيوٽر روز مره جي زندگي جي ڪمن لاءِ بنيادي ضرورت آهي.

مثال طور: ڪمپيوٽر مختلف مقصدن لاءِ تقريبن هر هنڌ استعمال ٿين ٿا. مثال طور صنعتڪاري ۾ دفتر ۾ تحقيقي تنظيمون، تعليمي ادارن، خريداري مرڪزن، ڪاروبار، گهرن ۽ اسپتالن وغيره ۾ مواد جمع ڪرڻ، تحقيقي مسائل حل ڪرڻ، پڙهڻ، بل جمع ڪرڻ، مواصلات، رانديون کيڏڻ ۽ بين ڪيترن ئي بيشمار شين لاءِ استعمال ٿين ٿا.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

ڊجيٽل ڪئمرائون تيز پائيدار ۽ استعمال ۾ آسان آهي تصوير جي تمام بهترين معيار رکن ٿيون. انهن تصويرن ۾ اسان پنهجي ضرورت مطابق ترميم ڪري سگهون ٿا.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

هاڻي برقي سينسر (Sensors) لاڳيتار تبديل ٿيندڙ مقدارن کي ڊجيٽل طور پئمائش ڪري سگهن ٿا جيئن گرمي پد داب ۽ ٻيا مقدار.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

نيو مارڪ انالاگ ڪمپيوٽر پنجن جزن تائين 1960 ۾ ٺاهيو ويو. هي ڪمپيوٽر نيشنل دفتر تفرقي (Differential) مساواتن کي حل ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو هو ۽ هاڻي ان کي ڪيمبريج جي عجائب گهر ٽيڪنالوجي ۾ رکيو ويو آهي.

KARACHIEDU.C

1980ع ۾ مين فريم ڪمپيوٽر هڪ ڪمري جي جڳهه والاري پيو پر اڄڪلهه ڪمپيوٽر، ليپ. ٽاپ، ڊيسڪٽاپ ۽ ٽيبل ڪمپيوٽر استعمال ٿي رهيا آهن. وقت جي گذرڻ سان ڪمپيوٽر جي اسپيڊ وڌي رهي آهي ۽ ان جي جسامت گهٽجي رهي آهي. انٽرنيٽ سان ڪمپيوٽر مواصلات جا تمام طاقتور اوزار ٿي ويا آهن جيڪو گهربل مواد کي هڪ جڳهه کان پوري دنيا اندر سيڪنڊن ۾ منتقل ڪن ٿا. وڌندڙ جديد اليڪٽرانڪ ٽيڪنالوجي ۾ اهو شايد هڪ ڏينهن ممڪن ٿئي ته ڪمپيوٽر جي ڪي بورڊ استعمال ڪرڻ جي بدران ڪمپيوٽر کي مواد ڏيڻ ۽ وٺڻ لاءِ صرف ڪمپيوٽر سان ڳالهايو وڃي.

شڪل17.4
گهٽ ٽيڪنالاجي وارو
اينالاگ ڪمپيوٽر

17.3 برقي اوزارن جي گهٽ ٽيڪنالاجي کان وڌيڪ ٽيڪنالاجي ڏانهن ترقي:

هڪ اعليٰ ٽيڪنالاجي موجوده تمام جديد ٽيل ٽيڪنالاجي آهي. گهٽ ٽيڪنالاجي اعليٰ ٽيڪنالاجي جو ضد آهي گهٽ ٽيڪنالاجي سادي، اڪثر رواجي ۽ غير جديد ٽيڪنالاجي ڏانهن رجوع ڪري ٿي.

ڊيجيٽل اليڪٽرانڪس ٽيڪنالاجي جا استعمال ٽيئن دور ۾ شامل ٿين ٿيا هي دنيا کي منتقل ڪري ٿو. گهٽ ٽيڪنالاجي وارن اوزارن کان وڌيڪ ٽيڪنالاجي وارن اليڪٽرانڪس اوزارن ڏانهن. اهو هيئين سبب جي ڪري ٿئي ٿو ڊجيٽيل اوزار مؤثر درست، لچڪدار، تيز ۽ استعمال ۾ آسان ٿين ٿا. انهن اوزارن ۾ سگهه جي ضايع ٿيڻ جا امڪان به نه هجڻ جي برابر هوندا آهن. اهي تمام ٿوري سگهه خرچ ڪن ٿا.

شڪل17.5
وڌيڪ ٽيڪنالاجي وارو
ڊجيٽل ڪمپيوٽر

اسان جي روز مره جي زندگي ۾ ان جا ڪيترائي مثال آهن جهڙوڪ.

- مواد جي ذخيري جي ميدان ۾ تمام گهڻي ترقي ٿي.
ڊجيٽل ڪئمرائن ۾ ورتل تصويرو ڪمپوٽر ڏانهن منتقل ۽ محفوظ ڪري سگهجن ٿيون ۽ انهن کي آساني سان ردو بدل ڪري بهتر ڪري سگهجي ٿو.
- هڪ شخص جي سڃاڻپ جيئن شناختي ڪارڊ، پاسپورٽ ڊرائيونگ لائسنس، انشورنس ڪار ، ۽ ڊبايو ميٽرڪ مواد (آواز سڃاڻ ۽ اک جي ريٽينا جي اسڪين) هڪ ننڍڙي چِپ (Chip) ۾ ذخيرو ڪري سگهجن ٿا.

KAACHIEDU.COM

مواصلات جي طريقن ڪي باقاعدگي سان بدلايو ويو آهي.
مثال طور ٽيليفون سگنل جيڪي ڪاپر جي تار مان برقي طور منتقل ڪيا ويندا هئا، هاڻي انهن کي آپٽيڪل فائيبر (Optical Fiber) ۾ ڊجيٽل طور تي منتقل ڪيو وڃي ٿو.
ڊجيٽل ٽيليويزن بهترين تصوير ۽ آواز ڏئي ٿي. فلم انڊسٽري ۾ استعمال ٿيندڙ سازو سامان، رڪارڊنگ لاءِ ڪئمرا ۽ آواز رڪارڊ ڪندڙ ٽيپ وغيره استعمال ٿيندا هئا. انهن سين رڪارڊنگ جي اوزارن جي جاءِ تي ڊجيٽل ڪئمرا استعمال ڪئي وڃي ٿي. ڊجيٽل ڪئمرا ان عملن کي بهترين ۽ درستگي سان حل ڪري ٿي.



شڪل 17.6
اينالاگ سگنل



شڪل 17.7
ڊجيٽل سگنل

17.4 اينالاگ ۽ ڊجيٽل اليڪٽرانڪس ۾ فرق:

اليڪٽرانڪس کي ٻن شاخن ۾ ورهايو ويو آهي.
(1) اينالاگ اليڪٽرانڪس
(2) ڊجيٽل اليڪٽرانڪس

پهريان اسان اينالاگ ۽ ڊجيٽل اليڪٽرانڪس ۾ فرق کي سمجهون ٿا انهن جي سگنل ۽ روزمره جي زندگي جي مثالن سان پوءِ اسين انهن کي انهن جي خاصيتن مطابق فرق بيان ڪنداسين.

اينالاگ اليڪٽرانڪس انهن سرڪٽن سان واسطو رکي ٿي، جنهن ۾ سگنل لڳاتار تبديل ٿيندا رهن ٿا. مثال طور ريڊيو، ٽيلي ويزن، اوسيليٽر وغيره.

شڪل 17.8
اينالاگ ۽ ڊجيٽل اوزارن ۾ فرق

اينالا سگنل تصوير17.6 ڏيکاريل آهي
لفظ ڊجيٽل لاطيني ٻولي جي لفظ ڊجيٽس (Digitus) مان ورتو ويو آهي جنهن جي معنيٰ ”آڱر“ آهي.
اهو ان جي ڪري آهي ته آڱريون اڪثر ڪري جدا ڳڻپ لاءِ استعمال ڪيو وينديون آهن.

تنهن ڪري ڊجيٽل اليڪٽرانڪس اهڙن سرڪٽن سان واسطو رکي ٿي جنهن کي جدا سگنل (Discrete Signals) هوندا آهن مثال طور ڪمپيوٽر، ڪيلڪيوليٽر (MP3) وغيره.

هڪ ڊجيٽل سگنل تصوير17.7 ۾ ڏيکاريل آهي.
اينالاگ ۽ ڊجيٽل اليڪٽرانڪس جي وچ ۾ فرق جو خلاصو هينئين ٽيبل ۾ ڏنو ويو آهي.

KARACHIEDU.COM

اينالاگ اليڪٽرانڪس (Analog Electronics)	ڊجيٽل اليڪٽرانڪس (Digital Electronics)
1. لاڳيتار تبديل ٿيندڙ مقدار جي پئمائش ڪري ٿي.	الڳ توڙي لڳاتار تبديل ٿيندڙ مقدارن جي پئمائش ڪري ٿي.
2. اينالاگ سگنل لهرن جي صورت ۾ هوندا آهن.	ڊجيٽل سگنل ٻڙي (O) ۽ هڪ (1) جي صورت ۾ هوندا آهن. اهي ٻئي سطحون چورس لهر (Square Wave) جي صورت ۾ نهيل هونديون آهن.
3. ذخيرو ٿيل مواد ڳتيل نٿو ٿي سگهي.	ذخيرو ٿيل مواد ڳتيل رکي سگهجي ٿو. جيئن ميموري ڪارڊ ۾.
4. گوڙ جي ڪري اينالاگ سگنل گهڻو متاثر ٿين ٿا (اڻ وڻندڙ وولٽيج جو گهٽ وڌ ٿيڻ سان)	گوڙ جي ڪري ڊجيٽل سگنل اڪثر ڪري متاثر نٿا ٿين اڻ وڻندڙ وولٽيج جو گهٽ وڌ ٿيڻ سان)
5. اينالاگ مواد منتقل ڪري سگهن ٿا.	ڊجيٽل وڌيڪ قابليت ۽ وڌيڪ پروسي سان مواد منتقل ڪري سگهن ٿا.
6. واڌايل اينا لاگ سنگل گوڙ ڪن ٿا.	واڌايل ڊجيٽل سگنلن کي گوڙ نہ هوندو آهي.
7.اينالاگ اوزارن ۾ اڳتي وڌڻ جو عمل گهٽو آهي.	ڊجيٽل اوزارن ۾ اڳتي وڌڻ جو عمل تمام گهٽو آهي.
8. اينالاگ اوزارن جي مثالن ۾ عام رواجي هوائي گرمي پدميٽر بئروميٽر، اسپيڊوميٽر، گاڏيون، ميڪاني واچون وغيره شامل ٿين ٿيو.	ڊجيٽل اوزارن جي مثالن ۾ ڪمپيوٽر، ڪلڪيوليٽر، اليڪٽراني واچون، MP3 پليئرز، DVDS ليپ ٽاپس، سينسرس، بايو ميٽر مشينون، شناختي ڪارڊن ۾ چپ (Chip) وغيره شامل ٿين ٿيو.

Weblinks

Encourage students to visit below link for Digital vs Analog Why does it matter?

https://www.youtube.com/watch?v=ZWdT-6Ld71Q&ab_channel=BasicsExplained%2CH3Vtux

Weblinks

Encourage students to visit below link for Difference between Analog and Digital Signals

https://www.youtube.com/watch?v=WxJKXGugfh8&ab_channel=AddOhms

ٻئي اينالاگ ۽ ڊجيٽل اليڪٽرانڪس ڪيترن ئي اوزارن ۾ استعمال ڪيا ويندا آهن ڪمپيڪٽ ڊسڪ (CD) پليئر ان جو موسيقي هڪ مثال آهي CD پليئر جو بنيادي اصول هيٺ تصوير ۾ ڏيکاريل آهي.



شڪل 17.9 CD پليئر جو بنيادي اصول Label of Pic Ref

ميوزڪ CD ۾ ڊجيٽل صورت ۾ ذخيرو ڪيو وڃي ٿو هن مواد کي هڪ آپٽيڪل سسٽم سڃاڻي ٿو ۽ ان کي منتقل ڪري ٿو ڊجيٽل کان اينالاگ ڏانهن DAC هن ڊجيٽل مواد کي اينالاگ سگنل ۾ تبديل ڪري ٿو هن اينالاگ سگنلن کي ايمپليفائر جي مدد سان وڌائجي ٿو پوءِ انهن کي اسپيڪر ڏانهن موڪليو وڃي ٿو جيڪو اسان کي ٻڌڻ ۾ اچي ٿو. مٿئين عمل جو ابتڙ مرحلو استعمال ڪجي ٿو (CD) ۾ رڪارڊنگ ڪرڻ لاءِ اينالاگ کان ڊجيٽل منتقلي لاءِ (ADC) استعمال ڪيو ويندو آهي. هڪ اينالاگ کان ڊجيٽل ڏانهن تبديل ڪندڙ (ADC) جي شڪل 17.10 ڏيکاريل آهي.

چا توهان ڄاڻو ٿا؟

حرارتي خارج ٿيڻ (اليڪٽرانن جو گرم ڌاتو مان نڪرڻ) هڪ پاڻياٺي ماليڪيولن جي بخارن (Evaporation) وانگر آهي.



شڪل 17.10
اينالاگ کان ڊجيٽل ۾ تبديل ٿيڻ جو خاڪو

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال 1. ڪن ٻـ ٽن اينالاگ اوزارن جا نالا لکو.
سوال 2. اصطلاح (Hi-tech) جي وضاحت ڪيو؟
سوال 3. ڪن ٻـ ٽن ڊجيٽل اوزارن جا نالا لکو.

17.5 گرمي پد جي وڌڻ سان ڌاتن مان اليڪٽرانن جو خارج ٿيڻ:

جيئن تہ اسين ڄاڻو ٿا تہ ڌاتو بجلي جا سٺا پسرائيندڙ آهن. ڇاڪاڻ تہ انهن ۾ آزاد اليڪٽران هوندا آهن آزاد اليڪٽران ڌاتن ۾ آساني سان حرڪت ڪندا آهن. جيڪڏهن اليڪٽرانن کي توانائي مهيا ڪندا سين تہ اهي اليڪٽران ڌاتو جي سطح کان خارج ٿي سگهن ٿا. عام بلب ۾ ٽنگسٽن فلامينٽ (Tungsten Filament) استعمال ڪيو ويندو آهي. جيڪڏهن ٽنگسٽن فلامينٽ کي 2000C° گرمي پد تائين گرم ڪيو ويندو تہ ڪجھ اليڪٽران ڌاتو جي سطح کان آزاد ٿيڻ لاءِ ڪافي (Enough) توانائي حاصل ڪري ويندا. ان اثر کي حرارتي خاطر خارج ٿيڻ چيبو آهي.

شڪل 17.11
هڪ عام بلب

گرم ڌاتن جي سطح سان اليڪٽران جي خارج ٿيڻ کي ٿرميونڪ خارج ٿيڻ چيبو آهي.

حرارتي خارج ٿيڻ جو عمل هڪ پاڻياٺ جي سطح تان خارج ٿيندڙ ماليڪيولن وانگر ٿيندو آهي.

KARACHIEDU.COM

حرارتي خارج ٿيڻ جي تشريح (Demonstration of Thermionic emission):

حرارتي خارج ٿيڻ جو اثر تجربي وسيلي بيان ڪيو وڃي ٿو.
شڪل (17.12) هي تجربو ڏيکاري ٿو ته شڪل ۾ ڏيکاريل خالي ٽيوب کي ٿرميونڪ ڊايوڊ چئجي ٿو.
هي خالي(vacuum) ٽيوب ٻن اليڪٽروڊ جو ٺهيل هوندو آهي. جنهن کي ڪيٿوڊ (Cathode) ۽ ائنوڊ Anode چيو ويندو آهي.
واڌو چارج ٽيل ائنوڊ، ڪاٽو چارج ٽيل اليڪٽرانن کي ڪشش ڪندو آهي.
ڪاٽو چارج ٽيل ڪيٿوڊ ڪاٽو اليڪٽرانن کي ڌڪي ٿو.
ڏيکاريل ڪيٿوڊ ٽنگسٽن فائلمينٽ جو ٺهيل آهي. عام طور تي ڪيٿوڊ ۽ ائنوڊ جي وچ خال پار نٽا ڪري سگهن جيستائين فائلمينٽ بند آهي. جڏهن فلامينٽ کي ڪوليو وڃي ٿو اهي اليڪٽران ڪشش تي ڪري ائنوڊ ڏانهن وڃن ٿا تنهن ڪري حرارتي اخراج جو عمل ٿئي ٿو. نوٽ ڪيو ته جيڪڏهن ٽيوب ۾ خلا جي بداران هوا هجي ته پوءِ به حرارتي اخراج ٿئي ٿو.



شڪل 17.12
حرارتي خارج ٿيڻ جو نمونو

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

مائڪرو اسڪوپ ۾ هڪ اليڪٽران ٽن رخن واري تصوير طور ڏيکاريو ويو آهي.

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال 1. حرارتي خارج ٿيڻ مان ڇا مراد آهي؟
سوال 2. ڪهڙا ذرڙا حرارتي خارج ٿيڻ جي ذريعي خارج ڪيا وڃن ٿا؟
سوال 3. ڪيٿوڊ جو گرم ٿيڻ ضروري آهي؟

17.6 اليڪٽران بندوق (Gum) ۽ ڪيٿوڊ شعاع (Electron Gum and Cathode Rays)

تيز حرڪت ڪندڙ اليڪٽرانن جي شعاعن کي ڪيٿوڊ شعاع به چيو ويندو آهن. هڪ بلب جو فائلمينٽ لڳاتار اليڪٽرانن جو وهڪرو نٽي ڪري جڏهن ته بلب جي گيس واري ذرڙن کان اليڪٽران تمام گهڻا ننڍا آهن تنهن ڪري جڏهن اليڪٽران گئس جي ذرڙن سان ٽڪرائجن ٿا ته اهي پنهنجي توانائي ضايع ڪن ٿا نتيجي ۾ اليڪٽران تيزي سان لڳاتار گهٽو پري حرڪت نٽا ڪري سگهن.
هڪ اليڪٽران گن، اليڪٽرانن کي سڌي رستي ۾ حرڪت ڪرائي ٿي. هڪ شعاع جيئان جنهن کي ڪيٿوڊ شعاع چيوويندو آهي. اهي نه نظر ايندڙ شعاع ڪيٿوڊ کان ملن ٿا. اهو اسانکي اليڪٽران جي ايجاد ڏانهن متوجه ڪري ٿو. انهن شعاعن کي هيٺيون خاصيتون هونديون آهن.

* هي ڪاٽو چارج منتقل ڪن ٿا. * اهي توانائي منتقل ڪن ٿا.
* اهي مايو منتقل ڪن ٿا. * اهي حرڪت جو معيار منتقل ڪن ٿا.

KARACHIURDU.COM

انهن جي چارج ۽ مايو نسبت (e/m) هائڊروجن آئين کان تمام گهٽي وڏي آهي انهن جون خاصيتون ٽيوب ۾ موجود گئس ۽ ڪئٿوڊ لاءِ استعمال ٿيل ڌاتو جي چونڊ تي دارو مدار نٿيون رکن.

هڪ اليڪٽران گن هڪ اليڪٽراني شعاع جي ذريعي طور

هڪ اليڪٽران گن، اليڪٽرانن جي لڳاتار وهڪرو مهيا ڪرڻ لاءِ استعمال ڪئي ويندي آهي شڪل (17.13) ڏسو.

گرم فائلمينٽ مان اليڪٽران خارج ٿيندا آهن ڪئٿوڊ ڌاتو جي پليٽ فائلمينٽ جي ذريعي گرم ڪئي ويندي آهي ائنوڊ جي پيٽ ۾ ڪئٿوڊ تي ڪاٿو پوٽينشل هوندي آهي ۽ ائنوڊ تي گهٽي پوٽينشل تصور ڪئي ويندي آهي. ڪئٿوڊ ائنوڊ تي پوٽينشل جو فرق تقريبن هزارين وولٽ جو آهي. گرم فائلمينٽ کان خارج ٿيندڙ اليڪٽران کي هڪ وڏي ڪئٿوڊ ۽ ائنوڊ جي وچ ۾ پوٽينشل جي فرق ذريعي تيزي ڏني ويندي آهي. هي اليڪٽرانن کي تيز حرڪت ڪرائڻ جو طريقو آهي. جيئن ته اليڪٽران ڪاٿو چارج ٿيل هوندا آهن تنهن ڪري اهي ڪئٿوڊ کان ڌڪجن ٿا ۽ ائنوڊ ڏانهن ڇڪجن ٿا تنهن ڪري اليڪٽرانن جو هوا جي ذرڙن سان ٽڪرائڻ جي ڪري رفتار گهٽ نه ٿيندي اهڙي طرح هڪ تيز حرڪت ڪندڙ اليڪٽرانن جو شعاع بيم مهيا ٿئي ٿو اليڪٽران گن هڪ پيڪ ٿيل شيشي جي ٽيوب ۾ رکي ويندي آهي. جنهن کي خلائي پيڪ ٽيوب چيو وڃي ٿو،ڇاڪاڻ ته ان ٽيوب مان تقريبن هوا خارج ڪئي ويندي آهي. اليڪٽران گن ذريعي هڪ پيدا ٿيل تيز حرڪت ڪندڙ شعاع ٽي وي (TV) مانيٽرس ۾ ڪئٿوڊ شعاع اوسيلواسڪوپ، اليڪٽران مائڪرو اسڪوپ ۽ ڪجهه ٻين اوزارن ۾ استعمال ڪيا ويندا آهن.



شڪل 17.13
هڪ اليڪٽرانڪ بندوق

ڇا توهان ڄاڻو ٿا؟

جديد رنگين ٽي وي کي ٽي اليڪٽران گنس هونديون آهن. هر هڪ گن جدا جدا شعاع مهيا ڪري ٿي تنهي مان هر هڪ بنيادي رنگن لاءِ جيڪي اسڪرين تي ظاهر ٿين ٿا.

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال1. اليڪٽرانن کي سڌي رستي تي ڪهڙو ذريعو حرڪت ڪرائي ٿو هڪ لاٽ جيئن؟

سوال2. ڪئٿوڊ شعاعن کي بيان ڪريو.

سوال3. ڪهڙي چيزي تي وڌيڪ پوٽينشل هوندي آهي ڪئٿوڊ يا ائنوڊ؟

17.7 برقي ميدان سان اليڪٽران جي موڙ:

اليڪٽرانن کي موڙي سگهجي ٿو. برقي ميدان ذريعي شڪل 17.14 يڪسان برقي ميدان مان گذرندڙ اليڪٽران جي رستي ۾ 90 ڊگر تي موڙ ڏيکاريل آهي.



شڪل 17.14
يڪسان برقي ميدان مان گذرندڙ اليڪٽران جي موڙ

هي ميدان متوازن رکيل چارج پليٽ جي ذريعي ناهيو ويو آهي بنهي پليٽن تي مخالف چارج آهي. اليڪٽران تي عمل ڪندڙ زور مستقل ۽ ان جو رخ واڌو چارج تيل پليٽ ڏانهن آهي نتيجي ۾ حرڪت ڪندڙ اليڪٽران واڌو چارج تيل پليٽ ڏانهن مڙي ويندو.

چا توهان ڄاڻو ٿا!

برقي ميدان ۾ هڪ اليڪٽران جي حرڪت ڪشش ثقل ۾ موڙ واري حرڪت بيان آهي.

برقي ميدان جو اليڪٽران جي لاٽ تي اثر:

اليڪٽران گن کان مهيا تيل اليڪٽران جو شعاع ڪنهن خاص طئي تيل حد ڏانهن موڙي سگهجي ٿو. هي هيٺين عملن ذريعي ڪري سگهجي ٿو.

(1) گن کي پنهنجو پاڻ سڌو مضبوط رکندي.

(2) مهيا ڪيل اليڪٽرانن جي مجموعي کي موڙ سان.

برقي ميدان سان اليڪٽران جي شعاعن کي موڙڻ سان ٿي سگهي ٿو هي ڌاتو جي ٻن مخالف چارج تيل پليٽن ذريعي ٿي سگهجي ٿو. برقي ميدان اليڪٽرانن جي شعاعن جي موڙ جو نمونو ساڳيو هوندو جيئن هڪ اليڪٽران جي باري ۾ ذڪر ڪري آيا آهيون، اليڪٽراني شعاعن جي موڙ جو اثر هڪ برقي ميدان جي ذريعي هيٺ ڏجي ٿو.

1. لاٽ جو موڙ ۾ رخن جي تبديلي.
2. شعاع مُڙيل رستو اختيار ڪن ٿا برقي ميدان ۾.
3. اليڪٽراني لاٽ هر هڪ سيڪنڊ ۾ لڪين دفعا رخ بدلين ٿا.
4. اليڪٽراني شعاعن جي توانائي ۽ اسپيڊ وڌي وڃي ٿي.
5. برقي ميدان مان گذرڻ کان پوءِ شعاع پنهنجو لڳاتار ۾ سڌو رستو اختيار ڪن ٿا.

برقي ميدان ذريعي هڪ اليڪٽراني شعاع جي موڙ شڪل 17.5 ۾ ڏيکارجي ٿي.



شڪل 17.15
اليڪٽران لاٽ جي موڙ

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال1. جڏهن هڪ اليڪٽران جو شعاع هڪ برقي ميدان مان گذري ٿو تہ اهو پنهنجو رخ ڪيترا دفعا تبديل ڪري ٿو؟

سوال2. جڏهن هڪ اليڪٽران جو شعاع هڪ برقي ميدان مان گذري ٿو تہ ان جي اسپيڊ ۽ توانائي ڇا ٿيندي؟

سوال3. برقي ميدان ۾ هڪ اليڪٽران جو رستو بيان ڪريو.

KARACHIEDU.COM

17.8. مقناطيسي ميدان جي ڪري اليڪٽران جو موڙ

مقناطيسي ميدان سان اليڪٽرانن کي موڙي سگهجي ٿو. شڪل 17.16 هڪ يڪسان مقناطيسي ميدان جيڪو اليڪٽران جي حرڪت سان 90° جي ڪنڊ ٺاهي ٿو ان مان گذرندڙ اليڪٽران جي موڙ ڏيکاري ٿي.



شڪل 17.16
يڪسان مقناطيسي ميدان ذريعي اليڪٽران گذرڻ جي موڙ

هي ميدان پليٽن جي جوڙي مان ڪرنٽ گذاري ٺاهيو وڃي ٿو شڪل 17.16 ۾ مقناطيسي ميدان کي ميدان جي لڪيرن جو رخ سطح سان عمودي آهي ۽ ان جو رخ پيج جي اندرين طرف آهي. اهو هڪ زور پيدا ڪري ٿو جيڪو اليڪٽران جي حرڪت جي رخ سان عمودي آهي. جيڪڏهن مقناطيسي ميدان جو رخ ابتڙ ڪبو ته زور جو رخ به پڻ ابتو ٿي ويندو. زور جو رخ فليمنگ جي سڄي هٿ واري قائدي مطابق معلوم ڪري سگهجي ٿو. نوٽ ڪيو ته رواجي ڪرنٽ جو رخ اليڪٽرانن جي وهڪري ڪان مخالف هوندو آهي اليڪٽران جو رخ تبديل ٿي وڃي ٿو. ۽ مڙي وڃن ٿا ڇاڪاڻ ته عمل ڪندڙ زور اليڪٽرانن جي حرڪت سان عمودي آهي ۽ پوءِ اليڪٽران گولائي واري رستي ۾ حرڪت ڪندا.

هڪ اليڪٽران جي شعاع تي مقناطيسي ميدان جا اثر:

مقناطيسي ميدان سان عمودي رخ ۾ داخل ٿيندڙ اليڪٽرانن جي شعاعن جو رستو شڪل 17.27 ۾ ڏيکاريو ويو آهي مقناطيسي ميدان سان اليڪٽرانن جي شعاعن جي موڙ تي هيٺيان اثر آهن.



شڪل 17.17
مقناطيسي ميدان جا اثر

1. شعاع بيم مڙي وڃن ٿا ۽ انهن جو رخ تبديل ٿي وڃي ٿو.
2. مقناطيسي ميدان ۾ شعاع گولائي وارو رستو اختيار ڪن ٿا.
3. اليڪٽرانن جي شعاعن جي توانائي مقناطيسي ميدان ۾ تبديل نٿي ٿئي.
4. مقناطيسي ميدان ۾ اليڪٽراني شعاعن جي اسپيڊ تبديل نٿي ٿئي.

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال1. مقناطيسي ميدان ۾ هڪ اليڪٽران جو اختيار ڪيل رستو بيان ڪريو؟

سوال2. مقناطيسي ميدان ۾ زور جو رخ معلوم ڪرڻ لاءِ ڪهڙو قائدو استعمال ڪيو ويندو آهي؟

سوال3. هڪ مقناطيسي ميدان مان گذرندڙ هڪ اليڪٽراني شعاع جي اسپيڊ تي ڪهڙو اثر پوندو؟

KARACHIEDU.COM

17.9 (CRO) ڪئٿوڊ شعاع اوسيلو اسڪوپ (Oscilloscope)

هڪ ڪئٿوڊ شعاع اوسيلو اسڪوپ کي اوسيلو اسڪوپ يا اسڪوپ پڻ چيو ويندو آهي ۽ اهو ظاهر ڪري سگهي ٿو ۽ پڻ پيمائش ڪري ٿو ڪيترن ئي طبعي مقدارن جي. جيئن DC/AC وولٽيج ۽ فريڪوئنسي وغيره. ان کي ڪئٿوڊ شعاع اوسيلو اسڪوپ (Cathode Ray Oscilloscope) ان ڪري چيو وڃي ٿو، ڇاڪاڻ ته اهو اليڪٽراني شعاعن (Cathode Rays) جي گهربل لهري (Waves) صورت جي (نشاندهي) وولٽيج جي لهري صورتن کي معلوم ڪرڻ لاءِ استعمال ٿئي ٿو. هڪ ڪئٿوڊ ري اوسيلو اسڪوپ نشاندهي ڪري ظاهر ڪري ٿو ته ڪيئن وولٽيج وقت سان تبديل ٿئي ٿو. مثال طور فون مائڪرو ذريعي پيدا ٿيل وولٽيج ۾ تبديلي جڏهن اها آوازي لهرن کي محسوس ڪن ٿا.

ڪئٿوڊ ري اوسيلو اسڪوپ جا بنيادي اصول:

هڪ ڪئٿوڊ ري اوسيلو اسڪوپ مختلف جزن تي مشتمل هوندو آهي. هڪ ڪئٿوڊ ري اوسيلو اسڪوپ جو اهم جزو ڪئٿوڊ ري ٽيوب آهي. هڪ ڪئٿوڊ ري ٽيوب شڪل 17.19 ۾ ڏيکارجي ٿو.



شڪل 17.19 ڪئٿوڊ ري اوسيلو اسڪوپ جو خاڪو

ڪئٿوڊ ري اوسيلو اسڪوپ:

- اليڪٽران گن، اليڪٽراني شعاع خارج ڪري ٿي. جيڪي ڪئٿوڊ سان پيدا ٿيا.
- جڏهن هي اليڪٽراني بيم فلوروسينٽ (Fluorescent) اسڪرين سان ٽڪرائجي ٿو ته اسڪرين تہ هڪ روشن جاءِ ناهي ٿو اهو ان سبب جي ڪري ٿئي ٿو تہ فلوروسينٽ اسڪرين، فلوروسينٽ سالٽ (Salt) جيئن زنڪ سلفائيڊ سان ڍڪيل ٿئي ٿي جڏهن ان سان اليڪٽران ٽڪراجي ٿو تہ اها چمڪندڙ ٿي پوي ٿي.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

فليمنگ جي کابي هٿ جو قاعدو



شڪل 17.18
اوسيلو اسڪوپ



هڪ نشاني (CRO)

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

ايل اي ڊي (LED) ۽ ايل سي ڊي (LCD) کان اڳ، ٽيليويزن کي اونڌو ڪيو ويندو هو، جو جو انهن ۾ ڪيٿوڊ ري ٽيوب شامل هئا، ٽيڪنالاجي اهي وڏن خانن ۾ رکي ويندي هئي.

- اليڪٽراني گن هڪ ڄاري تي مشتمل ٿئي ٿي جيڪا ڪاٿو پوٽينشل سان جڙيل هوندي آهي اها اليڪٽرانن کي ڌڪي ٿي تنهن ڪري اليڪٽرانن جو وهڪرو انوڊ ۾ اسڪرين تي پهچي ٿو. اهڙي طرح اهوضابطو رکي ٿو اسڪرين جي روشن جاءِ تي.
- واڌو ڇيڙوانوڊ اليڪٽرانن ۾ تيزي پيدا ڪرڻ ۾ اليڪٽراني شعاعن کي هڪ جڳهه تي مرڪوز ڪرڻ لاءِ استعمال ٿئي ٿو.
- موڙ وارو سرشتو (X) ۽ (Y) پليٽن تي مشتمل هوندو آهي جيڪو اسڪرين تي نهنڊڙ روشن جڳهه کي حرڪت ڏياري ٿو جيڪڏهن اهو تيز حرڪت ڪري ٿو ته اها روشن جڳهه لڪير جي شڪل ۾ نهي پوندو.
- Y پليٽ عمودي رخ ۾ موڙ جو سبب بڻجي ٿي. (هيٺ ۽ مٿي) جڏهن ان کي وولٽيج سان جوڙيو وڃي ٿو. اليڪٽراني شعاع عمودي موڙي سگهجي ٿو Y پليٽ تي وولٽيج کي تبديل ڪرڻ سان.
- (X) پليٽون اُفقي ۾ موڙ پيدا ڪرڻ جو سبب بڻجن ٿيون. (ڪابي ۽ ساڄي) جڏهن انهن کي وولٽيج سان ملائجي ٿو جڏهن (X) پليٽ تي وولٽيج کي تبديل ڪيو وڃي ٿو ته ميدان مان گذرندڙ اليڪٽراني شعاعن ۾ اُفقي موڙ پيدا ٿئي ٿو.

شڪل 17.20 جي اسڪرين (CRO) کي ظاهر ڪري ٿي. جنهن سان ڇيڙي جي اهم استعمال کي سمجهي سگهجي ٿو.

اوسيلو اسڪوپ جا هيٺيان چار اهم ضابطا آهن.

1. (X) منتقلي
2. (Y) منتقلي
3. بنيادي وقت
4. (Y) حاصل

- (X) منتقلي اسڪرين تي نهنڊڙ روشن جڳهه کي ڪابي کان ساڄي پاسي حرڪت تي ضابطو آڻي ٿي.
- (Y) منتقلي اسڪرين جي مرڪز تي نهنڊڙ روشن جڳهه کي هيٺ ۽ مٿي حرڪت ڏياري ٿي. (Y) پليٽون جڏهن تبديل ٿيندڙ وولٽيج سان ڳنڍيون وڃن ٿيون ته اهي اليڪٽراني شعاعن ۾ عمودي نشان پيدا ڪن ٿيون.
- عمودي موڙ (Y) حاصل اليڪٽراني شعاعن جي وڌاءُ تي ضابطو آڻي ٿو اهو (Y) پليٽ ۾ وولٽيج جي تبديلي سان ٿئي ٿو. هڪ ايمپليفائرسرڪٽ ڪئٿوڊ ري ٽيوب ۾ Y پليٽ جي وولٽيج کي وڌائي ٿو.



شڪل 17.20
اڳيون حصو CRO جو

Weblinks

Encourage students to visit below link for Cathode ray oscilloscope

https://www.youtube.com/watch?v=9scohkuTG88&ab_channel=myhometuition

KARACHIEDU.COM

- بنيادي وقت (Time Base) هن کي استعمال ڪندي اليڪٽراني شعاعن تي اُفقي ضابطو آڻي سگهجي ٿو. ڪئٿوڊ ري ٽيوب ۾ X ري پليٽ سان ٽائيم بنياد (Time Base) سان فرڪيوئنسي ۾ تبديلي آڻي سگهجي ٿي هڪ اندرين سرڪٽ وسيلي هڪ ڪئٿوڊ ري ٽيوب ۾ جيڪو X پليٽ ۾ تبديل ٿيندڙ وولٽيج مهيا ڪري ٿو. دراصل ٽائيم بنياد وولٽيج جو گراف ڪارائي جي ڏندن وانگر ناهيندي جيئن شڪل 17.21 ۾ ڏيکاريل آهي.



شڪل 17.21
اي سي ڪرنٽ جو ڏيک

CRO جا استعمال (Sea-saw tooth):

اوسيلو اسڪوپ جي Y داخلي کي پئمائش ٿيل وولٽيج سان جوڙيو وڃي ٿو.

1. Y محور کي وولٽيج جي پئمائش لاءِ استعمال ڪيو ويو آهي.
2. X محور کي وقت جي پئمائش لاءِ استعمال ڪيو ويو آهي.

تنهن ڪري ڪئٿوڊ ري ٽيوب جي اسڪرين تي وولٽيج ٽائيم جو گراف ڏيکار ڏئي ٿو. ڪئٿوڊ ري ٽيوب جا ڪجهه اهم استعمال هيٺ ڏجن ٿا.

1. وولٽيج کي پيمائش ڪرڻ.
2. وولٽيج جي لهري صورت ظاهر ڪرڻ.
3. وقت جي ننڍن دورانن جي پئمائش ڪرڻ.

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال1. وولٽيج جي پئمائش لاءِ ڪهڙو محور استعمال ٿيندو آهي؟
سوال2. X منتقلي جو ڪهڙو ڪم آهي؟
سوال3. ڪئٿوڊ ري اوسيلو اسڪوپ جو اهم جزو ڪهڙو آهي؟

Weblinks

Encourage students to visit below link for How to use CRO to measure Amplitude and Frequency

https://www.youtube.com/watch?v=kh-oIlf4e3Y&ab_channel=TechnicalKnowledgeinElectronics

17.10 اينالاگ ۽ ڊجيٽل اليڪٽرانڪس

اينالاگ اليڪٽرانڪس مقدارن جي لڳاتار تبديلي جي صورت ۾ مهيا ڪيل مواد سان واسطو رکي ٿي.

ڊجيٽل اليڪٽرانڪس جدا جدا تبديل ٿيندڙ مقدارن سان واسطو رکي ٿي. ڊجيٽل اليڪٽرانڪس عددن جي صورت ۾ مهيا ڪيل مواد سان واسطو رکي ٿي.

ڊجيٽل اليڪٽرانڪس جا بنيادي عمل:

ڊجيٽل اليڪٽرانڪس جدا جدا سگنلن (0,1) وارن اوزارن تي بنياد رکي ٿي. ڊجيٽل سگنل ٻن مختلف حالتن کي ظاهري ڪن ٿا. اهي سگنل (آن، آف، هاءِ، لو، اوپن، ڪلوز، اپر، لوئر، پلس، مائينس، صحيح، غلط، ميگزيميم، مينيميم سرشتي جي حالتن کي ظاهر ڪن ٿا.

انهن جي وچ ۾ بي ڪا بہ ممڪن حالت نہ آهي مثال طور هڪ حفاظتي گهنٽي جيڪا شڪل 17.22 ۾ ڏيکاريل آهي. انهي بن سوئيچن (Switch) سان ڪم ڪري ٿي. شڪل 17.22 ۾ واضح ڏسي سگهجي ٿو.

- ➢ جيڪڏهن P ۽ Q بند آهي تہ گهنٽي بند رهندي.
- ➢ جيڪڏهن P ۽ Q سوئچ کليل آهن تہ گهنٽي کليل رهندي ۽ وڄندي.

هي مثال هيٺ ڏنل جدول ذريعي بيان ڪري سگهجي ٿو.



شڪل 17.22
حفاظتي گهنٽي

گهنٽي جي حالت	بٽڻ(q)	بٽڻ(P)
خاموش	بند (OFF)	بند (OFF)
خاموش	بند (OFF)	کليل(ON)
خاموش	کليل(ON)	بند (OFF)
وڄي ٿي	کليل(ON)	کليل(ON)

مٿين جدول گهنٽي جي ڪم جا دليل ڏئي ٿي. ڊجيٽل اليڪٽرانڪس ۾ هي دليل لاجڪ گيٽس (LOGICGATES) سان لاڳو ڪيا ويا آهن.

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال1. ڊجيٽل اليڪٽرانڪس تي بنياد رکندڙ اوزارن ۾ ڪهڙا سگنل استعمال ٿيندا آهن؟

سوال2. لاجڪ ۾ ڪهڙا جزا لاڳو ٿين ٿا؟

سوال3. ڊجيٽل سگنلن جون ڪيتريون حالتون آهن؟

چا توهان ڄاڻو ٿا؟

چا توهان ڄاڻو ٿا هڪ ڊجيٽل MP3 پليئر هڪ ڊوائيس جي مثال تي آهي جيڪو ڊجيٽل اليڪٽرانڪس استعمال ڪندو آهي.

17.11 لاجڪ گيٽون(LOGIC GATES)

لاجڪ گيٽ ڊجيٽل لاجڪ سرڪٽ جو بنيادي جزو آهي. لاجڪ گيٽ جا ٽي بنيادي جزا آهن(AND)(OR) ۽ (NOT) ڊجيٽل سرشتي ۾ اهي لاجڪ گيٽون(AND)(OR) ۽ (NOT) جو عمل ڪنديون.

اينڊ گيٽ(AND GATE):

اينڊگيٽ هڪ ڊجيٽل سرڪٽ آهي. جنهن کي بہ داخلي ۽ هڪ خارجي اٽس. اينڊ گيٽ منطقي ضرب جي قانون تحت ڪم ڪري ٿي اينڊ گيٽ عمل بدلجندڙ (A) ۽ (B) استعمال ڪندي (A.B) ذريعي ظاهر ڪيو وڃي ٿو، هتي (.) ڊاٽ منتقي ضرب جي نشاني آهي.

KARACHIEDU.COM

اينڊ گيٽ جو بوليان اظهار (Boolean Expression) Y = A.B

AND گيٽ جي ڪم ٽرٿ ٽيبل ۾ درآمد بدلجندڙ استعمال ڪندي		
A	B	Y = A . B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

ٽرٿ ٽيبل (تختي) آهي جيڪا درآمد ۽ برآمد سرڪٽ جيڪي ٻه يا ٻن کان وڌيڪ بدلجندڙن تي مشتمل آهن لاجڪ سرڪٽ جي برآمد لاجيڪل سگنل (Logical Signals (1) جيڪو درآمدن تي موجود آهن.



شڪل 17.23 اينڊ گيٽ ۾ بدلجندڙ استعمال ڪندي.

اينڊ گيٽ جي ٽرٿ ٽيبل تي درآمد بدلجندڙ A,B,C ۽ برآمد Y آهي. جيڪڏهن ڪو به درآمد ٻڙي هوندو ته پوءِ برآمد (Y) به ٻڙي هوندو. جيڪڏهن سڀ درآمدون 1 آهن ته پوءِ برآمد Y به 1 (هڪ) هوندو.

اينڊ گيٽ جي لاءِ بوليان اظهار Y= A.B.C

Weblinks

Encourage students to visit below link for The AND gate

https://www.youtube.com/watch?v=oRiWUZRUyKo&ab_channel=EarthPen

ٽي بدلجندڙ درآمد واري AND ۽ هن ٽيبل ۾ ڏيکاريل آهي			
A	B	C	Y = A.B.C
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



شڪل 17.24 اينڊ گيٽ تي درآمد ۾ هڪ برآمد استعمال ڪندي

آرگيٽ OR Gate

آرگيٽ هڪ ڊجيٽل سرڪٽ آهي. جنهن ڪي ٻه يا وڌيڪ درآمد آهن ۾ هڪ اڪيلي برآمد مهيا ڪري ٿو جيڪا منطقي OR انهن سڀ برآمدن جي آهي. منطقي OR واڌو(+) نشاني سان ظاهر ڪئي وڃي ٿي هڪ OR گيٽ منطقي جوڙ جي قائدن (logical Addition rules) تي ڪم ڪري ٿي.

آرگيٽ جو بوليائي اظهار Y = A + B

آرگيٽ جي ڪم جي ٽرٿ ٽيبل ٻه درآمدون بدلجندڙ استعمال ڪندي		
A	B	Y = A + B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



شڪل 17.25 آرگيٽ ٻه درآمدون بدلجندڙ استعمال ڪندي.

آرگيٽ جي ٽرٿ ٽيبل ٽي درآمدون بدلجندڙ A,B,C استعمال ڪندي. جيڪڏهن ڪائي ٻه درآمد هڪ (1) آهي ۾ برآمد(Y)هڪ (1) ٿئي ٿي ۽ جيڪڏهن سڀ درآمدون ٻڙي (0) آهن پوءِ برآمد (Y) ٻڙي (0) ٿئي ٿي

آرگيٽ جو بوليائي اظهار Y = A + B + C

Weblinks

Encouraging students to visit below link for OR gate operations

https://www.youtube.com/watch?v=XLSsEKl-g7A&ab_channel=Physics4students

KAUSAR-URDU.COM

آرگيٽ جي ڪم جي ٽرٿ ٽيبل تي درآمدن بدلجندڙ استعمال ڪندي.			
A	B	C	Y = A+B+C
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

شڪل 17.26 آرگيٽ ٿي درآمد بدلجندڙ استعمال ڪندي.

چا توهان ڄاڻو ٿا!

هڪ منطقي بيان جنهن جو نتيجو هڪ ڊجيٽل مقدار جي صورت ۾ هجي، يا ته صحيح هجي يا غلط، ان کي بوليان اظهار چئبو آهي.

ناٽ گيٽ(Not Gate):

هڪ ناٽ گيٽ هڪ ڊجيٽل سرڪٽ آهي جنهن کي هڪ درآمد ۽ هڪ برآمد آهي اهو پڻ ابتوڪندڙ(INVENTOR) طور سڃاتو وڃي ٿو. ناٽ گيٽ پورائو ڪندڙ يا ڪنهن بہ درآمد کي ابتو ڪندڙ طور استعمال ٿئي ٿو.

ان کي ڪمپيليمنٽ نشاني (،) سان ظاهر ڪيو وڃي ٿو. ساڄي پاسي کان درآمدن تي ليڪ (bar) (-) ڏني ويندي آهي بدلجندڙن جي مثان.

بوليائي اظهار ناٽ گيٽ (NOT GATE) $Y = A$ or $Y=\overline{A}$ آهي

ناٽ گيٽ جي ٽرٿ جدول ۾ (A)درآمد ۽ (Y = A) برآمد آهي.

Weblinks

Encourage students to visit below link for NOT gate

https://www.youtube.com/watch?v=C_NNbYNy-cw&ab_channel=EarthPen

(NOT)گيٽ ٽرٿ جدول ۾ بہ درآمد بدلجندڙ استعمال ڪندي	
A	$Y = \overline{A}$
0	1
1	0

برآمد Y = A   A درآمد

KARACHIEDU.COM



شڪل 17.27 ناٽ گيٽ

نيندٻ گيٽ:

هڪ Gate(NAND) ايند (AND)گيٽ جي برآمد چيڙي سان هڪ NOT گيٽ ڳنڍيندي هڪ (NAND) گيٽ ٺاهي سگهجي ٿي. NAND گيٽ جو بوليان اظهار

Y = (A.B) يا $Y=\overline{AB}$ آهي.

NAND گيٽ جي ٽرٿ ٽيبل(A,B) درآمدون آهن ۽(Y)برآمد آهي. جڏهن ٻئي درآمدون "1" آهن، برآمد Y"0" آهي جيڪڏهن درآمدن مان ڪا ب هڪ "0" آهي پوءِ درآمد Y "1" آهي.

NAND گيٽ جي ڪم جي ٽرٿ ٽيبل ۾ بدلجندڙ درآمدون استعمال ڪندي.		
A	B	$Y = \overline{AB}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



17.28 شڪل NAND گيٽ

برآمد $Y = \overline{AB}$ درآمد

B A

نارگيٽ(NOR GATE):

OR گيٽ جي برآمد چيڙن سان NOT گيٽ ڳنڍيندي هڪ (NOR)گيٽ ٺاهي سگهجي ٿي. NOR گيٽ جو بوليان اظهار (A+B) = Y يا $Y=\overline{A+B}$آهي.

Weblinks

Encourage students to visit below link for NAND gate operation

https://www.youtube.com/watch?v=EUwjkBJPtuw&ab_channel=Electrical4U

Weblinks

Encourage students to visit below link for NOR gate operation

https://www.youtube.com/watch?v=E3ry_j80AZA&ab_channel=Electrical4U

KARACHIDU.COM

NOR گيٽ جي ٽرٿ ٽيبل ڏيکاري ٿي ته A,B درآمد آهن ۽ Y برآمد آهي. جيڪڏهن ٻئي درآمد "0" آهن ته پوءِ برآمد Y = "1" ٿيندي. جيڪڏهن ڪو به هڪ درآمد "1" ته پوءِ برآمد "0" ٿيندي.

NOR گيٽ جي ڪم جي ٽرٿ ٽيبل ۾ بدلڪندڙ درآمدون استعمال ڪندي.		
A	B	$Y = \overline{A + B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Weblinks

Encourage students to visit below link for Logic gates and its real-world applications

https://www.youtube.com/watch?v=Sb5iU5HDvRc&ab_channel=CognitiveLearners



شڪل (17.29) نور گيٽ

لاجڪ گيٽ جا استعمال:

هڪ ڪرسي واري پٽي جو گهنٽي وارو سسٽم:



شڪل 17.30
هڪ اينڊ گيٽ استعمال ڪندي سادي ڪرسي جي پٽن الرام سرڪٽ ۾

گاڏين جي سيٽ وارن پٽن کي محسوس ڪرڻ واري گهنٽي ۾ (AND)گيٽ استعمال ڪيو ويندو آهي. جڏهن ڪرسي وارو پٽو بند نه هوندو ته بٽڻ آن (ON) ٿي ويندو ۽ بتي ٻري ويندي جيڪڏهن بتي آن ٿي وجي ٿي ته (AND) گيٽ جي درآمد (A) کي (HIGH) ملي ٿي. جيڪڏهن ڪرسي وارو پٽو صحيح ٻڌل نه هجي (AND) گيٽ جي درآمد B تي (HIGH) مهيا ٿيندي. جڏهن ٻرندڙ بتي جو بٽڻ آن ٿيندو. ٽائمر هلڻ شروع ڪري ٿو، جيڪو درآمد کي HIGH مهيا ڪري ٿو 30 سيڪنڊن لاءِ جيڪڏهن ٽئي حالتون موجود هجن ته بتي ٻري ٿي ۽ ڪرسي وارو پٽو کليل رهندو ۽ ٽائيم هلندو رهندو اهڙي طريقي سان AND گيٽ جي بر آمد HIGH ٿيندي ۽ گهنٽي ڊرائيور کي ياد ڪرائيندي رهندي.

مداخلت معلوم ڪرڻ ۽ گهنٽي جو سرشتو:

مداخلت معلوم ڪرڻ ۽ گهنٽي جي سرشتي جي هڪ سادي صورت شڪل 17.31 ۾ ڏيکاريل آهي. هي سسٽم گهرجي ٻن درين ۽ هڪ دروازي ڪمري لاءِ استعمال ڪري سگهجي ٿو. مقناطيسي سوئچ سينسر آهن اهي برآمد کي (High) مهيا ڪن ٿا. جڏهن دَرُ يا دري کوليون ٿا ۽ برآمد کي (Low) مهيا ڪن ٿا جڏهن دَرَ ۽ دَريون بند آهن. جيستائين دَرَ ۽ دريون محفوظ آهن. ٻنهي بند هوندا ۽ ٿي آر گيٽ جا داخلا (Low)آهن جڏهن در يا دري کوليا وڃن ٿا تہ آر گيٽ جي داخلي کي (High) ملي ٿي. جيڪا آرگيٽ جي برآمد کي High ملي ٿي. اهو پوءِ گهنٽي جي سرڪٽ کي ڪرنٽ ڏي ٿو ۽ اها گهنٽي خبردار ڪري ٿي.



شڪل 17.31
هڪ دروازي کي آرگيٽ استعمال ڪندي ڪنهن مداخلت جي خبر لهڻ

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال1. لاجڪ گيٽ ڇا آهي؟
سوال2. ڪهڙي گيٽ ابتو (Invert) درآمد استعمال ڪري ٿي؟
سوال3. هڪ آرگيٽ جو بوليان اظهار لکو.

KARACHIEDU.COM

اختصار Summary

- اليڪٽرانڪس فزڪس، انجنيئرنگ تي مشتمل آهي.
- اليڪٽرانڪس جا استعمال واسطو رکن ٿا هڪ خلائي ٽيوب ۾ اليڪٽرانن جي ضابطي، وهڪري ۽ خارج ٿيڻ سان ۽ مختلف اوزارن ۾ ذاتن جي استعمال سان.
- اينالاگ اهي مقدار آهن جيڪي وقت سان لڳاتار تبديل ٿين ٿا.
- ڊجيٽل اهي مقدار آهن جيڪي وقت سان جدا جدا تبديل ٿين ٿا.
- اينالاگ اليڪٽرانڪس لڳاتار تبديل ٿيندڙ مقدارن جي صورت ۾ ملندڙ مواد تي مشتمل آهي.
- ڊجيٽل اليڪٽرانڪس الڳ الڳ عددن جي صورت ۾ ملندڙ مواد تي مشتمل آهن.
- حرارتي خارج ٿيڻ هڪ گرم ڌاتو جي متاچري تان ملندڙ اليڪٽرانن جو خارج ٿيڻ آهي.
- اليڪٽران گن اليڪٽرانن کي سڌي رستي ۾ هڪ شعاع بيم (لاٽ) جي صورت ۾ حرڪت ڏياري ٿي.
- اليڪٽرانن ۽ انهن جا شعاع برقي ميدان ۾ مڙي وڃن ٿا.
- اليڪٽران ۽ انهن جا شعاع مقناطيسي ميدان ۾ مڙي وڃن ٿا.
- ڪئٿوڊ ري اوسيلو اسڪوپ هڪ اليڪٽرانڪ اوزار آهي جيڪو وولٽيج لهري صورت جي جاڻ جي پيمائش لاءِ استعمال ڪري سگهجي ٿو ۽ پڻ وقت جي وقفن جي پيمائش ڪري ٿو.
- ڪئٿوڊ شعاع اليڪٽراني شعاع آهي جيڪي هڪ خلائي ٽيوب ۾ حرارتي خارج ٿيڻ جو عمل پيدا ڪن ٿا.
- ڪئٿوڊ شعاع برقي ۽ مقناطيسي ميدانن ذريعي موڙي سگهجن ٿا.
- لاجڪ گيٽون لاجڪ پورائي لاءِ استعمال ڪيون وينديون آهن.
- لاجڪ گيٽ جا ڪيترائي قسم آهن جيئن NOT، OR، AND، NOR ۽ NAND گيٽيون آهن.
- هڪ ٽرٿ ٽيبل لاجڪ سرڪٽن جا ممڪن داخلي ۽ خارجي ڏي ٿي.

KARACHIEDU.COM

ذهني نقشو

- اليڪٽرانڪس
  - اينالاگ اليڪٽرانڪس
    - سرڪٽ جنهن کي تبديل ٿيندڙ سگنل آهن جهڙوڪ ريڊيو ٽيليويزن يٽ وارو گهڙيال وغيره
  - ڊجيٽل اليڪٽرانڪ
    - لاجڪ گيٽون
      - بنيادي لاجڪ گيٽون
        - AND گيٽ
        - NOT گيٽ
        - OR گيٽ
      - ٻيون لاجڪ گيٽون
        - NAND گيٽ
        - NOR گيٽ

KARACHIEDU.COM

حصو (الف) گهڻ جوابي سوال(Multiple Choice Questions):

1. ذاتو بجلي جا سنا پسرائيندڙ آهن چاڪاڻ تہ اهي آزاد آهن.
(الف) اليڪٽران (ب) پروٽان (ج) نيوٽران (د) فوٽان
2. لڳاتار اليڪٽرانن جو وهڪرو اوزار جي ذريعي ممڪن بڻجي ٿو.
(الف) ڪئٿوڊ (ب) اليڪٽران گن (ج) ائنوڊ (د) فائلمينٽ
3. برق ميدان معلوم ڪري سگهجي ٿو.
(الف) پروٽان (ب) نيو ٽران (ج) ڦوٽان (د) اليڪٽران
4. جيڪڏهن مقناطيسي ميدان جو رخ ابتو ڪيو وڃي تہ زور جو رخ هوندو.
(الف) ابتڙ (ب) ساڳي (ج) ابتو ۽ سبتو (د) انهن مان ڪو بہ نہ
5. هڪ گرم متاچري تان اليڪٽرانن جي خارج ٿيڻ جي عمل کي چئبو آهي.
(الف) پلاسٽڪ جو خارج ٿيڻ (ب) حرارتي خارج ٿيڻ
(ج) ڪرنٽ جو خارج ٿيڻ (د) حالت جو خارج ٿيڻ
6. جيڪڏهن هڪ نات گيٽ جو درآمد هڪ "1" آهي تہ ان جو برآمد ڇا هوندو؟
(الف) 1هڪ (ب) ٻڙي (ج) هڪ1 يا ٻڙي
(د) انهن مان ڪو بہ نہ
7. AND گيٽ جو بوليان اظهار آهي.
(الف) A.B (ب) A + B (ج) A × B (د) انهن مان ڪو بہ نہ
8. اليڪٽرانڪس مشتمل آهي.
(الف) فزڪس (ب) انجنيئرنگ (ج) ٽيڪنالاجي (د) اهي سيئي
9. (OR) آرگيٽ جو بوليان اظهار آهي.
(الف) A.B (ب) A + B (ج) A × B (د) انهن مان ڪو بہ نہ
10. ڪيئٿود شعاع ڪٽي ٿو.
(الف) واڌو چارج (ب) ڪاٽو چارج (ج) پازيٽران (د) ڪا بہ چارج نہ آهي.

حصو (ب) نهيل سوال (Structured Questions):

1. هڪ مثال وسيلي ظاهر ڪريو تہ دنيا ڪهڙ ٽيڪنالاجي واري اوزارن کان وڌيڪ ٽيڪنالاجي وارن اوزارن ڏانهن منتقل ٿي رهي آهي.
2. (الف) ڊجيٽل اليڪٽرانڪس اوزارن جا اينالاگ اليڪٽرانڪس اوزارن جي ڀيٽ ۾ ڪي بہ ٽي فائدا لکو.
(ب) اليڪٽرانڪس ۾ خلائي ٽيوب جو ڪردار بيان ڪريو.
3. هڪ DAC جو ڪم ڇا آهي؟
4. ڪئٿوڊ کي اليڪٽران خارج ڪرڻ لاءِ ڪير ممڪن بڻائي ٿو.
5. (الف) شڪل وسيلي حرارتي خارج ٿيڻ جو عمل بيان ڪريو.
(ب) جيڪڏهن خلائي ٽيوب ۾ خلا جي بدران هوا موجود هجي تہ ڇا پوءِ بہ حرارتي خارج ٿيڻ ممڪن آهي؟
6. ڪئٿوڊ اليڪٽرانن کي ڇو ڏکن ٿا؟
7. ڪئٿوڊ شعاعن جون ڪي بہ ٻہ خاصيتون لکو.

KARACHIEDU.COM

8. (الف) جيڪڏهن ٽيوب ۾ گئس تبديل ڪئي وڃي ته ڇا ڪئٿوڊ شعاعن جي خاصيت ۾ ڪا به تبديلي ايندي؟
(ب) جيڪڏهن ڪئٿوڊ ۾ استعمال ڪيل ڌاتو تبديل ڪجي ته ڇا ڪئٿوڊ شعاعن ۾ ڪا به تبديلي ايندي؟
(ج) هڪ اليڪٽراني شعاع (Beam) ۾ استعمال ٿيندڙ ڪن به ٻن اوزارن جا نالا لکو؟
(د) ڪئٿوڊ شعاعن سان ڪهڙي ذرڙي جي دريافت ٿي؟
9. هڪ اليڪٽراني گن وسيلي پيدا ٿيل اليڪٽراني شعاع جو عمل بيان ڪريو ۽ وضاحت ڪريو.
10. جيڪڏهن اليڪٽراني شعاع هڪ برقي ميدان مان گذرن ته ڇا انهن جي رخ ۾ ڪا تبديلي ايندي وضاحت ڪريو؟
11. هڪ اليڪٽران گن مان پيدا ٿيل اليڪٽراني شعاع کي مخصوص هدف ڏانهن ڪيئن رُخ ڏياريو وڃي ٿو.
12. برقي ميدان سان اليڪٽراني شعاعن جي موڙ جي هڪ شڪل وسيلي وضاحت ڪريو.
13. (الف) جڏهن اليڪٽراني شعاع هڪ مقناطيسي ميدان مان گذري ٿو ته ان جي توانائي تي ڪهڙو اثر پوندو.
(ب) جڏهن اليڪٽراني شعاع (Beam) هڪ مقناطيسي ميدان مان گذرن ٿا ته ڇا انهن جي اسپيڊ ۾ ڪا تبديلي ايندي.
14. مقناطيسي ميدان مان گذرندڙ اليڪٽراني شعاعن جي موڙ تي پيدا ٿيندڙ ڪي به ٽي اثر بيان ڪريو.
15. هڪ اوسيلو اسڪوپ جي هيٺين جزن جي وضاحت ڪريو.
(الف) فلورسينٽ اسڪرين (ب) ڪئٿوڊ
(ج) ائنوڊ (د) Y پليٽ
16. وضاحت ڪريو ته ڪئٿوڊ ري اوسيلو اسڪوپ جي اندر اليڪٽراني شعاع ڪيئن پيدا ٿيندو آ؟
17. مناسب مثال ڏيندي اصطلاح ”لاجڪ Logic“ جي وضاحت ڪريو.
18. (الف) ڊجيٽل اليڪٽرانڪس ۾ لاجڪ ۾ لاڳو ٿيندڙ جزن جا نالا لکو.
(ب) ڪئٿوڊ کان ائنوڊ ڏانهن اليڪٽرانن ۾ تيزي پيدا ٿيڻ جو ڪهڙو سبب آهي؟ وضاحت ڪريو.
19. وضاحت ڪيو ته انهن مان ڪا به وچولي حالت تي سگهي ٿي.
20. (الف) (NAND) گيٽ جي نشاني ناهيو (ب) (AND) گيٽ جي ٽرٿ ٽيبل ناهيو.
21. (الف) هڪ انورٽر (Inverter) جي لاجڪ عملن جي وضاحت ڪريو.
(ب) هڪ آر (OR) گيٽ جي ٽرٿ ٽيبل ناهيو.
22. ڪهڙيون به لاجڪ گيٽون درآمد هڪ (1) ۽ ٻڙي (0) سان برآمد ڏينديون.
(الف) (NOR) گيٽ جي نشاني ناهيو. (ب) (NOR) گيٽ جي ٽرٿ ٽيبل ناهيو.

KARACHIEDU.COM

يونٽ نمبر- 18

معلومات ۽ مواصلات ٽيڪنالاجي

شاگردن جي سکڻ جا نتيجا:

(Students Learning out comes (SLO$_5$)):

هن يونٽ کي سکڻ کان پوءِ شاگردن کي هيٺين شين لاءِ قابل هئڻ گهرجي.

- معلوماتي ٽيڪنالاجي جا جزا بيان ڪريو.
- هيٺين جي منتقلي تفصيل سان وضاحت ڪريو.
  - تارن مان گذرندڙ برقي سگنل
  - هوا مان گذرندڙ ريڊ يائي لهرون
  - آپٽيڪل مان گزرندڙ سگنل
- فيڪس مشين سيل فون، فوٽو فون ۽ ڪمپيوٽر جا استعمال بيان ڪريو.
- انٽرنيٽ ۽ اي ميل جي استعمال جي فهرست ٺاهيو.
- معلوماتي ذخيري جي اوزارن جا استعمال بيان ڪريو.
- جيئن آڊيو ڪيسٽون، وڊيو ڪيسٽون، هارڊ ڊسڪ، فلاپي، ڪمپيڪٽ ڊسڪ ۽ فليش ڊرائيو وغيره.
- ورڊ جي ڪم، مواد جي سنڀال، نگراني ۽ ضابطي جي عملن جي نشاندهي ڪيو.

اسين ICT جي دور ۾ هلون پيا. اهو هڪ وقت هو جڏهن مواصلات جو ذريعو فقط ٽيليفون هئي اڄ ڪلهه ماڻهو هڪ ٻئي سان موبائيل فون، فيڪس، ڪمپيوٽر ۽ انٽرنيٽ جي ذريعي، رابطو ڪن ٿا اهي ذريعا دورين کي گهٽائن ٿا ۽ پوري دنيا کي هڪ نيٽ ورڪ ذريعي ملائي ڇڏيو آهي. هن بابت اسان ڪجهه بنيادي عملن جي باري ۾ پڙهنداسين ۽ اهي ٽيڪنالاجون جيڪي اڄ ڪلهه جي معلومات ۽ ICI سسٽم ۾ مواصلاتي ٽيڪنالاجي سان لاڳاپيل آهن.

18.1 معلومات ۽ مواصلاتي ٽيڪنالاجي

معلومات جي صورت ۾ ڪمپيوٽر مواد کي حل ڪري ٿو هڪ ڪمپيوٽر معلومات جي تجويز ڪري ڏئي ٿو. آواز تصوير ۽ ڊجيٽل مواد پري کان هن معلوماتي مواصلات جا استعمال آهن. هڪ اليڪٽرانڪ بنياد رکندڙ سرشتي جي، منتقل، حاصلات، عمل ۽ ٻيهر حاصل ٿيندڙ معلومات ۽ مواصلاتي ٽيڪنالاجي طور سڃاتو وڃي ٿو. ٽيلي مواصلات ۽ معلوماتي ٽيڪنالاجي کي ملائي ڪري (ICT) ناهيو ويو آهي. مٿين اصطلاحن کي هيٺين طريقي سان جدا جدا بيان ڪري سگھجي ٿو.

1. انفارميشن ٽيڪنالاجي سائنسي طريقو آهي مواد جي ذخيري ۽ ان جي بهترين استعمال ۽ ٻين مواصلاتن جي پهچ لاءِ ڊگھي مفاصلي تي معلومات منتقل ڪرڻ جي عمل کي پري واري مواصلات (Telecommunication) طور سڃاتو وڃي ٿو.
2. (ICT) حوالو آهي ته اوزار ڪيئن سائنسي هنر سان مواد کي معلومات مرحليوار گڏ ڪري ٻين مادن تائين منتقل ڪن ٿا اليڪٽرانڪ اوزار استعمال ڪندي

18.2 معلوماتي سرشتي تي بنياد رکندڙ ڪمپيوٽر جا جزا (CBIS)

CBIS هيٺين پنجن جزن تي مشتمل آهي. جيڪو شڪل (18.1) ۾ ڏيکاريل آهن هاڻي اسين انهن جي باري ۾ تفصيل سان تذڪرو ڪنداسين.

1. **هارڊويئر مشينري (Hardware Machinery):** هارڊ ويئر (CPU) ۽ ان جي مددگار جزن تي مشتمل آهي Input Output Storage ذخيري ۽ مواصلات جا اوزار هارڊويئر جا بنيادي مثال آهن.
2. **سافٽ ويئر(Soft Ware):** ڪمپيوٽر جي ايپليڪشنز سافٽ ويئر ۾ شمار ٿين ٿيون. اهي هارڊويئر کي ٻڌائن ٿيون ته مواد تي ڪيئن عمل ڪري ان معلومات کي ڪارائتو ڪيئن ڪجي. پروگرام کي اڪثر ڪري (Chip)يا (Tape) ۾ محفوظ ڪيو ويندو آهي.
3. **مواد (Data):** پروگرام مواد کي مددگار معلومات جي مهيا ڪن ٿا. اهو جملو شڪل يا تصوير تي سگھي ٿي. جنهن کي خاص اهميت هجي مواد جيئن پروگرام اڪثر ڪري (Chip) ۾ محفوظ ڪيا ويندا آهن. جيستائين ڪمپيوٽر جي ضرورت ۾ هجن.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

معلومات وصول ڪندڙ داخلي هارڊويئر

ڪمپيوٽر کي جيڪي جزا مواد مهيا ڪن ٿا انهن کي داخلي هارڊويئر طور سڃاتو وڃن ٿو. جيئن مائوس (Mouse) جواءِ اسٽڪ (Joy Stick) بٽڻ وارو بورڊ (Keyboard)

معلومات ڏيندڙ هارڊويئر (Out Put Hardware)

ڪمپيوٽر کان حل ٿيل مواد ڏيندڙ جزن کي معلومات ڏيندڙ هارڊ ويئر چئبو آهي. جيئن لائوڊ اسپيڪر، پرنٽر، اسڪرين وغيره.

KARACHIEDU.COM

4. **طريقيڪار (Procedure):** معلوماتي سرشتي کي ناھڻ ۽ ھلائڻ ۾ رھنمائي ڪري ٿو اھو دستوري ڪاغذن ۾ استعمال ٿئي ٿو. وقتاً فوقتاً ھنن قاعدن ۽ مھارتن ۾ اصطلاح ڪري سگھجي ٿي ھنن ۾ھم آھنگن جي اصطلاح ڪرڻ خاطر معلوماتي سرشتو ضرورت مطابق بڻائڻ جي قابل ھئڻ گھرجي.



شڪل 18.1 CBIS جا جزا

5. **ماڻھون (People):** ھڪ CBIS فردن ڪانسواءِ بيڪار آھي جيڪي معلوماتي سرشتن جي ڪاميابي يا ناڪامي تي اثر وجھي سگھن ٿا. ماڻھون سافٽ ويئر کي مڪمل ڪرڻ ۽ بحال ڪن ٿا مواد داخل ڪن ٿا ۽ ھارويئر ناھن ٿا. جيڪو (CBIS) ڪم ناھي تو ماڻھون طريقن کي لکن ٿا ۽ بل آخر (CBIS) جي اثر کي قائم رکن ٿا.

18.3 اطلاع جو جاري ٿيڻ (Flow of Information):

اليڪٽرانڪ ۽ بصري جا اوزار ھڪ جڳھ کان ٻي جڳھ اطلاع کي منتقل ڪرڻ جي لاءِ استعمال ڪري سگھجن ٿا. جنھن کي اطلاع جو منتقل ٿيڻ چيو وڃي ٿو. جڏھن توھان ھڪ فون استعمال ڪيو ٿا، برقي امپلس (Electrical Impules) تار جي ذريعي مواد روانو ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيا وڃن ٿا. ريڊيو، ٽيليوزن ۽ موبائل فون برقي مقناطيس لھرن يا روشني جي ذريعي اطلاع مھيا ڪن ٿا. بصري تاندورن (Optical Fibers) رستي جيئن ريڊيائي لھرون زمين جي فضا جي مختلف تھن مان حرڪت ڪن ٿيون. اھي مڙنديون وڃن ٿيون. نتيجي طور سگنل ڪمزور ٿيندا وڃن ٿا. ماڻھن لاءِ ان کي حاصل ڪرڻ ھڪ ڏکھي مفاصلي کان مشڪل ٿي پوي ٿو مائڪرو لھرون (Microwaves) ساڳئي طريقي ريڊيائي لھرن وانگر نہ موڙيون وڃن ٿيون

چا توھان ڄاڻو ٿا!

سافٽ ويئر سرشتو

(System Software) سافٽ ويئر سرشتو ڪمپيوٽر پروگرام جو ھڪ قسم آھي جيڪو ڪمپيوٽر جي ھارڊويئر پروگرامن جي استعمال کي ھلائڻ لاءِ ناھيو ويو آھي.

ايپليڪيشن سافٽ ويئر (Application Software)

ايپليڪيشن سافٽ ويئر ڪمپيوٽر پروگرام جو ھڪ قسم آھي جيڪو خاص شخصي، تعليمي، ۽ ڪاروبار ڪم پورا ڪري ٿو.

KARACHI

وڃن. اهو انجي ڪري ته اهي سيارن (Statelites)ذريعي اطلاع ڏيڻ لاءِ استعمال ڪيا وڃن ٿا.

شڪل (18.2) هڪ مواصلاتي سرشتو (Communication system) ڏيکاري ٿي. منتقلي اوزار (Transmitter) ٽرانسميشن چينل (Transmission Channel) ۽ وصول ڪندڙ (Receiver) ڪنهن مواصلاتي سرشتي جا تمام مکيه حصا آهن.



شڪل (18.2) مواصلاتي سرشتو.

درآمد سگنل (Input Signal) ٽرانسميٽر جي ذريعي وڌايا وڃن ٿا. ٽرانسميشن چينل وسيلي، جيڪو سگنل منتقل ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو وڃي ٿو. وائرون يا هم محور کي تارون (Coaxial Cables) ساڳئي طريقي استعمال ڪري سگهجن ٿيون. جيئن ريڊيائي لهر ۽ بصري تاندوري تارون (Optical Fiber Cables) بين لفظن ۾ جيئن توهان ذريعي (Source) کان پري ويون ٿا ته ڪمزور ٿي وڃي ٿي. توانائي تبديل ڪندڙ (Transducer) بر آمد سگنل وصول ڪندڙ (Receiver) کان حاصل ڪري ٿو. ٽرانسميشن نقصان (Transmission Loss) جي پورائي ڪرڻ لاءِ وصول ڪندڙ (Receiver) داخلي سگنل (Input Signal) کي وڌائي سگهي ٿو.

18.4 برقي سگنلن جي تارن ذريعي منتقلي:

1876ع ۾ اليگزينڊر گراهم بيل برقي سگنلن جي ذريعي آواز کي منتقل ڪرڻ لاءِ هڪ سادو ۽ بنيادي ٽيليفون سرشتو ايجاد ڪيو. هڪ برقي ڪوائل هڪ لرزشي ڊايا فرام (Diaphragms) سان ڳنڍيل آهي، جيڪو ڌاتو جو ٺهيل آهي. آواز کي برقي سگنل ۾ تبديل ڪري منتقل ڪرڻ لاءِ جديد ٽيليفون سرشتي ۾ به ڊايا فرام ۾ استعمال ڪيا ويندا آهن. ٻڌڻ وارو حصو ۽ ڳالهائڻ وارو حصو ٽيليفون سرشتي جا به حصا آهن. جيئن شڪل 18.3(b) ۾ ڏيکاريل آهي. هڪ سنهڙي ڌاتو جي ڊايا فرام ۽ ڪاربان داڻا ڳالهائڻ ۽ ٻڌڻ وارن حصن ۾ ملن ٿا. جيئن اسين ڳالهايون ٿا ته اسان جو آواز ڊايا فرام سان ٽڪرائڻ سبب ڊايا فرام ۾ لرزش پيدا ٿئي ٿي. برقي ڪرنٽ تارن مان گذري ٿو ڇاڪاڻ ته ڊايا فرام لرزش ڪندي ڪاربان ذرڙن کي دٻائي ٿو. لائن جو آخر ۾ ٻڌڻ وارو اوزار مليل پيغام کي آواز

چا توهان ڄاڻو ٿا!

ٽرانسڊيوسر (Transducer) هڪ اهو اوزار آهي. جيڪو توانائي جي هڪ حالت کي ٻئي حالت ۾ تبديل ڪري ٿو.



شڪل (a) 18.3

پهريون ٽيليفون:

گراهم بيل جو منتقلي ٽيليفون (Microphone) هڪ مستقل مقناطيس ٽيل چقمقي پٽي تي مشتمل آهي هڪ ننڍي ڪوائل ياهڪ قطب تي ويڙهيل تار هوندي آهي جنهن جي اڳيان هڪ گول لوهه جي سنهي ڊسڪ ٽالهي لڳل هوندي آهي.



شڪل (b) 18.3
ٽيليفون

KARACHIEDU

جي صورت ۾ تبديلي ڪري ٿو هڪ برق مقناطيس آواز وصول ڪندڙن ۾ مقناطيسي ميدان ناهي ٿو برقي ڪرنٽ جي نتيجي ۾ سنهڙي ڌاتو جي ڊايا فرام مقناطيسي ميدان جي ڪري لرزش ڪندي آواز پيدا ڪري ٿي.

18.5 خلا ۾ ريڊيائي لهرن جي منتقلي(Transmission of Radio Waves Through Space):

تارون (Cables) يا ريڊيائي لهرون برقي سگنل کي منتقل ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيون وڃن ٿيون، هڪ مائڪروفون، ٽي وي ڪئميرا يا ڪمپيوٽر کي موادي صورت ۾ ظاهر ڪندي. آوازي فريڪوئنسي سگنلن کي هڪ تار ذريعي سڌو موڪلي سگهجي ٿو. برق مقناطيس لهرون هڪ وڏي مفاصلي تي معلومات منتقل ڪرڻ لاءِ استعمال ٿين ٿيون.



شڪل 18.4

مائڪرو فون ريڊيو اسٽيشن جي آوازي لهرن کي برقي لهرن ۾ تبديل ڪري ٿو. منتقلي اينٽينا بن ڌاتوئي لٺن (Rods) تي مشتمل آهي ۽ بعد ۾ اهي سگنل اينٽينا ڏي موڪليا ويندا آهن. جڏهن برقي سگنلن جي ڪري منتقلي اينٽينا چارجون لرزش ڪن ٿيون ته برق مقناطيسي ريڊيو لهرون پيدا ٿين ٿيون. ماڊيول ٿيل سگنل کي منتخب ڪيو ويو آهي ۽ ٻئي طرف وصول ڪندڙ چيزي ذريعي وڌايو ويو آهي. معلوماتي سگنل حاصل ڪرڻ لاءِ اسان کي ڊي ماڊيوليٽر (Demodulator) جي استعمال جي ضرورت پوي ٿي جيڪو انهن سگنلن کي حاصل ڪري ٿو شڪل(18.5) ۾ اسين ريڊيو نشر ۽ سماعت جي نظام ڏسون ٿا.

فيڪس مشين (Fax Machine):

فيڪس مشين دينا ۾ ڪيترن ئي ادارن جي ضرورت آهي.
فيڪس مشين بن بنيادي ڪمن لاءِ استعمال ٿئي ٿي صفحي کي اسڪين ڪرڻ ۽ ٽيليفون ذريعي برقي سگنلن ۾ منتقل ڪرڻ. برقي سگنلن جي ذريعي منتقل ٿيل پيغام واري پيج جي پرنٽ ڪاپي ٻاهر اچي ٿي. وصول ڪندڙ جي اندرين پرنٽر ذريعي ان تي هڪ پيرو پيهر سافٽ ويئر ۾ تبديل ڪري سگهجي ٿو.

اينٽينا

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

هٽرادو رابطي لاءِ ريڊيائي لهرون استعمال ڪندي سگنلن کي زمين تي اينٽينا ڏانهن موڪلن ٿا.



اينٽينا

شڪل 18.5 ريڊيو

شڪل(18.6) فيڪس مشين

سيل فون (Cell Phone):

موبائل فونن ۾ ريڊيو ٽيڪنالاجي استعمال ٿئي ٿي (شڪل 18.7) اهو هڪ ريڊيو جو قسم آهي جيڪو ٻنهي طرفن کان استعمال ڪندڙن جي وچ ۾ رابطي جي اجازت ڏي ٿو. موبائل فون جي اندرين حصن ۾ ريڊيو وصول ڪندڙ ۽ منتقل ڪندڙ جزا لڳايا ويا آهن. رابطي لاءِ اهو ريڊيائي لهرون منتقل ۽ حاصل ڪري ٿو.



شڪل (18.8) موبائل فون جو نظام

شڪل 18.7
موبائل فون

جڏهن هڪ موبائل فون استعمال ڪندڙ ڪال (Call) ڪري ٿو. ڪال ڪندڙ جون آوازي لهرون ريڊيائي لهرن ۾ تبديل ٿي وڃن ٿيون جيئن ئي هي سگنل ملن ٿا اهو ويجهي اسٽيشن ڏانهن روانو ڪري ٿو. هڪ منفرد فريڪوئنسي سان موصول ڪندڙ اسٽيشن موبائل سوئچ سينٽر کان سگنل وصول ڪري ٿي. جيڪو ان کي منتقل ڪندڙ ڏانهن اماڻي ٿو. ان ڪانپوءِ ڪال ڪندڙ موبائل فون جي ڪال ملي وڃي ٿي. ريڊيائي لهرون هڪ دفعي ٻيهر آواز ۾ تبديل ٿي وڃن ٿيون. موصول ڪندڙ جي موبائل ۾ جيئن شڪل (18.8) ۾ ڏيکاريو ويو آهي.

ڦوٽو فون:

شڪل (18.9) ڦوٽو فون يا وڊيو فون جي تمام جديد تصوير جو روپ ڏيکاري ٿي. ڦوٽو فون استعمال ڪندڙن لاءِ اهو ممڪن آهي ته اهي هڪٻئي کي ڏسي سگهن. روايتي فون جي برعڪس اسان پنهنجي دوستن يا خانداني ميمبرن سان رابطو ڪرڻ لاءِ صرف انهن جي تصوير ۽ موبائل نمبر کي ملايون ٿا. نتيجي ۾ اسان خاندان يا دوست سان ڪئميرائن ذريعي انهن جي حقيقي ڏيک ڏسڻ جي قابل ٿيون ٿا.

شڪل 18.9
ڦوٽو فون

18.6 روشني جي سگنل جي بصري تاندورن جي ذريعي منتقل ٿيڻ:

نظر ايندڙ روشني جي لهرن جي فريڪوئنسي ريڊ يائي لهرن کان تمام گهڻي آهي. ان جو مطلب آهي ته روشني جا شعاع ريڊيائي لهرن يا مائڪرو لهرون جي ڀيٽ ۾ تمام تيزي سان معلومات پهچائن ٿا. هڪ بصري تاندوري کي منتقلي رستي طور استعمال ڪيو ويو آهي. هڪ گهٽ موڙ جي اثر وارو بصري تاندورو گهٽ روشني جذب ڪندڙ هڪ سنو معياري رستو آهي. بصري تاندورن جو بنڊل هڪ انساني وار جيترو ٿئي ٿو. روشني هڪ بصري تاندوري اندر داخل ٿي اندروني ديوار سان ٽڪرائجي سفر ڪري ٿي جيڪڏهن ٽڪرائيندڙ ڪنڊ، فاصل ڪنڊ (Critical angle) کان گهٽ آهي ته ڪجهه روشني بصري تاندوري کان ٻاهر نڪري ضايع ٿيندي جيئن شڪل 18.10 ۾ ڏيکاريل آهي. فاصلي ڪنڊ (Critical angle) هڪ اهڙي ڪنڊ آهي جنهن ڪنڊ تي روشني ٽڪرائڻ کان پوءِ مڙي وڃي ٿي ۽ مڪمل طور تي بصري تاندوري اندر رهي ٿي. پوءِ اها سڌي رستي ۾ هلندي رهي ٿي جيستائين اها ٻيهر اندرين پٽ سان ٽڪرائجي ۽ اهو سلسلو هلندو رهي ٿو. بصري تاندوري (Optical Fiber) جو فائدو اهو آهي ته مواد (Data) جو تمام وڏو مقدار وڏي فاصلي تائين ٿوري مقدار ۾ نقصان ڪندي منتقل ڪرڻ لاءِ ان کي استعمال ڪري سگهجي ٿو. بصري تاندوري جي اها خصوصيت بنيادي تارن (Wires) واري سرشتي کان ان کي الڳ ڪري ٿي ته جڏهن برقي سگنل کي هڪ تار ذريعي منتقل ڪيو ويندو آهي ته سگنلن کي هڪ تار ذريعي منتقل ڪيو ويندو آهي. سگنلن جو نقصان سڌي نسبت رکي ٿو پهچائڻ واري مواد جي شرح سان. نتيجي طور هڪ حد تائين سگنل گهٽجي وڃن ٿا.



شڪل 18.10 روشني هڪ شيشي جي تاندوري (Rod) ۾ داخل ٿئي ٿي جنهن جي ٽڪرائڻ جي ڪنڊ فاصل ڪنڊ (Critical angle) کان گهٽ ته اها شيشي جي تاندوري ۾ رهندي.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

هڪ عام غلط فهمي اها آهي ته اڪثر ڪري اسان جي معلومات کي سيارن ذريعي منتقل ڪيو ويندو آهي. پر دراصل بصري تاندوري، تارون انٽرنيٽ جو اهم سبب آهي جيڪي مواد جو 99.% منتقل ڪن ٿيون اڄ اتي 420 کان وڌيڪ آب دوز (Submarine) ڪم ڪري رهيون آهن. پوري دنيا ۾ ست لک ميلن (1.1 ميلن ڪلوميٽر) تائين وڇايل آهن.

KITABCHIEDU.COM

جڏهن هڪ تار جي پيٽ ۾ هڪ ٿلهي بصري تار جنهن ۾ گهڻيون تارون گڏيل هجن اُها استعمال ڪجي ٿي ته ان کي گهڻ رخي تار چيو وڃي ٿو، جنهن مان ڪيترن ئي طريقين سان روشني جا شعاع گذري سگهن ٿا. گهڻ رخي تار ٿوري مفاصلي تائين مواد منتقل ڪري ٿي ۽ ڪمپيوٽر نيٽورڪ کي ڳنڍڻ لاءِ استعمال ڪئي ويندي آهي.

ڪمپيوٽر (Computer):

ڪمپيوٽر مواد کي ترڪيب ۽ ذخيرو ظاهر ڪري ٿو. هارڊويئر ۽ سافٽ ويئر ڪمپيوٽر جا ٻه بنيادي حصا آهن. هارڊويئر ڪمپيوٽر جو طبعي حصو آهي جنهن جا مثال سي پي يو (CPU) مانيٽر، ڪي بورڊ، مائوس (Mouse) وغيره آهن. سي پي يو هڪ ننڍو ترڪيب (Microprocess) ڏيندڙ تمام اهم هارڊويئر جزو آهي. ان کي ڪمپيوٽر جو دماغ حصو چيو ويندو آهي،جيڪو ڏنل هدايتن تي عمل ڪري حل ٿيل نتيجا ڏئي ٿو.

سافٽويئر هارڊويئر کي ٻڌائي ٿو ته ڇا ڪجي. هڪ لفظ عملي پروگرام توهان کي اکرن لکڻ جي قابل بڻائي ٿو. سافٽويئر هڪ عملي ڪم ڪندڙ آهي، جيڪو توهان جي ڪمپيوٽر ۽ بين ڳنڍيل اوزارن جو ڪم سنڀالي ٿو. ونڊو ۽ لينڪس (Windows and Linux) تمام سٺو عملي سرشتو آهي.

اڄڪلهه ڪمپيوٽر هر شعبي سان لاڳاپيل آهن. دوائون، انجنيئرنگ، موسم جي اڳڪٿي، ٽرانسپورٽ ۽ خريداري مرڪزن ۾ استيمال ٿين ٿا. گهڻا ماڻهو هاٿي ليپ ٽاپ استعمال ڪن ٿا. (شڪل 18.11) اهو ڳڌ ڪڻ آسان آهي ۽ جڏهن توهان کي ضرورت پوي استعمال ڪيو.

Fig: 18.11
Laptop

شڪل 18.12 ڪمپيوٽر جا حصا

ڇا توهان ڄاڻو ٿا !

سپر ڪمپيوٽر هڪ اهو ڪمپيوٽر آهي جيڪو ڪمپيوٽرن جي لاءِ تمام گهڻي شرح سان ڪم ڪن ٿا روايتي سُپر-ڪمپيوٽرن جي ايپليڪيشن جا سائنس ۽ انجنيئرنگ ۾ استعمال آهن جيڪي ڳنڀير مواد تي بنياد رکن ٿا ڪمپيوٽرن جي هڪ وڏي تعداد کي هلائڻ لاءِ.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا !

ENIAC مخفف آهي. اليڪٽرانڪ نيومريڪل انٽيگريٽر. ڪمپيوٽر ٻئين جنگ عظيم دوران ڊجيٽل اليڪٽرنڪس جي مختلف پروگرامن کي هلائڻ لاءِ يونائيٽڊ اسٽيٽ آمريڪا جي طبعياتدان جون ماچلي (John Machaly) امريڪي انجنيئر ڪمپيوٽر ناهيو.



KARACHIEDU

18.7 مواد جي ذخيري جا اوزار:

ذخيري جا اوزار اهي اوزار آهن،جيڪي ڪمپيوٽر ۾ مواد جي ذخيري لاءِ استعمال ٿيندا آهن ذخيري جي اوزارن ۾ اليڪٽرانڪس مقناطيسيت ۽ ليزر ٽيڪنالاجي مختلف طريقن سان معلومات جمع ڪرڻ لاءِ استعمال ٿئي ٿي.

پرائمري ميموري:

پرائمري ميموري انٽيگريٽ ٿيل سرڪٽ (ICs) جو ٺهيل هوندو آهي. جيڪو ڪمپيوٽر ۾ فوري طور تي عمل رسائي ڪري ٿو. بي ترتيبي رسائي ميموري (RAM) هڪ اهڙو ميدان آهي جنهن ۾ هلندڙ پروگرامن ۽ تعميلن ٿائين (CPU) ذريعي پيغام رسائي ٿئي ٿي. جڏهن ڪمپيوٽر بند ڪيو وڃي ته ڪمپيوٽر جي بند ٿيڻ سان ئي ريم (RAM) جو سمورو مواد ختم ٿي وڃي ٿو ميموري جي ٻئي حصي کي روم (ROM) چيو ويندو آهي جيڪو ذخيري جو هڪ قسم آهي جيڪو ڪمپيوٽر ۽ ٻين اليڪٽرانڪ اوزارن ۾ مواد جو ذخيرو ڪري ٿو اهڙي طريقي سان جو اهي ان کي تبديل نه ڪن. ان جي ڪيترن ئي ڪمن مان اهو اڪثر ڪري هڪ ڪمپيوٽر جي داخلي مواد ۽ حاصلي مواد کي سنڀالي ٿو. ڪنهن به پروگرام يا انسٽال ٿيل سافٽ ويئر جي هدايتن جا ذخيرو ڪري ٿو.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

پرائمري ميموري کي پرائمري ذخيرو يا مکيه ميموري پڻ چيو ويندو آهي.

سيڪنڊري ذخيري جا اوزار:

اهي عام طور تي سيڪنڊري مواد جو ذخيرو ڪندا آهن. اهي پڻ ٻين قسمن جي مواد زخيرو ڪري سگهن ٿا. اهي ڪمپيوٽر ۾ ڊگهي عرصي تائين مواد رکڻ لاءِ استعمال ٿين ٿا. جڏهن اسين هڪ سافٽ ويئرڪوليون ته مواد کي پرائمري کان سيڪنڊري ۾ منتقل ڪيو ويندو آهي. آڊيو وڊيو ڪيسٽ، هارڊ ڊسڪ، يو ايس بي سيڪنڊري ذخيري جا ڪجھ مثال آهن.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

مقناطيسي ميدان جي ڪمزور ٿيڻ سان مواد پڻ ضايع ٿي وڃي ٿو.

آڊيو ۽ وڊيو ڪيسٽون:

اهي اوزار مقناطيسيت تي مشتمل آهن.آڊيو ڪيسٽون مقناطيسي مواد جي پٽي تي مشتمل آهن جنهن تي مقناطيسي ميدان جي هڪ خاص نموني سان آواز رڪارڊ ٿيل هوندو آهي جيئن شڪل 18.13 ۾ ڏيکاريل آهي هن مقصد لاءِ مائڪرو فون آوازي لهرن کي برقي لهرن ۾ تبديل ڪري ٿو. بعد ۾ جيڪي ايمپلفائر ذريعي وڌايا وڃن ٿا. مقناطيسي ٽيپ کي ڪيسٽ رڪارڊر جي مٿان گھمايو ويندو آهي. جيڪو حقيقت ۾ برق مقناطيسي آهي.

شڪل (18.13)
آواز واري ڪيسٽ

KARACHIEDU.COM



شڪل 18.14 هڪ مقناطيسي ٽيپ ۾ مواد کي ذخيرو ڪرڻ جو طريقو:

تنهنڪري ٽيپ کي هڪ خاص نموني سان مقناطيسي ڪيو ويندو آهي. ڪرنٽ جي گهٽ ۽ وڌ ٿيڻ مطابق اهڙي طرح هن ٽيپ تي هڪ مخصوص طريقي سان آواز جو ذخيرو ڪيو وڃي ٿو. ٻيهر آواز پيدا ڪرڻ لاءِ ٽيپ کي پوئين طريقي جو ابتو عمل دهرايو وڃي ٿو ٽيپ ۾ تبديل ٿيندڙ مقناطيسي ميدان جي مٿان گهمندڙ ڪوائل ۾ (A.C) ڪرنٽ جي اپائڻ سگنل پيدا ڪري ٿي. اهي سگنل وڌائي ڪري لائوڊ اسپيڪر ڏانهن موڪليا وڃن ٿا جيڪي رڪارڊ ٿيل آواز کي ٻيهر مهيا ڪن ٿا. شڪل 18.15 ۾ وڊيو سان گڏ آواز رڪارڊ ٿيل ڪيسٽ ڏيکاريل آهي.

مقناطيسي ڊسڪ:

مقناطيسي مواد جي تهن سان ڍڪيل مقناطيسي ڊسڪن جا ڪيترائي قسم آهن. ڊسڪ جو پڙهڻ ۽ لکڻ جو عمل بہ ٽيپ رڪارڊ واري عمل جيان ئي ٿيندو آهي اهو معلومات کي سطح جي حصن تي مقناطيسي طرح سان رڪارڊ ڪري ٿو فرق اهو آهي تہ ڊسڪ هڪ ڊجيٽل ذريعو آهي جنهن ۾ بہ بنياد عدد (0.1) لکي ۽ پڙهي سگهجن ٿا.

فلاپي ڊسڪ:

هڪ ننڍو مقناطيسي طور تي حساس لچڪدار جيڪا پلاسٽ جي ڪيس ۾ بند ٿيل آهي. اهي مقناطيسي آڪسائيڊ سان ڍڪي ويندو آهي. ذاتي ڪمپيوٽر ۾ گهٽ ۾ گهٽ هڪ ڊسڪ ڊرائيور ڏنو ويندو آهي جيڪو ڪمپيوٽر کي فلاپي ڊسڪ تان پڙهڻ ۽ لکڻ لاءِ استعمال ٿيندو آهي.

هارڊ ڊسڪ :

گهڻا استعمال ڪندڙ بنيادي ذخيري لاءِ هارڊ ڊسڪ استعمال ڪن ٿا. هڪ هارڊ ڊسڪ هڪ سخت مقناطيسي طور تي حساس ڊسڪ آهي.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

1877ع ۾ ٿامس ايڊيسن فونو گراف ايجاد ڪئي اها آواز جي پيدا ٿيڻ ۽ رڪارڊ ٿيڻ جي شروعات هئي.

فونو گراف

شڪل(18.15)
وڊيو ڪيسٽ

شڪل(18.16)
فلاپي ڊسڪ

شڪل(18.17)
هارڊ ڊسڪ

KARACHIEDU.COM

جيڪو ڪمپيوٽر جي اندر تيزي سان مسلسل گردش ڪري ٿو. جيڪا شڪل 18.17 ڏيکاريل آهي. هن قسم جي هارڊ ڊسڪ استعمال ڪندڙ ڪڏهن به نہ ڪيندا آهن. هڪ عام هارڊ ڊسڪ ڪيئترن ئي پليٽن تي مشتمل آهي حرڪت ڪندڙ بازو ذريعي هارڊ ڊسڪ کي پڙهو ۽ لکيو وڃي ٿو.



شڪل (a) 18.18

ڪمپيڪٽ ڊسڪ (CDs):

اها هڪ پلاسٽ جي ٺهيل ڊسڪ آهي جنهن ۾ ننڍڙا کڏا ۽ ميدان آهن جيڪي ڊجيٽل مواد جي ذخيرو ڪن ٿيون. سي ڊي جي پيچيدار رستن ۽ ورڙ جي وچ ۾ چڳهہ (Pits) آهن جيئن شڪل (a) (18.18) ۾ ڏيکاريل آهن هڪ ليزر شعاع ڊسڪ کي اسڪين ڪري مواد پڙهي ٿو. سي ڊي چڳهن ۽ ڊڙن کي ليزر جي روشني مختلف انداز سان ظاهر ڪري ٿي. هي چڳهن ڊڙين جي نموني کان روشني کي بہ بنياد (Binary) مواد ۾ تبديل ڪيو وڃي ٿو. چڳهہ، ڊڙيون پڙي (0) ۽ 1 هڪ کي ظاهر ڪن ٿيون. هڪ سي ڊي 680MB مواد تي مشتمل ٿي سگهي ٿي. جڏهن تہ هڪ ڊي وي ڊي (DVD) سٽرنهن گيگا بائيٽ 17GB تي مشتمل ٿي سگهي ٿي.

شڪل (b) 18.18
ڪمپيڪٽ ڊسڪ

فليش ڊرائيور (Flash Driver):

اهو هڪ اليڪٽرانڪس اوزار آهي ۽ ان ۾ انٽيگريٽس سرڪٽ لڳل هوندو آهي جيڪي مواد کي ذخيرو ڪري ٿو. هڪ فليش ڊرائيور ٻن ڪمپيوٽرن جي وچ ۾ مواد منتقل ڪري ٿو انهن مان ڪيترائي ننڍن اوزار تي هڪ سال تائين اسڪول جو رڪارڊ رکي سگهجي ٿو اسين ڪتاب جي ٿيلهن، ڪالر ۽ چابي جي زنجيرن کي هڪ جاءِ تي فليش ڊرائيور جي ڪري ڳنڍي سگهون ٿا. پوري دنيا ۾ گهمڻ لاءِ اسان کي ليپ ٽاپ ۽ هارڊرائيور ڪٽي وڃڻ جي ضرورت ناهي.

شڪل 18.19
يو ايس بي

18.8 ورڊ پروسيسنگ ڊيٽا مئنيجمينٽ ۽ ضابطو:

ورڊ پراسسنگ ڪمپيوٽر جو اهڙو استعمال آهي جنهن ذريعي اسان هڪ خط، مضمون يا ڪتاب لکي سگهون ٿا. يا هڪ رپورٽ تيار ڪري سگهون ٿا ورڊ پراسيسنگ ڪمپيوٽر جو هڪ پراسس آهي ان کي استعمال ڪندي اسان دستاويز تيار ڪري سگهون ٿا. ٽائيپ ڪرڻ کان پوءِ ان کي اسڪرين تي ڏسي سگهون ٿا. اسين انهن دستاويزن کي تبديل / ختم ڪري،ڊاهي يا انهن ۾ ڪي نيون شيون شامل ڪري سگهون ٿا. اسين مواد کي هڪ صفحي کان ٻئي صفحي تي يا ڪنهن هڪ فائل کان ٻئي فائل ڏانهن منتقل ڪري سگهون ٿا.دستاويز ميموري ۾ ذخيرو ڪري سگهجن ٿا ۽ ڪنهن بہ وقت انهن کي ڇاپي (Publish) سگهون ٿا. جديد لفظ پراسيسنگ جي ذريعي اسين مختلف اندازن ۽ رنگن ۾ لکي سگهون ٿا.

لفظ پراسيسنگ جون ڪجهہ بيون خاصيتون اڳيئن صفحي تي تصوير طور ڏجن ٿيون.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

1956 ۾، IBM جي ڊيٽا پروسيسنگ ڊويزن ڏکڻ (سان جوس سي اي) ۾ پهرين هارڊ ڊرائيو کي منتقل ڪيو جنهن ۾ صرف (MB5) ميگا بائيٽ اسٽوريج هئي.

ACHIEDU.COM



مواد جو انتظام نگراني ۽ ڪنٽرول:

ڪنهن به مقصد لاءِ هڪ سبجيڪٽ جي باري ۾ سڀ معلومات گڏ ڪري ۽ ان کي ڪمپيوٽي ۾ ذخيرو ڪرڻ ۽ ان سان جڙيل فائلون جيڪي ضرورت وقت مددگار ثابت ٿي سگهن انهن کي گڏ ڪرڻ جي نظام کي مواد جو انتظام چئبو آهي. تعليمي ادارا لائبريريون اسپتالون ۽ صنعتون لاڳاپيل معلومات مواد جي انتظام ذريعي محفوظ ڪن ٿا. ضرورت مطابق مواد ۾ جوڙ ۽ ڪٽ ڪئي ويندي آهي. جيڪي ادارن ۾ انتظام جي بهتري لاءِ مددگار ثابت ٿئي ٿي. وڏن گودامن ۽ سپر مارڪيٽ ۾ نوٽ ڪرڻ لاءِ آپٽيڪل اسڪينر استعمال ڪيا ويندا آهن. ليزر شعاعن جي مدد سان هڪ پراڊڪٽ جا ڪوڊ جنهن سان اهو پراڊڪٽ رجسٽر ۾ داخل ٿيل هجي. هن طريقي سان ان جي قيمت بابت تفصيل ڪئي ويندي آهي. مرڪزي ڪمپيوٽر وڪرو ٿيل شين جي رڪارڊ ۽ بلن جي نگراني ڪندو آهي. اهو پڻ وڏي مقدار ۾ وڪرو ٿيل شين کي ترتيب ۾ رکي ٿو ۽ گهٽ وڪرو ٿيندڙ شين جي بابت فيصلو ڏي ٿو. جيئن شڪل 18.20 ۾ ڏيکاريل آهي.

18.9 انٽرنيٽ (Internet)

جڏهن هڪبئي سان رابطي لاءِ دنيا جا ڪيترائي ڪمپيوٽر نيٽورڪ هڪبئي سان جڙيل هئا. ان وقت انٽرنيٽ ناهي وئي بين لفظن ۾ اسان ايئن چئي سگهون ٿا ته انٽرنيٽ نيٽورڪ جو ڳانڍاپو آهي. جيڪو پوري دنيا ۾ پکڙيل آهي. شروعات ۾ انٽرنيٽ جو پيمانو گهٽ هيو جلد ئي ماڻهن کي انهيءَ بابت خبر پئجي وئي. وقت جي مختصر عرصي اندر ڪيترائي ڪمپيوٽر نيٽورڪ انٽرنيٽ سان جڙي ويا آهن. ڪجهه ئي سالن ۾ هر شعبي ۾ ان جو استعمال وڌي

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

National Data base and Registration Authority Middle (NADRA)

پاڪستان جي اختيار جي مواد جو وڏو انتظام 10 مارچ 2000 ۾ قائم ڪيو ويو. اهو مواد جو انتظام شهرين کي انٽرنيٽ ذريعي ڪمپيوٽرائزڊ شناختي ڪارڊ ۽ بيفارم جاري ڪري ٿو.

NADRA
PAKISTAN

شڪل 18.20
بارڪوڊ اسڪينگ

KARACHIEDU

ويو آهي. اڄ انٽرنيٽ ڪيترن ئي ملين ڪمپيوٽرن تي مشتمل آهي شايد ئي دنيا جي ڪنهن ملڪ جو ڪو اهڙو شهر هجي جتي انٽرنيٽ موجود نہ هجي. انٽرنيٽ جو هڪ تصوري خاڪو تصوير 18.21 ۾ ڏيکاريل آهي.



شڪل (18.21) انٽرنيٽ

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

پهرين جنوري 1983 ع کي سرڪاري انٽرنيٽ جو جنم ڏينهن سمجهيو ويندو آهي ان کان اڳ مختلف ڪمپيوٽرن جو هڪ ٻئي سان معياري طور رابطو نہ هيو هڪ نئون مواصلاتي پروٽوڪل ناهيو ويو جنهن کي منتقلي ضابطو پروٽو ڪول يا انٽرنيٽ ورڪ پروٽوڪول (TCP/IP) چيو وڃي ٿو.

انٽرنيٽ بنيادي طوري تي هڪ وڏو ڪمپيوٽرن جو نيٽورڪ آهي. جيڪو سڄي دنيا ۾ پکڙيل آهي. انٽرنيٽ ۾ لکين ڪمپيوٽر مواصلاتي نظام کي چڱي نموني سان ڳنڍي ڇڏيو آهي. ياد رهي تہ ٽيليفونڪ مواصلاتي سسٽم چڱي طرح بيان ڪيو ويو آهي. انٽرنيٽ ان سسٽم ۽ بين ڪيترن ئي سسٽم کي ڪمپيوٽرن سان جوڙي ڇڏيو آهي. اهڙي طرح ڪنهن هڪ شهر جي ڪمپيوٽر کي ٻئي شهر جي ڪمپيوٽر سان مواد جي منتقلي جا پيغام رسائي لاءِ ڳنڍيو ويو آهي.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

HTTP مخفف آهي هائپر ٽيڪسٽ ٽرانسفر پروٽوڪول معياري ايپليڪيشڻ جي سطح تي فائلن جي مٽا سٽا لاءِ ورلڊ وائيڊ ويب ۾ پروٽو ڪول استعمال ڪيو ويندو آهي.

انٽرنيٽ جون سهولتون (Internet Services):

انٽرنيٽ تي استعمال ٿيندڙ مکيہ سهولتون هيٺ ڏجن ٿيون.

- ويب برائوزنگ (Web Browsing) هي عمل استعمال ڪندڙن کي ويب پيج ڏسڻ جي اجازت ڏئي ٿو.
- ايميل (Email)هي عمل ماڻهن کي لکت ۾ پيغام موڪلڻ ۽ حاصل ڪرڻ جي اجازت ڏي ٿو.

ڳولينڊڙ/تلاشيندڙ (Browsers):

برائوزر هڪ ايپليڪيشن آهي. جيڪا ونڊو(Window) کي ويب سان جوڙي ٿي، سيئي برائوزر پوري دنيا ۾ موجود صفحن جي معلومات کي ظاهر ڪرڻ لاءِ ناهيا ويا آهن.

انٽرنيٽ ايڪسپلورر

اڄڪلھ جي مارڪيٽ ۾ تمام مشھور انٽرنيٽ استعمال ٿيندڙ برائوزر ھيٺ ڏجن ٿا.

ايڪسپلورر، دي ورلڊ، اوپرا، صفاري، موزيلا، فائيرفوڪس ۽ ڪروم وغيره (شڪل 18.22) اسان سرچ انجڻ جي ذريعي ڪجھ بہ ڳولي سگھون ٿا. جھڙوڪ گوگل ڪروم، انٽرنيٽ ايڪسپلورر، موزيلا فائير فوڪس وغيره.

گوگل ڪروم

موزيلا فائر فوڪس

شڪل (18.22)
مختلف ويب برائوزرس جون نشانيون

اليڪٽرانڪ ميل (Email):

انٽرنيٽ جي سڀ کان وڌيڪ استعمال ٿيندڙ ايپليڪيشن مان ھڪ آھي جيڪا انٽرنيٽ ذريعي ڪنھن بہ علائقي تائين پيغام رسائي آسان ۽ تيزي سان ڪري ٿي.

ايميل ذريعي رابطو تمام تيز ۽ قابل اعتماد آھي. ايميل ذريعي اسين پنھنجي دوستن ۽ ادارن سان وڌيڪ آسان ۽ تيزي سان رابطو ڪري سگھون ٿا. ايميل جا ڪجھ فائدا ھيٺ ڏجن ٿا.

تيز رابطو:

اسان فوري طور دنيا ۾ ڪٿي بہ پيغام موڪلي سگھن ٿا.

مفت سھولت:

جيڪڏھن اسان وٽ انٽرنٽ موجود آھي تہ پوءِ اسان ايميل جي سھولت مفت ۾ حاصل ڪري سگھون ٿا.

آسان استعمال:

ايميل اڪائونٽ نھڻ کان پوءِ ان کي استعمال ڪرڻ سولو آھي.

وڌيڪ موثر:

اسان پنھنجي پيغام کي ڪيترن ئي ماڻھن تائين فقط ھڪ ڪلڪ ذريعي پھچائي سگھون ٿا تصويرون ۽ ٻيا فائل موڪلي سگھون ٿا انٽرنيٽ اسان لاءِ تمام گھڻو فائدي مند ٿيو آھي انٽرنيٽ جي استعمالن جي فھرست ھيٺ ڏجي ٿي.

(1) تيز رابطو
(2) معلومات جو وڏو ذريعو
(3) وندر جو ذريعو
(4) سوشل ميڊيا تائين رسائي
(5) آنلائن سھولتن تائين رسائي
(6) ئي ڪامرس
(7) ئي لرننگ

شڪل (18.23)
اليڪٽرانڪ ميل جي نشاني

KARACHIEDU.COM

اختصار Summary

- معلومات کي ذخيرو ڪرڻ لاءِ استعمال ٿيندڙ سائنسي طريقو ان جي مناسب استعمال لاءِ ترتيب ڏيڻ ۽ ان کي ٻين تائين پهچائڻ کي انفارميشن ٽيڪنالاجي چيو ويندو آهي.
- اهي طريقا ۽ وسيلا جيڪي معلومات کي وڏي مفاصلي تائين جلدي پهچائڻ لاءِ استعمال ٿين ٿا انهن کي ٽيليڪميونيڪيشن چيو ويندو آهي.
- ذخيري جي سائنسي طريقن ۽ وسيلن، مرحلن ڪرڻ ۽ معلومات جي وڏي مقدار کي اليڪٽرانڪ اوزارن جي مدد سان سيڪنڊن ۾ منتقل ڪرڻ جي عمل کي انفارميشن ۽ ڪميونيڪيشن ٽيڪنالاجي (ICT) چيو ويندو آهي.
- معلومات جي وهڪري جو مطالبو آهي ته مختلف آپٽيڪل ۽ اليڪٽرانڪ اوزارن ذريعي معلومات کي هڪ جڳهه کان ٻئي جڳهه ڏانهن منتقل ڪرڻ.
- ٽيليفون ۾ معلومات برقي سگنلن جي صورت ۾ تارن (Wires) جي وسيلي موڪلي سگهجي ٿي ۽ ريڊيو ٽيليوزن موبائل فون ۾ معلومات موڪلي سگهجي ٿي خلا ۾ برق مقناطيسي لهرن وسيلي يا بصري تاندورن جي ذريعي روشني جي سگنلن (Lights Signals) جي صورت ۾.
- ڪمپيوٽر بيسڊ انفارميشن سسٽم (CBIS) پنجن جزن تي مشتمل آهي جيڪي هيٺ ڏجن ٿا. هارڊويئر، سافٽ ويئر مواد، پروسيجر ۽ ماڻهو.
- معلوماتي ذخيري جا اوزار استعمالن ۽ فائدن لاءِ معلومات ذخيرو ڪن ٿا. ڪجهه ذخيري جا اوزار هيٺ ڏجن ٿا. آڊيو ڪيسٽون، وڊيو ٽيپ، ڪمپيڪٽ ڊسڪ، ليزر ڊسڪ فلاپي ڊسڪ ۽ هارڊ ڊسڪ.
- ٽيليفون آوازي لهرن کي برقي سگنلن ۾ تبديل ڪري ٿو ۽ انهن سگنل کي موصول ڪندڙن ڏانهن موڪلي ٿو. وصول ڪندڙ برقي سگنلن کي ٻيهر آواز ۾ تبديل ڪري ٿو لڳايل سرشتي ذريعي.
- موبائل فون هڪ قسم جو ريڊيو آهي جنهن ۾ ٻه طرفي مواصلات ٿئي ٿي. اهو ريڊيائي لهرن جي صورت ۾ پيغام موڪلي ٿو ۽ حاصل ڪري ٿو.
- فيڪس مشين هڪ وسيلو آهي ٽيليفون لائنن ذريعي دستاويز هڪ هنڌ کان ٻئي هڪ موڪلڻ لاءِ.
- ريڊيو هڪ اهڙو اوزار آهي جيڪو آوازي لهرن کي اسان تائين پهچائي ٿو.
- ڪمپيوٽر هڪ ڳڻپ جي مشين آهي. جيڪا جوڙ ڪٽ ۽ ضرب وغيره لاءِ استعمال ٿي سگهي ٿي. هارڊويئر ڪمپيوٽر جا اهي حصا آهن جنهن کي اسان ڏسي ۽ ڇهي سگهون ٿا. يعني ڪي بورڊ، مانيٽر، اسڪرين ۽ مائوسن وغيره.

KARACHIEDU.COM

- هارڊويئر جو سڀ کان اهم جزو سي پي يو(CPU) آهي. ان کي ڪمپيوٽر جو دماغ چيووينڊو آهي سي پي يو ترجمو، ڳڻپ ۽ ٻيا ڪيترائي عمل ڪري ٿو.
- ڪمپيوٽر ۾ انسٽال ٿيل پروگرامن کي سافٽ ويئر چيو ويندو آهي. هارڊويئر مختلف ڪم سر انجام ڏيڻ لاءِ انهن پروگرامن ڪان پڻ هدايتون وٺي ٿو. ونڊو (Window) ۽ لنڪس (Linux) هلائڻ وارا سر شتا سافٽ ويئر جا مثال آهن.
- ورڊ پراسسنگ ڪمپيوٽر جو اهو پروگرام آهي جنهن ذريعي اسان دستاويز، خط، مضمون ۽ ڪتاب لکي سگهون ٿا.
- ڪنهن خاص مقصد لاءِ معلومات گڏ ڪرڻ ۽ ڪمپيوٽر جي فائيل ۾ اسٽور ڪري جنهن کي آسان ضرورت وقت استعمال ڪري سگهون ٿا ان عمل کي مواد جو انتظام چيو ويندو آهي.
- انٽرنيٽ وڏي تعداد ۾ ڪمپيوٽر جو هڪ نيٽ ورڪ آهي جيڪو دنيا جي مواصلات ۽ معلومات جو تمام اهم ذريعو آهي.

KARACHIEDU.COM

ذهني نقشو

معلومات ۽ مواصلات ٽيڪنالاجي

ڊگهي مفاصلي تائين معلومات جي منتقلي

- برقي سگنلن ذريعي
- ريڊيائي لهرن ذريعي
- موبائل فون ذريعي
- بصري تاندورن ذريعي

معلوماتي مواد جي پراسسنگ

ڪمپيوٽر جا بنيادي ڪم

داخل ← عمل ← خارج

عمل ↔ ذخيرو

ڪمپيوٽر

ڪمپيوٽر جا حصا

مانيٽر ڪي بورڊ، مائوس، پرنٽر وغيره

سافٽ ويئر

هڪ هدايت جو مجموعو جيڪو ڪمپيوٽر کي ٻڌائي ٿو ته ڇا ڪرڻ گهرجي

- سسٽم سافٽ ويئر: ونڊوز ۽ لينڪس
- ايپليڪيسشن سافٽ ويئر: ورڊ پراسسنگ وغيره

هارڊ ويئر ڪمپيوٽر جو طبعي حصو

- خارجي اوزار: مانيٽر، پرنٽر، اسپيڪر، پروجيڪٽ پين، اسپيڪر
- داخلي اوزار: ڪي بورڊ، مائوس، لائٽ پن، جو ڪي اسٽڪ، بارڪوڊ پڙهندڙ، ڊجيٽل ڪيميرا

KARACHIEDU.COM

حصو (الف) گهڻ جوابي سوال(Multiple Choice Questions):

1. سپرڪمپيوٽر جو ٻيو نالو آهي.
(الف) گهٽ کان گهٽ ڪمپيوٽر (ب) ميگزميم ڪمپيوٽر
(ج) مين فريم ڪمپيوٽر (د) ڪو به نه

2. داخلائي پروسيسنگ، خارج ۽ ذخيري کي مجموعي طور تي حوالو ڏي ٿو.
(الف) معلوماتي سائيڪل (ب) سافٽ ويئر جي زندگي جو سائيڪل
(ج) هارڊويئر جي زندگي جو سائيڪل (د) انفارميشن ٽيڪنالاجي

3. ڪمپيوٽر جي درآمد ۽ برآمد کي ڇيو ويندو آهي.
(الف) مواد (ب) معلومات
(ج) ڪمپيوٽر (د) مائوس

4. هيٺين مان ڪهڙو هڪ سافٽ ويئر سسٽم نه آهي.
(الف) جمع ڪندڙ (Assembler) (ب) مترجم (Interpreter)
(ج) مرتب ڪندڙ (Compilar) (د) ٽيلي (Tally)

5. هيٺين مان ڪهڙو طريقو بهتر آهي آفيس جي عمارتن ۾ مختلف ڪمپيوٽر کي ڳنڍڻ لاءِ.
(الف) MAN (ب) WAN
(ج) ANN (د) LAN

6. هڪ ڪمپيوٽر پروگرام جيڪو مشيني ٻولين ۾ هڪ ئي وقت ۾ ڪمپيوٽر جي پروگرامن جو ترجمو ڪري ٿو ان کي چئبو آهي
(الف) مترجم (ب) CPU
(ج) ڪمپائلر (د) سميوليٽر

7. ڪمپيوٽر جي ٻولي ۾ هدايتن جي هڪ ترتيب کي ڏنل نالو گهربل نتيجي کي حاصل ڪرڻ جي لاءِ آهي.
(الف) پروگرام (ب) فيصلي واري جدول
(ج) سيڊو ڪوڊ (Pseudo Code) (د) الگورٿم

8. يو ايس بي USB جو مطلب آهي.
(الف) الٽرا سيريل بس (ب) ان لميٽيڊ اسٽرڪچرڊ بٽ
(ج) يونيورسل سيريل بس (د) يونائيٽڊ اسٽيٽس بس

9. (Ms-word) ۾ ڪهڙو وڌاءُ مناسب نه آهي.
(الف) ڊاڪ (doc) (ب) ڊاڪس(docx)
(ج) آرٽي ايف(rtf) (د) جي پي اي جي(Jpeg)

10. ICT جو مطلب ڇا آهي؟
(الف) انفارميشن ۽ ڪميونيڪيشن ٽيڪنالاجي
(ب) انٽيگريٽڊ سرڪيولر ٽيڪنالاجي
(ج) انٽينسو ڪمپيوٽر ٽيڪنڪس (د) انٽرفيسنگ ڪمپيوٽر ٿيوريز

KARACHIEDU.COM

حصو (ب) ٺهيل سوال(Structured Questions):

1. مواد ۽ معلومات ۾ ڪهڙو فرق آهي؟
2. معلومات ۽ مواصلاتي ٽيڪنالاجي (ICT) ڪي ڇا ٿا سمجهو.
3. معلوماتي ٽيڪنالاجي جا ڪهڙا حصا آهن؟ هر هڪ جزي جو عمل ظاهر ڪيو.
4. پرائمري ميموري ۽ سيڪنڊري ميموري ۾ فرق بيان ڪريو.
5. منختلف معلومات ذخيرو ڪندڙ اوزارن جا نالا لکو ۽ انهن جا استعمال بيان ڪريو.
6. خلا ذريعي ريڊيائي لهرن جي منتقلي جي وضاحت ڪريو.
7. بصري تاندورن ذريعي روشني جا سگنل ڪيئن موڪليا ويندا آهن؟
8. ڪمپيوٽر ڇا آهي؟ روزمره جي زندگي ۾ ڪمپيوٽر جي ڪهڙي اهميت آهي؟
9. هارڊويئر ۽ سافٽ ويئر ۾ ڪهڙو فرق آهي؟ مختلف سافٽ ويئر جا نالا لکو.
10. لفظ پروسيسنگ ۽ مواد مئنيجمينٽ مان توهان ڇا ٿا سمجهو؟
11. انٽرنيٽ ڇا آهي؟ انٽرنيٽ، معلومات ۽ ڄاڻ جو مکيه ڪارائتو ذريعو آهي بحث ڪريو.
12. اسڪول جي تعليم ۾ معلوماتي ٽيڪنالاجي جي ڪردار تي بحث ڪريو.
13. ڇو بصري تاندورا مواصلاتي عمل ۾ وڌيڪ ڪارائتا اوزار آهن ؟
14. فلاپي ڊسڪ ۽ هارڊ ڊسڪ مان ڪهڙي وڌيڪ قابل اعتماد آهي؟
15. (RAM) ۽ (ROM) ميمورين جي وچ ۾ ڪهڙو فرق آهي؟

KARACHIEDU.COM

يونٽ نمبر- 19

ائٽمن جي بناوت

شاگردن جي سکڻ جا نتيجا:

(Students Learning out comes)(SLO_5):

هن يونٽ کي سکڻ کان پوءِ شاگردن کي هيٺين شين لاءِ قابل هئڻ گهرجي.

- اليڪٽران ۽ هڪ مرڪز جي لحاظ کان ائٽم جي بناوت بيان ڪريو.
- ائٽم جي نيوڪليئر ماڊل جا ثبوت بيان ڪريو.
- پروٽان ۽ نيوٽران جي لحاظ کان نيوڪلس جي جوڙ جڪ بيان ڪريو.
- وضاحت ڪريو تہ نيوڪليس ۾ موجود پروٽان جو تعداد هڪ عنصر کان ٻي عنصر ۾ فرق بيان ڪري ٿو.
- مختلف نشانيون جيئن پروٽان نمبر (Z) نيوڪليان نمبر (A) ۽ نيوڪلائيڊ نمبر ($_{Z}X^{A}$) جي استعمال ڪرڻ سان نيوڪلائيڊ کي ظاهر ڪري سگهجي ٿو.
- آئسو ٽوپ جي اصطلاح جي وضاحت ڪريو.

ائٽم جا سئو کان وڌيڪ قسم آهن انهن مان 92 قدرتي طور ملندا آهن جڏهن تہ ٻيا ناهيا وڃن ٿا. ائٽم جو گهڻو حصو خالي هوندو آهي ائٽم جو نيوڪليس گهاٽو (Dense) هوندو آهي ۽ ائٽم جو گهڻو مايو (Mass) ان ۾ هوندو آهي. ائٽم جي مايي جي حصي ۾ اليڪٽرانن جو حصو تمام گهٽ هوندو آهي. (1836) اليڪٽرانن جو مايو هڪ پروٽان جي مايي جي برابر هوندو آهي ۽ اليڪٽرا نيوڪليس کان تمام گهڻُ پري مدارن ۾ اهڙي طرح گردش ڪندا آهن. ائٽم جو 99% حصو خالي پيو هوندو آهي.

هر شيءِ مادي جي ٺهيل آهي جيئن بئڪٽيريا جانور ۽ ٻوٽا ۽ ان سان گڏوگڏ غير جاندار شيون ته جيئن ميز، پاڻي، سيارا ۽ ستارا وغيره مادي جا بنيادي جزا ائٽم آهن. اهڙي طرح جاندار ۽ بي جان سڀ ائٽمن جا ٺهيل آهن.

ائٽم جي حقيقت ڇا آهي؟ اهو ڪهڙي شيءِ جو ٺهيل هوندو آهي. اچو ته اسان هن يونٽ ۾ ائٽم جي بناوت جي تفصيل سان پڙهون.

19.1 ائٽم ۽ ائٽم جو نيوڪليس (Atom and Atomic Nucleus):

ائٽم اهو ننڍي ۾ ننڍو ذرڙو آهي جنهن ۾ مادو برقي چارج ذرڙا خارج ڪرڻ کان بغير تقسيم ٿي سگهي ٿو اهو ايترو ته ننڍو آهي جو ان کي مخصوص خوردبين جي مدد کانسواءِ نٿو ڏسي سگهجي جيتوڻيڪ سائنسدانن ننڍن ائٽمي ذرڙن کي بين ائٽمن سان ٽڪرائي ائٽم جي بناوت جو نمونو ٺاهيو آهي. ردر فورڊ جو ساڌو ائٽامڪ ماڊل هيٺ ڏجي ٿو. ائٽم جي بنيادي بناوت 19.1 ۾ ڏيکاريل آهي.



شڪل 19.1
هڪ ائٽم جي بناوت

هر هڪ ائٽم ٻن حصن تي مشتمل هوندو آهي .

- ائٽم جي وچين گهري ۽ سخت حصي کي ائٽم جو مرڪز چئبو آهي، جيڪو ننڍو ۽ گهاٽو هوندو آهي. ائٽم جي مرڪز ۾ پروٽان ۽ نيوٽران هڪ ٻئي سان تمام ويجها جڙيل هوندا آهن.
- نيوڪليس جي ٻاهران مدار ۾ اليڪٽر تمام تيزي سان گردش ڪندا آهن.

ذرڙن جو تعداد (اليڪٽران ۽ پروٽان) ائٽمن جي قسم تي دارو مدار رکن ٿا. ائٽم جو گهڻو حصو خالي هوندو آهي. ڳتيل حصي ۾ واڌو چارج ٿيل مرڪز هوندو آهي. جنهن جي چوڌاري ڪاٽو چارج ٿيل اليڪٽران مدارن ۾ ڦرندا آهن. اليڪٽرانن جي ڀيٽ ۾ نيوڪليس تمام گهٽا ننڍا ۽ گهاٽا هوندا آهن واڌو چارج ٿيل مرڪز ۽ ڪاٽو چارج ٿيل اليڪٽرانن جي وچ ۾ اليڪٽرو اسٽيٽڪ زور هوندو آهي. جنهن جي وجهه سان اليڪٽران مرڪز جي چوڌاري مدارن ۾ گهمندا آهن.

ائٽم جو نيوڪليئر ماڊل (Nuclear Model of the atom):

ڪنهن به ائٽم ناهي ڏٺو ائٽم جي عملن کي تصور ڪرڻ لاءِ مختلف ماڊل پيش ڪيا ويا آهن انهن مان ردر فورڊ جو نيوڪليائي ماڊل هڪ آهي جيڪو هن گائيگر ۽ مارسڊن (Geiger and Marsden) جي ٿيل تجربن مان اخذ ڪيو هو اچو ته اسين ان تجربي ۽ ان جي نتيجن تي تفصيلي بحث مباحثو ڪيون.

گائگر ۽ مارسڊن جو الفا اسڪيٽرنگ جو تجربو:

ٻن سائنسدانن گائگر ۽ مارسڊن هڪ سنهڙي سون جي ورق (Gold Foil) کي خال (Vacuum) ۾ رکيو جنهن جي چوڌاري دائري

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

لفظ ائٽم يوناني (Greek) ٻولي جي لفظ مان ورتل آهي جنهن جي معنيٰ آهي "ناقابل تقسيم" پنجين عيسوي صدي جي يوناني فلاسفر (Philosopher) ۽ ڊيموڪريٽس (Democritus) جو چوڻ آهي ته ائٽم مادي جو ننڍو نه ونڊجندڙ زور آهي جنهن کي وڌيڪ حصن ۾ تقسيم نه تو ڪري سگهجي. وڏي عرصي تائين ماڻهن جو چوڻ هو ته مادي جو بنيادي حصو ائٽم آهي جيڪو ناقابل تقسيم آهي.

KARACHIEDU.



شڪل 19.2
گيگر ۽ مارسڊن وارو الفا
جي پکڙجڻ جو نظام

وانگر چمڪدار (Fluorescent) اسڪرين لڳائي ۽ پوءِ ان سون جي ورق تي واڌو چارج ڪيل الفا ذرڙن ($\propto$ particles) جو ڦوهارو (Bombardment) ڪئي. ان ڦوهاري کان پوءِ الفا ذرڙن کي هڪ ڦرندڙ ڊيٽيڪٽر جي ذريعي ڏٺو ويو. ڊيٽيڪٽر (Detector) سان معلوم ٿيو ته جڏهن الفا ذرڙا اسڪرين سان ٽڪرائجن ٿا ته روشني پيدا ٿيندي آهي. (شڪل 19.2) گائگر ۽ مارسڊن کي هن تجربي سان غير يقيني نتيجا مليا. گهڻا ذرڙا نه پکڙيا ۽ ڪجهه سڌو هليا ويا جڏهن ته ڪجهه الفا ذرڙا سوڙهي ڪنڊ تي مڙي ويا.

ونڪ غير يقيني نتيجو اهو هيو ته تمام گهٽ الفا ذرڙا تمام وڏي ڪنڊن يعني 90° جي ڪنڊن تي ۽ ڪجهه الفا ذرڙا 180° جي ويڪري ڪنڊن تي مڙي ويا هئا.

انهن مشاهدن جي وضاحت جي لاءِ ردرفورڊ ائٽامڪ ماڊل جو مفروضو ڏنو. ائٽم جي سڀئي واڌو چارجن ۽ تقريبن سڄو مايو نيوڪليس جو هوندو آهي. الفا ذرڙن جي تمام وڏي تعداد جو سون جي ورقن مان بغير مڙڻ جي گذري وڃڻ ان ڳالهه کي ظاهر ڪري ٿو ته ائٽم جو تمام گهڻو حصو خالي هوندو آهي ۽ تمام گهٽا واڌ وچارج ٿيل الفا ذرڙا جيڪي واڌو چارج ٿيل نيو ڪليس جي تمام ويجهو تي وڃن ٿا اهي 180° ڪند تي واپس اچن ٿا جڏهن ته ڪجهه ذرڙن کي نيوڪليس گهٽي سگهه سان ٿتو ڌڪي ته اهي واپس مڙي اچن يا پوءِ ويڪري ڪند تي مڙي وڃن ٿا جيئن شڪل (19.3) ۽ (19.4) ڏيکاريو ويو آهي.



شڪل 19.3
هڪ مرڪز جي ذريعي الفا
ذرڙن جو پکڙجڻ

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال1. ائٽم ۾ جتي پروٽان-نيوٽران موجود آهن ان حصي کي ڇا چيو ويندو آهي.

سوال2. ائٽم جي اندر اليڪٽران ڪهڙي حصي ۾ موجود هوندا آهن؟

19.2 پروٽان ۽ نيوٽران

ائٽم جي بناوت

اسين نائين ڪلاس ۾ پڙهي آيا آهيون ته ائٽم ٽن بنيادي ذرڙن اليڪٽران پروٽان ۽ نيوٽران تي مشتمل هوندو آهي نيوڪليس جي چوڌاري جتي اليڪٽران گردش ڪندا آهن ان حصي کي اليڪٽراني مدار/انرجي ليول يا شيل چيو ويندو آهي. اليڪٽران تي ڪاٽو چارج هوندي آهي.پروٽان ۽ نيوٽران ائٽم جي مرڪز ۾ موجود هوندا آهن اهي پاڻ ۾ نيوڪليئر زور (Gluons) جي ذريعي جڙيل هوندا آهن. جيئن شڪل 19.5 ۾ ڏيکاريو ويو آهي. پروٽان تي واڌو چارج ۽ نيوٽران تي ڪابه چارج نه هوندي آهي.نيوٽرانن جو مايو پروٽان جي مايي کان ڪجهه گهٽ



شڪل 19.4
هڪ مرڪز ذريعي الفا جي
پکيڙجڻ وارو ويجهي کان
ڏيک

KARACHIEDU.COM

هوندو آهي. پروٽانن تي واڌو چارج جو مقدار اليڪٽرانن جي ڪاٽو چارج جي برابر هوندو آهي. ائٽم ۾ اليڪٽرانن ۽ پروٽانن جو تعداد اڪثر ڪري برابر ٿئي ٿو. جنهن جي ڪري ائٽم تي ڪائي بہ چارج نہ هوندي آهي. انڪري ائٽم کي نيوٽرل سمجهيو ويندو آهي.

ائٽم جون مختلف خاصيتون ٿين ٿيون جيڪي ان ۾ موجود بنيادي ذرڙن جي تعداد ۽ ان جي ترتيب تي دارو مدار رکن ٿيون.



شڪل 19.6
ائٽمي نيوڪليس جي ماڊل ۾ اهو ڏيکاريل تہ ڳتيل جڳهي ۾ ٻن قسمن جا ذرڙا هوندا آهن. پروٽان (ڳاڙها) ۽ نيوٽران (نيرا)



شڪل 19.5

مضبوط زور (Strong force) ڪوارڪس (Quarks) کي ڇڳن (Cluster) جي صورت ۾ جوڙي رکي ٿو. ائٽم جا ننڍا ذرڙا نيوٽران ۽ پروٽان ڪوارڪس جا ٺهيل آهن. هي زور ائٽامڪ نيوڪليس ۾ ذرڙن جي وچ ۾ ٿيندڙ باهمي عمل (جن ۾ ڪوارڪس هوندا آهن) کي قابو ۾ رکي ٿو.

(19.1) جدول: ائٽمي ذرڙن ۾ موجود مايا (Masses) ۽ چارجون (Charges)

ذرڙي جو نالو	مايو	چارج
پروٽان	1	+1
نيوٽران	1	0
اليڪٽران	1/1836	-1

فزڪس جي اها شاخ جنهن ۾ اسان ائٽم جي نيوڪليس کي ان جي ترتيب، بناوت ۽ انهن زورن (جيڪي ان کي گڏ ڪري رکن ٿا) جي متعلق پڙهندا ۽ سمجهندا آهيون ان کي نيوڪليئر فزڪس چئبو آهي.

Weblinks

Encouraging students to visit below link for Atom and its composition
https://www.youtube.com/watch?v=pNroKeV2fgk&ab_channel=FuseSchool-GlobalEducation

KARACHIEDU.COM

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال1: هڪ ائٽم ۾ اليڪٽران هوندا آهن جيڪي نيوڪلس جي چوڌاري گهمندا آهن جنهن ۾ پروٽان ۽ نيوٽران مرڪز ۾ هوندا آهن اهو ٻڌايو ته انهن مان
(i) ڪهڙن ذرڙن تي برابر ۽ مخالف چارج هوندي آهي
(ii) ڪهڙن کي تقريباً برابر مايو هوندو آهي؟

19.3 عنصر (Elements):

سيئي شيون هڪ سئو ضروري مادن سان ملي ڪري ٺهنديون آهن جنهن کي عنصر چئبو آهي. اها ڪهڙ خاصيت هوندي آهي جيڪا هر هڪ عنصر ۾ مختلف هوندي آهي؟ ۽ جيڪا ٻن عنصرن جي وچ ۾ باهمي فرق کي ظاهر ڪري ٿي؟ هر هڪ عنصر ۾ پروٽانن جو تعداد الڳ الڳ هوندو آهي.

ڪنهن عنصر کي ائٽم جي مرڪز ۾ موجود پروٽانن جي تعداد کي ائٽمي نمبر(Z) چيو ويندو آهي.

ائٽمي نمبر ٻن عنصرن جي وچ ۾ فرق ظاهر ڪري ٿو. مثال طور ڪاربان جو ائٽمي نمبر6 آهي. ڇاڪاڻ ته ڪاربان جي ائٽمي مرڪز ۾ پروٽانن جو تعداد 6 آهي جڏهن ته نائٽروجن جو ائٽمي نمبر 7 ست آهي. جو ته ان جي ائٽمي مرڪز ۾ پروٽانن جو تعداد 7 ست آهي. اهڙائي ڪجهه ٻيا مثال هيٺ ڏنل جدول 19.2 ۾ ڏيکاريا ويا آهن.

ائٽمي نمبر اسان کي ڪنهن به عنصر ۾ موجود اليڪٽرانن جو تعداد به ٻڌائيندو آهي جو ته هڪ ائٽم ۾ اليڪٽرانن ۽ پروٽانن جو تعداد برابر هوندو آهي.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

فقط اليڪٽران ئي بنيادي ذرڙو آهي.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

جڏهن هڪ ائٽم جي سائيز هڪ فٽ بال جي ميدان جي برابر هجي ته ان جي نيوڪليس جي سائيز مٽر جي داڻي برابر هوندي. جيتو ٽيڪ نيوڪليس باقي ائٽم جي حصي جي ڀيٽ ۾ تمام گهاٽو هوندو آهي.

Weblinks

Encouraging students to visit below link for Atomic Number

https://www.youtube.com/watch?v=D3GR6thtApI&ab_channel=Don%27tMemorise

جدول 19.2: پيريا ڊڪ ٽيبل جا پهرين اٺن عنصرن جا ائٽم

عنصر جو نالو	اليڪٽران e	پروٽان جو P = 2	نيوٽران N = A-Z	ائٽمي نمبر Z = P	ائٽمي مايو (A)
هائڊروجن	1	1	0	1	1
هيليئم	2	2	2	2	4
لٿيم	3	3	4	3	7
بيريليم	4	4	5	4	9
بوران	5	5	6	5	11
ڪاربان	6	6	6	6	12
نائٽروجن	7	7	7	7	14
آڪسيجن	8	8	8	8	16

نيوڪلائيڊز (Nuclides):

ڪنهن به عنصر جي هڪ ائٽم ۾ ان عنصر جون سڀ خاصيتون موجود هونديون آهن. نيوڪليس ۾ پروٽان ۽ نيوٽران

KACHIEDU.COM

موجود هوندا آهن. جن کي گڏيل طور تي نيوڪليونس (Nucleons) چئبو آهي. پروٽان جي تعداد کي ائٽمي نمبر (Z) چئبو آهي. نيو ڪلس ۾ موجود نيوٽرانن جي تعداد کي نيوٽران نمبر (N) چئبو آهي.

پروٽان ۽ نيوٽرانن جي گڏيل تعداد کي نيو ڪليائي نمبر (A) يا ائٽمي مايو (A) چئبو آهي.

نيوڪليانز جو تعداد ان عنصر جي ائٽمي مايي (A) کي ظاهر ڪري ٿو جيئن جدول 19.2 ۾ ڏيکاريو ويو آهي. ائٽمي مايو (A) نيو ٽرانن ۽ پروٽانن جي گڏيل تعداد جي برابر هوندو آهي يعني $A = Z + N$
نيو ڪليس کي علامتي طريقي سان هن طرح ظاهر ڪيو ويندو آهي.

$$_{Z}X^{A}$$

جڏهن ته (X) ڪيميائي عنصر جي نيوڪلائيڊ کي ظاهر ڪري ٿو (A) نيوڪليان نمبر ۽ (Z) ائٽمي نمبر کي ظاهر ڪندو آهي.
مثال طور $_{6}C^{12}$ ڪاربان جي نيوڪلس کي ظاهري ڪري ٿو جنهن ۾ ڇهه پروٽان ۽ 12 نيوڪليانز آهن هن ائٽم ۾ اليڪٽرانن جو تعداد ڇهه آهي ۽ نيوٽرانن جو تعداد معلوم ڪرڻ لاءِ.

$$A = Z + N$$
$$N = Z - A$$
$$N = 12 - 6$$
$$N = 6$$

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال1. يورينيم-235 نيوڪلائيڊ $_{92}U^{235}$ جي نشاني آهي يورينيم جا پروٽان نمبر، اليڪٽران نمبر، نيوٽران نمبر ۽ نيوڪليان نمبر معلوم ڪريو؟

19.4 عنصر ۽ آئسوٽوپس / همزاد (Elements and Isotopes):

آئسوٽوپس:

هڪ عنصر جا سيئي ائٽم هڪ جهڙا هوندا آهن. ڪجهه ائٽمن ۾ بين ائٽم ڪان نيوٽرانن جو تعداد وڌيڪ ٿي سگهي ٿو. عنصرن جي هن مختلف خاصيت کي آئسوٽوپ چئبو آهي.

ڪنهن به عنصر جا ٻه يا ٻن ڪان وڌيڪ ائٽمن جن جو ائٽمي نمبر (Z) ساڳيو هجي پر انهن ۾ ائٽمي مايو (A) مختلف هجي ته ان کي همزاد / آئسوٽوپ چئبو آهي.

گهڻا عنصر ٻه يا ٻن ڪان وڌيڪ همزادن جو مرڪب هوندا آهن. مثال طور هائڊروجن ائٽم (جنهن جو ائٽمي نمبر1 آهي) ان جا ٽي همزاد آهن جن جا ائٽمي مايا ٽيبل (19.3) ۾ هائڊروجن جي مختلف همزادن جون نشانيون ۽ نمبر ڏنل آهن.



شڪل 19.7
هائڊروجن جو همزاد



شڪل 19.8
هيليم جو همزاد

KARACHIEDU.COM

ٽيبل 19.3 هائڊروجن ائٽم جا همزاد

	پروٽان نمبر (Z)	نيوٽران نمبر(N)	ائٽمي مايو (A)	نشاني
پروٽيم	1	0	1	$_1H^1$
ڊيوٽريم	1	1	2	$_1H^2$
ٽرائٽيم	1	2	3	$_1H^3$

دوري جدول ۾ هر عنصرن کي هڪ خاص جڳهه ڏنل آهي هڪ عنصر جون ڪيمائي خاصيتون ۽ رويا هڪجهڙا هوندا آهن ڇو ته انهن جي ائٽمن ۾ اليڪٽرانن جو تعددا ساڳيو هوندو آهي.

جڏهن ته ڪجهه ٻيون خاصيتون جيڪي آئسوٽوپ جي وجهه سان هونديون آهن.اهي ان عنصر جي مايي تي دارو مدار رکن ٿيون. نيوڪليس ۾ موجود پروٽانن ۽ نيوٽرانن جي گڏيل تعداد کي ائٽمي مايو چيو ويندو آهي. جنهن جي وجهه سان ائٽم کي مختلف طبعي خاصيتون ٿينديون آهن. مثال طور مايو سطحي ايراضي، مقدار ۽ گهاٽائي وغيره.

عنصر جا ٻه يا ٻن کان وڌيڪ مختلف ائٽم ملي ڪري همزاد ناهن ٿا. جن ۾ هڪجهڙيون ڪيميائي خاصيتون ۽ مختلف طبعي خاصيتون هونديون آهن.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

عنصر جن ۾ سڀ کان وڌيڪ آئسو ٽوپس ٽين ٿا اهي سيزيم (Sesium) ۽ زينان (Zenan) آهن جن جا 36،36 آئسوٽوپس آهن.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

آئسوٽوپس جو اصطلاح يوناني ٻولي مان ورتو ويو آهي جيڪو ٻن لفظ جو مجموعو آهي هڪ آسوس (ISOS) معنيٰ برابر ۽ ٽوپس (Topos) مطلب جڳهه تنهن ڪري ان جو مطلب اهو ٿيو ته هڪ عنصر جا سيئي آئسو ٽوپس دوري جدول ۾ ساڳي جڳهه تي هوندا.

KARACHIEDU.COM

ذهني نقشو



KARACHIEDU.COM

اختصار Summary

- اسانجي چوڌاري سيئي شيون ائٽمن جون ٺهيل آهن.
- ائٽم مادي جو ننڍو ۾ ننڍو جزو آهي.
- هرهڪ ائٽم ٻن حصن تي مشتمل هوندو آهي ”نيوڪليس ۽ مدار تي“
- ائٽم جو مرڪز سڀ کان گهاٽي حصي وچ تي هوندو آهي جتي پروٽان ۽ نيوٽران موجود هوندا آهن.
- ائٽم جي مدارن ۾ اليڪٽران موجود هوندا آهن.
- ائٽم جو ڪجھ حصو خالي هوندو آهي.
- ائٽم ۾ موجود اليڪٽرو اسٽيٽڪ زور اليڪٽرانن ۽ نيوڪليس ۾ موجود ذرڙن کي پاڻ ۾ جڪڙي رکي ٿو.
- ائٽم ٽن بنيادي ذرڙن تي مشتمل هوندو آهي. اليڪٽران، پروٽان ۽ نيوٽران.
- هر عنصر جي نيوڪليس ۾ پروٽانن جو تعداد الڳ الڳ هوندو آهي.
- هڪ عنصر جي ائٽم ۾ موجود پروٽانن جي تعداد کي ائٽمي نمبر چيو ويندو آهي.
- هڪ ائٽم ۾ موجود پروٽانن ۽ نيوٽرانن جي گڏيل تعداد کي نيو ڪليانز چيو ويندو آهي.
- هڪ ائٽم ۾ نيوڪليان جي تعداد کي ائٽمي مايو چيو ويندو آهي.
- آئسوٽوپس جو ائٽمي نمبر ساڳيو ۽ ائٽمي مايو مختلف هوندو آهي.

حصو (الف) گهڻ جوابي سوال (Multiple Choice Questions):

ڏنل جوابن مان صحيح جواب چونڊيو ۽ صحيح جوابن تي نشان (√) لڳايو.

1. $_1H^2$ ۽ $_1H^3$ آهن.

(الف) آئسوٽوپس (ب) آئسو بار

(ج) آئسو ٽونس (د) آئسو ڪورز

2. هڪ عنصر جي سڀني آئسوٽوپس جي غير جانبدارن ائٽمن (Neutral atoms) ۾ هوندو آهي.

(الف) پروٽانن جو مختلف تعداد (ب) نيوٽرانن جو ساڳو تعداد

(ج) پروٽانن جو ساڳيو تعداد (د) نيو ڪليان جو ساڳيو تعداد

3. ڪلورين جا ٻه آئسوٽوپس آهن $_{17}Cl^{35}$ ۽ $_{17}U^{37}$ انهن ۾ ______ جو تعداد ساڳيو هوندو.

(الف) نيو ڪليان (ب) پروٽانن

(ج) نيو ٽرانن (د) مايو نمبر

4. هڪ عنصر جو ائٽمي مايو ______ جي برابر هوندو آهي.

(الف) پروٽانن ۽ نيوٽرانن جي گڏيل مايي

(ب) پروٽانن ۽ اليڪٽرانن جي گڏيل مايي

(ج) اليڪٽرانن ۽ نيوٽرانن جي گڏيل مايي

(د) صرف پروٽانن جي مايي

WWW.TAKEDU.COM



.5 ائٽم جو گهڻو مايو ________ ۾ ملندو آهي.
(الف) نيو ڪليس (ب) نيو ٽرانن
(ج) پروٽانن (د) اليڪٽرانن

.6 فرض ڪريو تہ يورينيم جو آئسوٽوپس $_{92}U^{237}$ آهي. ان ۾ پروٽانن جو ________ تعداد آهي.
(الف) 92 (ب) 237 (ج) 145 (د) 329

.7 پروٽان نمبر جي نشاني آهي.
(الف) P (ب) A (ج) N (د) Z

.8 پروٽيم ۾ نيوٽرانن جو تعداد هوندو آهي.
(الف) ٻڙي (ب) هڪ
(ج) ٻہ (د) ٽي

.9 هڪ ائٽم جي نيوڪليس کي بقايا حصي سان ڀيٽ ڏيارائيندا سين تہ.
(الف) مقدار ۾ وڏو ۽ مايي جي لحاظ کان وڌيڪ آهي.
(ب) مقدار ۾ ننڍو ۽ مايي جي لحاظ کان وڌيڪ آهي.
(ج) مقدار ۾ وڏو ۽ مايي جي لحاظ کان گهٽ آهي.
(د) مقدار ۾ ننڍو ۽ مايي جي لحاظ کان گهٽ آهي.

.10 جيڪڏهن هڪ عنصر B پنجن پروٽانن ڇهن نيوٽرانن تي مشتمل آهي تہ ان جي نشاني ڪهڙي هوندي.
(الف) $_{6}B^{11}$ (ب) 11B (ج) $_{5}B^{11}$ (د) $_{11}B^{5}$

حصو (ب) تهيل سوال (Structured Questions):

.1
(الف) ائٽم جي نيوڪليس ۾ ڪهڙا ذرڙا موجود هوندا آهن؟
(ب) ائٽم جي بناوت بيان ڪريو.
(ج) نيوڪليس ۾ موجود پروٽانن جو تعداد ڪهڙي ريت ٻن عنصرن جي باهمي فرق کي واضح ڪري ٿو؟

.2 (الف) گائگر ۽ مارسڊن جو تجربو شڪل جي مدد سان بيان ڪريو
(ب) ردرفور جو ائٽمي ماڊل لکو.
(ج) اهو ڇو تجويز ڪيو ويو تہ ائٽمن جو گهڻو حصو خالي هوندو آهي؟

.3 (الف) ائٽمي نمبر Z بيان ڪريو.
(ب) عنصر جي هڪ ائٽم کي نشاني وسيلي ڪئين ظاهر ڪيو ويندو آهي.

.4 (الف) همزاد ڇا آهي؟
(ب) آئسو ٽوپ جي مثالن سان وضاحت ڪيو.
(ج) هڪ عنصر جي مختلف آئسوٽوپس جو ڪيميائي خاصيتون هڪ جهڙيون ڇو هونديون آهن؟
(د) هڪ عنصر جي مختلف طبعي خاصيت جي فهرست ناهيو جيڪي هڪٻئي کان مختلف هوندا آهن.

KARACHIEDU.COM

ڪراچي نيوڪليئر پاور پلانٽ

يونٽ نمبر- 20

نيوڪليئر بناوت

شاگردن جي سکيا جا نتيجا:

هن يونٽ کي پڙهڻ کان پوءِ شاگرد ان جي قابل ٿي ويندا.

- واضح ڪيو ته ڪجهه نيوڪليائي غير پائيدار هوندا آهن. جيڪي گھٽي توانائي کي ريڊي ايشن جي صورت ۾ خارج ڪن ٿا انهن کي تابڪاري چئبو آهي.
- بيان ڪري سگھو ته ريڊي ايشين جا ٽي قسم آهن الفا (∝) بيٽا (β) ۽ گاما (γ).
- بيان ڪري سگھڻ, تابڪاري جو خارج ٿيڻ ۽ ان جي نوعيت.
- متعلق آئيو نائيزنگ اثر فطرت.
- متعلق گذري وڃڻ (Penetrating) صلاحيتون.
- وضاحت ڪريو ته تابڪاري عمل سان هڪ عنصر ٻئي عنصر ۾ تبديل ٿئي سگھي ٿو.
- الفا (∝) ۽ بيٽا (β) شعاعن جي خارج ٿيڻ ڪانپوءِ نيوڪليس جي بناوت ۾ تبديلي کي مساواتي نشانين وسيلي ظاهري ڪري سگھجي.
- بيڪ گرائونڊ (Background) تابڪاري ۽ هتراڊو تابڪاري شعاعن جو ذريعو بيان ڪري سگھن.
- بيان ڪري سگھن ته تابڪاري خارج ٿيڻ جو عمل جڳھ ۽ وقت جي لحاظ کان بي ترتيب انداز ۾ هوندو آهي.
- تابڪاري مواد جي هاف لائيف (Half Life) مان ڇا مراد آهي؟ وضاحت ڪريو.
- هاف لائيف جي بنياد تي اهڙو حساب لڳائي سگھجي جيڪا جدول ۾ موجود معلومات ۽ ڊڪي گراف ۾ موڙ (Decay Curves) تي مشتمل هجي.
- تابڪاري نيوڪليائي جي تعداد ۽ وقت جي وچ ۾ گراف جي مدد سان هڪ تابڪاري نموني جي هاف لائيف معلوم ڪري سگھن.
- ڪاربان ڊيٽنگ جي عمل جي ذريعي قديم شين جي عمر معلوم ڪري سگھجي.
- بيان ڪري سگھجي ته ريڊيو آئسوٽوپس (Isotopes) ڇا ٿيندا آهن. انهن جي ڪهڙي خاصيت مختلف استعمالن لاءِ ڪارائتو ڪري ٿي.
- ريڊيو آئسوٽوپس جو استعمال دوائن، زراعت ۽ صنعتي ادارن ۾ بيان ڪري سگھجي.
- فشن (Fission) ۽ فيوزن (Fusion) جا عمل مختصر طور تي بيان ڪري سگھجن
- بيان ڪري سگھجي ته تابڪاري مواد کي ڪهڙي طرح استعمال ۽ ذخيرو ڪيو ويندو آهي ۽ ڪهڙي طرح با حفاظت اڇلائيو ويندو آهي.

نيوڪليئر پاور پلانٽ K-2 ۽ K-3 ڪراچي نيوڪليئر پاور پروجيڪٽ يونٽ-2 (K-2) ۽ يونٽ-3 (KANUPP) K-3) جي پرپاسي ۾ ٻن ائٽمي پاور ري ايڪٽرن يعني K-2 ۽ K-3 تي تعميراتي ڪم آگسٽ، 2015 ۾ شروع ڪيو ويو ۽ مئي، 2016 ۾ ترتيب ڏني وئي. اهي يونٽ چيني ACP1000 ڊيزائن تي ٻڌل آهن، جيڪو PWR ائٽمي ري ايڪٽر ٽيڪنالاجي جو نسل-III نسخو آهي. هن ڊيزائن ۾، ٻين خاصيتن ڪان سواءِ، حفاظت کي غير فعال حفاظتي سسٽم استعمال ڪندي خاص طور تي وڌايو ويو آهي (عمل لاءِ انساني عمل يا ان پٽ پاور جي ضرورت نه آهي). 23 مارچ 2021 تي. K-2 نيشنل گرڊ سان ڳنڍيو ويو ۽ 21 مئي 2021 تي ڪاميابيءَ سان ڪمرشل آپريشن شروع ڪيو. K-3 پڻ 4 مارچ 2022 تي گرڊ ڪنيڪشن جو سنگ ميل حاصل ڪيو ۽ ان جي ڪمرشل آپريشن جي تمام گھٽي توقع ڪئي پئي وڃي. جلد، يعني ڪجھ هفتن ۾.

ڪراچي نيوڪليئر پاور پلانٽ

نيوڪليس جي بناوت فزڪس جو اهو حصو آهي جنهن ۾ اسان ائٽم جي نيوڪليائي جي باري ۾ پڙهندا آهيون. اهو نيوڪليئر سگهه کان گهٽو وڏيڪ آهي. نيوڪليئر سائنسدان تمام گهرائي سان مطالعو ڪري رهيا آهن جيئن نيوڪليائي جي بناوت کان ڪينسر جي علاج، طب جون تصويرون ۽ اهڙا غير پائيدار (نيوڪليائي) جيڪي صرف هڪ سيڪنڊ جي ٻه ننڍي حصي لاءِ ڊيٽيڪٽر ۾ ظاهر ٿين ٿا.

جيتوڻيڪ نيوڪليس جي بناوت ۽ نيوڪليئر تابڪاري شعاعن کي سمجهڻ ڪانپوءِ اسان ڇئي سگهون ٿا ته تابڪاري کي روزمره جي زندگي ۾ پرامن ۽ فائيمند طريقي سان استعمال ڪري سگهجي ٿو اچو ته هاڻي اسان اهو سڀ ڪجهه هن يونٽ ۾ تفصيل سان پڙهون.

20.1 قدرتي تابڪاري (Natural Radioactivity):

ائٽم جو نيوڪليس (Nucleus) پروٽانن ۽ نيوٽرانن تي مشتمل هوندو آهي. جڏهن ته پروٽان پنهنجي واڌو چارج جي وجهه سان اليڪٽرو اسٽيٽڪ زور ذريعي هڪ ٻئي کي ڌڪن ٿا ۽ ٻئي طرف نيوڪليائي زور نيوڪليانن (پروٽانن ۽ نيوٽرانن) کي جوڙيندڙ توانائي (Binding energy) جي مدد سان گڏ ڪري رکي ٿو. ٻئي زور هڪ ٻي جي برابر هوندا آهن. جنهن جي بنياد تي نيوڪليس جي پائيداري دارومدار رکي ٿي. هتي يقيني طور تي نيوٽرانن ۽ پروٽانن جا مخصوص تعداد جا جوڙا موجود هوندا آهن جيڪي نيوڪليس کي پائيدار ڪن ٿا.

نتيجي ۾ نيوٽران جي پروٽان سان وڌنڌڙ نسبت گهربل هوندي آهي هڪ نيوڪليائي کي پائيدار ڪرڻ لاءِ. ڪجهه حد تائين پروٽانن جو نيوٽرانن سان تناسب وڌيڪ پائيدار هوندو آهي بين نيوڪليس کان هي معلومات حاصل ڪرڻ لاءِ نيو ڪليس ۾ موجود نيوٽرانن جو تعداد يعني نيوٽران نمبر (N) کي پروٽان نمبر (Z) جي مقابلي ۾ گراف ۾ ڏسون ٿا. سيني عنصرن جي مختلف آئسوٽوپس جي لاءِ جيئن شڪل 20.1 ۾ ڏيکاريو ويو آهي.



شڪل 20.1 سيني آئسوٽوپس جي نيوڪليئر پائداري موڙ (Curves)

پروٽانن جي تعداد جي ڀيٽ ۾ نيوٽرانن جو تعداد گهٽ يا وڌ ٿي سگهي ٿو. ان صورت ۾ نيوڪلس غير پائيدار ٿي ويندو آهي ۽ اهو وڌيڪ توانائي خارج ڪرڻ لاءِ تابڪاري ذڪي جي عمل مان گذري ٿو.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

هگزبوزون (Higgs bosons) (زور ڪٽندڙ) هي بوزون جو اُهو قسم آهي. جنهن کي مايو هوندو آهي. ان جو ٻيو نالو خدائي ذرڙو (god Particle) به آهي.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

ڳنڍيندڙ توانائي (Binding Energy) توانائي جو اهو مقدار آهي جيڪو هڪ ذري کي ذرڙن جي نظام کان الڳ ڪرڻ جي لاءِ گهربل هوندو آهي. يا سرشتي ۾ موجود سيني ذرڙن کي ڇڙوڇڙ ڪرڻ لاءِ گهربل هجي.

KARACHIEDU.COM

اگر ڪوئي آئسو ٽوپ تابڪاري ڊڪي (Decay) مان گذري ٿو ته ان کي ريڊيو آئسوٽوپ يا تابڪاري عنصر چيو ويندو آهي الفا∝، بيٽا β ۽ گاما تابڪاري شعاع توانائي سان گڏ خارج ٿي وڃڻ جي عمل کي تابڪاري چيو ويندو آهي.

تابڪاري شعاعن جا قسم الفا(α)، بيٽا(β) ۽ گاما(γ)

غير پائيدار نيو ڪليائي نيوٽرانن جي تبديل ٿيل تعداد جي وچ ۾ ڏنل گراف جي وضاحت هيٺ ڏجي ٿي ۽ ان جون نمايا خاصيتون پڻ ڏنل آهن.

1. پائيدار آئسو ٽوپس پائيدار لڪير سان جڙيل آهن.
2. آئسوٽوپس جيڪي پائيدار لڪير کان مٿي آهن انهن وٽ نيوٽرانن جو تعداد وڌيڪ آهي. ڊڪي (Decay) جي عمل ذريعي (β) (اليڪٽران) جو خارج ٿيڻ سان نيوٽرانن جو تعداد گهٽ ٿي وڃي ٿو.
3. آئسو ٽوپ جيڪي پائيداري ليڪ کان هيٺ هوندا آنهن کي پائيدار ٿيڻ لاءِ تورائي نيوٽران هوندا آهن ڊڪي عمل ذريعي (β^+) (پازيٽران) جو خارج ٿيڻ سان نيوٽرانن جو تعداد وڌائي ڇڏي ٿو.
4. ڳرا آئسو ٽوپس (پروٽان نمبر Z>83) ڊڪي جي عمل سان الفا(∝) ذرڙا خارج ڪن ٿا.

ڊڪي جي ذريعي تمام گهڻا پيا به ذررا خارج ٿين ٿا جنهن کي پاٽمرادو فشن يا نيوٽرانن جي خارج ٿيڻ کي به مشاهدو ڪيو ويو آهي.

تابڪاري خارج ٿيڻ جي نوعيت (Nature Radioactive emission):

تابڪاري شعاعن جي ٽن قسمن الفا(∝)، بيٽا(β) ۽ گاما(γ) جي نوعيت بيان ڪرڻ لاءِ تابڪاري ذريعي کي برقي ميدان جي اندر رکيو ويندو آهي. تابڪاري مادي (Source) کان نڪرندڙ تابڪاري شعاع ٽن حصن ۾ ورهائجي وڃن ٿا. ان مان الفا(∝) ۽ بيٽا (β) برقي ميدان جي مخالف رخ ۾ مڙي وڃن ٿا. جڏهن ته(γ) گاما شعاع پنهنجو رخ تبديل نٿا ڪن ۽ سڌائي هليا وڃن ٿا. جيئن 20.2 ۾ ڏيکاريو ويو آهي.

هن تجربي مان حاصل ڪيل نتيجا هيٺ ڏجن ٿا.

الفا(α) ڪاٿو چارج ٿيل پليٽ جي طرف مڙي ويندا آهن جڏهن ته ان تي واڌو چارج هوندي آهي. **بيٽا (β)** واڌو چارج ٿيل پليٽ جي طرف مڙي ويندا آهن جڏهن ان تي ڪاٿو چارج هوندي آهي. **گاما(γ)** مڙندا نه آهن جو ته انهن تي ڪائي به چارج ناهي هوندي.

وڌيڪ تحقيق ڪرڻ سان معلوم ٿيو ته الفا(∝) جا ذرڙا هيليم ائٽم جا نيوڪليس هوندا آهن جو ته ان ۾ به پروٽان ۽ ٻيو نيوٽران هوندا آهن ۽ الفا (∝) چارج جو مقدار (+2e) هوندو آهي بيٽا (β) شعاع وڌيڪ توانائي واري اليڪٽرانن جي ندي وانگر هوندا آهن. گاما (γ) شعاع فوٽان (Photon) هوندا آهن. يعني تمام گهڻي الٽرا فريڪوئنسي وارا برق مقناطيسي شعاع هوندا آهن.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

گليون (Gluon) هي بوزون (زور ڪٽندڙ) جو هڪ قسم آهي هي مضبوط نيو ڪليئر زور جو متبادل ذرڙو آهي.



شڪل 20.2
ٽن مختلف تابڪاري شعاعن جي برقي ميدان مان گذرڻ سان انهن جي اختيار ڪيل رستن ۾ فرق.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

اگر الفا ۽ بيٽا ذرڙا مقناطيسي جي مخالف قطبن (Poles) جي وچان گذرن ٿا ته انهن تي مقناطيسي زور عمل ڪري ٿو.

KARACHIEDU.COM

تابڪاري خارج ٿيڻ جي متعلق آئيونائيزنگ اثرات:

آئن (Ions) چارج ٿيل ائٽم يا چارج ٿيل ماليڪيول هوندا آهن.

ائٽم جڏهن اليڪٽران ڏين يا وٺن ٿا ته اهي ائين ٿي پوندا آهن نيو ڪليئر مان خارج ٿيل شعاع الفا(∝) بيٽا(β) ۽ گاما(γ) پنهنجي رستي ۾ ايندڙ ائٽمن مان اليڪٽران کي خارج ڪري ڇڏيندا آهن جنهن جي سبب سان آئيونائيزنگ جا اثر پيدا ٿين ٿا. جڏهن ته الفا ذررن جي ائٽمن کي آئيو نائيز ڪرڻ جي صلاحيت بيٽا ۽ گاما ذرڙن جي ڀيٽ ۾ تمام گهڻي ۽ نمايان ٿئي ٿي. ان جي وجهه الفا ذرڙن تي موجود تمام گهڻي واڌو چارج ۽ ان جو وڏيڪ ماپو آهي. بيٽا ذرڙا الفا ذرڙن جي ڀيٽ ۾ گئس کي تمام گهٽ آيو نائيزڪن ٿا. گاما ذرڙن يا گاما شعاعن جي آئيوائزيشن ڪرڻ جي صلاحت بيٽا ذرڙن کان تمام گهٽ هوندي آهي. گئس ۾ الفا ذرڙن جي ذريعي آئن سازي شڪل 20.3 ۾ ڏيکاري وئي آهي.



شڪل 20.3
گيس ۾ الفا ذرڙن جي آئن سازي

اهڙو عمل جنهن ذريعي تابڪاري شعاع مادي کي ان جي واڌو ۽ ڪاٽو آئنز ۾ ٽوڙي ڇڏي ته ان عمل کي آئن سازي چيو ويندو آهي.

تابڪاري خارج ٿيڻ متعلق ذاتن مان گذرڻ جون صلاحيتون

الفا ذرڙن جي گذري وڃڻ جي صلاحيت سيني کان گهٽ هوندي آهي. ان جي وجهه الفا ذرڙن جي تمام گهڻي مضبوط لاڳاپي ۽ ان جي تمام گهڻي آئيونائيزنگ (Ionizing) ڪرڻ جي صلاحيت آهي. هوا ۾ الفا ذرڙن جي گذري وڃڻ جي حد چند سينٽي ميٽرن ٿائين آهي. ان کي هڪ ڪاغذ جي ٿلهي پني ۽ ڪل سان به روڪي سگهجي ٿو. بيٽا تابڪاري شعاع (β) ڪاٽو چارج جي وجهه سان مادي سان باهمي عمل ڪندا آهن. الفا ذرڙن جي ڀيٽ ۾ بيٽا ذرڙن جي مادن مان گذرڻ جي حد وڏيڪ هوندي آهي. بيٽا ذرڙا هوا ۾ ڪيترن ئي ڪاغذ جي پني مان گذري سگهن ٿا.پر انهن کي ڪجهه ملي ميٽر (mm) ٿلهي اليومينم (A) جي شيٽ سان روڪي سگهجي ٿو. جڏهن ته گاما (γ) شعاعن جي هوا ۾ گذرڻ جي صلاحيت تمام گهڻي هوندي آهي. انهن کي شيهي (Lead) جي شيٽ ذريعي به نه ٿو روڪي سگهجي. سيمنٽ جي هڪ ٿلهي پٽ صرف ان جي شدت کي گهٽ ڪري سگهي ٿي. هي سڀ ڪجهه ان جي تيز رفتار ۽ چارج نه هجڻ جي وجهه سان هوندو آهي شڪل 20.4 ۾ ٽنهين قسمن جي تابڪاري شعاعن جي گذرڻ جي صلاحيت ڏيکاري وئي آهي.



شڪل 20.4
ٽن قسمن جي لاڳاپي ۾ داخل ٿيڻ جي صلاحيت

ڪنهن به مواد ۾ شعاعن جي گذرڻ جي سگهه کي (Penetrating Power) پينٽريٽنگ پاور چيو ويندو آهي.

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال 1. ڪهڙو زور پروٽانن کي نيوڪليس ۾ جوڙي رکڻ جو سبب آهي؟
سوال 2. الفا شعاعن جي نوعيت بيان ڪريو.
سوال 3. گذرڻ جي سگهه (penetrating Power) بيان ڪريو.

KARACHIEDU.COM

سوال4. گاما شعاعن ڪي گذرڻ جي صلاحيت وڌيڪ ڇو آهي؟

سوال5. آئرن (Fe-59) هڪ ئي وقت ۾ بيٽا ۽ گاما شعاع خارج ڪندو آهي ٻڌايو ته اسان ڪهڙي طرح سان گاما شعاعن کي بيٽا شعاعن کان الڳ ڪري سگهون ٿا؟

20.2 جوهري تبديليون (Nuclear Transmutation):

اسين ڄاڻون ٿا ته جيڪڏهن آئسوٽوپ تابڪاري هجي ته ان ۾ موجود نيوٽرانن ۽ پروٽانن جي غير پائيدار ترتيب هوندي آهي. الفا ۽ بيٽا ذرڙن جو خارج ٿيڻ نيوڪليس کي پائيدار ڪري ٿو. ان سان پروٽانن ۽ نيوٽرانن جو تعداد تبديل ٿي وڃي ٿو تنهن ڪري اهو مختلف عنصرن جي نيوڪليس ۾ تبديل ڪري ڇڏي ٿو.

اصلوڪي نيوڪليس کي ٽٽڻ کان پهريان پئرينٽ نيوڪليس چيو ويندو آهي.

ٽٽڻ کان پوءِ نهندڙ نيوڪليس کي ڊاٽر نيوڪليس چيو ويندو آهي.

تابڪاري ٽوڙ ڦوڙ جوهري تبديلين جو سبب بڻجي ٿي. ۽ جنهن جي وجهه سان هڪ ڪيميائي عنصر يا آئسوٽوپ ٻئي ڪيميائي عنصر يا آئسوٽوپ ۾ تبديل ٿي وڃي ٿو.

هاڻي اسان نيوڪليس جي مرڪب ۾ ٿيندڙ تبديلن کي جوهري مساوات ذريعي ظاهر ڪنداسين جنهن ۾ هڪ غير پائيدار پئرينٽ (Parent) نيو ڪلائيڊ (X) ٽٽي ڪري ڊاٽر (Daughter) نيو ڪلائيڊ (Y) ۾ تبديل ٿي وڃي ٿو ۽ ٽٽڻ جي عمل دوران الفا، بيٽا ۽ گاما تابڪاري شعاع حاصل ٿين ٿا ۽ ان سان گڏو گڏ توانائي به خارج ٿيندي آهي.

الفا ڊڪي (Alpha Decay):

الفا ڊڪي (Decay) دوران پئرينٽ (Parent) نيوڪلائيڊ جو پروٽان نمبر يا ائٽامڪ نمبر "Z" ٻه نمبر گهٽجي ويندو آهي ۽ جڏهن ته ان جو ائٽمي مايو "A" چار نمبر گهٽجي ويندو آهي. الفا (∝) ڊڪي هيٺ ڏنل شڪلن ۾ ڊيڪاريل آهي.



ان جي مساوات هيٺ ڏجي ٿي.

$${}_{Z}X^{A} \longrightarrow {}_{Z-2}Y^{A-4} + \alpha + \text{توانائي}$$

پيرنٽ نيوڪليائيڊ — ڊاٽر نيوڪليائيڊ — الفا ذرڙو

چا توهان ڄاڻو ٿا!

سج جي اندرين حصي (ڪور) ۾ هائڊروجن هيليم ۾ تبديل ٿي ويندي آهي ان عمل کي نيوڪليئر فيوزن چيو ويندو آهي چار هائيڊروجن ائٽم ملي ڪري هڪ هيليم ائٽم ناهن ٿا. ان عمل دوران ڪجهه مايو توانائي ۾ تبديل ٿي وڃي ٿو.



چا توهان ڄاڻو ٿا!

هيليم نيو ڪليائي کي الفا ∝ به چئبو آهي.

مثال:

جڏهن ريڊيم (Radium) $_{88}Ra^{226}$ الفا خارج ڪرڻ ذريعي ٽٽي ٿو ته ان جي نيوڪلس مان ٻه پروٽان ۽ ٻه نيو ٽران گهٽجي وڃن ٿا. اهڙي طرح ريڊيم ريڊان (Radon) تبديل ٿي ويندو ۽ انجو ائٽمي نمبر 86 ۽ ائٽمي مايو 222 آهي ٽٽڻ جي عمل کي هينئن طرح ظاهر ڪري سگهون ٿا.

$$_{88}Ra^{226} \rightarrow {}_{86}Rn^{222} + \propto + \text{توانائي}$$

بيٽا (β^-) ڊڪي (Beta Decay):

ڪاٿو(β^-)بيٽا ٽٽڻ جي دوران پيرينٽ نيوڪلائيڊ جو ائٽامڪ نمبر Z هڪ نمبر وڌي وڃي ٿو جڏهن ته ان جو ائٽمي مايو ساڳيو رهي ٿو.

ان جي مساوات هيٺ ڏجي ٿي.



انرجي
بيٽا ڊڪي

مثال:

جڏهن ڪاربان $_6C^{14}$ بيٽا ذريعي خارج ڪري ٽٽي ٿو ته ان جي نيوڪليس ۾ هڪ پروٽان وڌي وڃي ٿو ۽ هڪ نيو ٽران گهٽجي ويندو اهڙي طرح ان جو ائٽمي نمبر (7) ست ٿي ويندو جڏهن ته ان جو ائٽمي مايو ساڳيو رهندو جو ته نائٽروجن جو ائٽمي نمبر 7 آهي تنهنڪري ڪاربان مان نئون نهنڊز عنصر نائٽروجن هوندو. ان ڊڪي جي عمل کي اسان هينئن طرح ظاهر ڪري سگهون ٿا.

$$_6C^{14} \rightarrow {}_7N^{14} + {}_{-1}e^{o} + \text{توانائي}$$

بيٽا β^+ ڊڪي:

جيڪڏهن بيٽا (β^+)ڊڪي جي نتيجي ۾ پازيٽران خارج ٿي وڃن ته ان کي واڌو بيٽا ڊڪي چيو ويندو آهي.

نيوڪليس ۾ موجود هڪ پروٽان ڊڪي جي عمل سان ٽٽي ڪري نيو ٽران ۾ تبديل ٿي ويندو آهي. جيڪو ڌاڙ نيوڪليس ۾ موجود رهي ٿو ۽ هي نيوڪليس هڪ نيوٽرينو (Neutrino) ۽ هڪ پوزيٽران (Positron) خارج ڪري ٿو. پوزيٽران مايي جي لحاظ کان هڪ اليڪٽران جيترو هوندو آهي پر انجي چارج اليڪٽران جي چارج کان مخالف يعني واڌو چارج هوندي آهي.

Weblinks

Encouraging students to visit below link for Radioactivity: Expect the unexpected

https://www.youtube.com/watch?v=TJgc28csgV0&ab_channel=TED-Ed

Weblinks

Encourage students to visit below link for Alpha and Beta decay

https://www.youtube.com/watch?v=UtZw9jfIxXM&ab_channel=FuseSchool-GlobalEducation



Beta-plus Decay



شڪل 20.5
تابڪاري شعاعن جي پسمنظر جو ذريعو

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال 1. جوهري تبديليون بيان ڪريو.

سوال2. گاما جي خارج ٿيڻ سان ڪهڙيون جوهري تبديلون وجود ۾ اچن ٿيون؟

سوال3. جڏهن اسٽر ٽنيئم90 (${}_{38}Sr^{90}$) جو هڪ نيوڪلائيڊ بيٽا ذرڙي خارج ٿيڻ سان ٽٽي ٿو ته اهو يٽريم جو نيوڪليس ٿي وڃي ٿو جنهن جي نشاني Y آهي ان جي مڪمل جوهري مساوات لکو.

20.3 بيڪ گرائونڊ تابڪاري شعاع (Background Radiation):

اسانجي زميني سطح ماحول سان والاريل آهي اسان جي آس پاس تمام گهڻ تعداد جا تابڪاري عنصر موجود آهن. جنهن جي وجهه سان تابڪاري شعاع خارج ٿين ٿا اهي تابڪاري شعاع بنيادي طور تي مختلف قدرتي وسيلن جي ذريعي وجود ۾ اچن ٿا جيئن مٽي، هوا، جبل، تعميراتي شيون، ڪاٺ پيٽ جون شيون ۽ خلا.

انهن قدرتي تابڪاري شعاعن کي جيڪي اسانجي ماحول کان اچن ٿا انهن کي بيڪ گرائونڊ يا ماحولياتي تابڪاري شعاع چيو ويندو آهي.

ڪجهه علائقن ۾ اڌ کان وڌيڪ تابڪاري شعاع ريڊون ${}_{86}Rn^{222}$، پهاڙن ۽ مختلف قسمن جا گرينائيٽ گئس جي وجهه سان هوندا آهن جيئن شڪل 20.5 ۾ ڏيکاريل آهي اسان جو سيارو زمين ٻاهرين خلا کان ايندڙ تابڪاري شعاعن سان پريل رهي ٿو. جن کي ڪاسمڪ شعاع چيو وڃين ٿو. اهي تابڪاري شعاع اليڪٽران پروٽان الفا ۽ ڳرن نيوڪليائي تي مشتمل هوندا آهن. اهي ڪاسمڪ شعاع يا تابڪاري شعاعن ماحول ۾ موجود ائٽمن سان مداخلت وارو عمل ڪندا آهن ته تابڪاري شعاعن جي بارش ٿيندي آهي. شڪل (20.6) ۾ ڏيکاريل آهي ان ۾ شامل ايڪس ريز، ميونس، پروٽان ۽ الفا ذرڙا، اليڪٽران ۽ نيوٽران آهن.

خلا ۾ وقت جي لحاظ کان بي ترتيب تابڪاري خارج ٿيڻ

پنهنجو پاڻ ڊڪي (Spontaneous Decay) هڪ اهڙو عمل آهي جنهن تي ماحول اثر انداز نه هوندو آهي.

تابڪاري ڊڪي جو عمل قدرتي طور تي خودبخود هوندو آهي. ان ڳالهه جي پيشنگوئي ڪرڻ جوڪوئي به طريقو نه آهي ته نيوڪليس ڪڏهن ٽٽندو ان عمل تي ڪائي به ٻاهرين شئي جيئن پريشر، گرمي پد ڪيميائي حالتون ۽ ٻيون طبعي حالتون اثر انداز نه ٿيون ڪن.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

جڏهن ڪاسمڪ شعاع ماحول ۾ داخل ٿيندا آهن ته انهن ۾ تمام گهڻيون تبديليون ظاهر ٿينديون آهن جنهن ۾ نيوٽران جو پيدا ٿيڻ شامل آهي. جڏهن نائٽروجن 14 جا ائٽم انهن ٿرمل نيوٽرانن کي جذب ڪندا آهن ته ريڊيو ڪاربان 14 ٺهندي آهي. جيڪا ماحول جي متاهين سطح ۾ هوندي آهي.

$$on^1 + {}_7N^{14} \rightarrow C^{14} + {}_1P^1$$



شڪل 20.6
تابڪاري شعاعن جو ڦوهارو



شڪل 20.7
قيرقار تابڪاري ڏڪي جي بي ترتيب نوعيت ڏيکاري ٿي.

”هڪ بي ترتيب ڏڪي هڪ اهڙو عمل آهي جنهن ۾ هڪ نيوڪليس جي ڏڪي جي صحيح وقت جي پيشن گوئي نٿي ڪري سگهجي.

هڪ ڊٽيڪٽر جيئن گائگر ميولر (Geiger Muller) ٽيوب تابڪاري توڙڦوڙ جي بي ترتيب فطرت کي ڳڻپ جي شرح جي ذريعي مشاهدو ڪري سگهجي ٿو. جڏهن جي ايم ٽيوب کي تابڪاري ذريعي (Source) جي ويجهو رکيو ويندو آهي ته ان جي ڳڻپ جي ترتيب ٿي ويندي آهي هر ڳڻپ هڪ غير پائيدار نيوڪليس جي ڏڪي کي ظاهر ڪري ٿي. هڪ تابڪاري ذريعي (Source) جي نموني جي ڳڻپ ڪرڻ جي شرح ۾ وقت سان گڏ تبديلي ۽ فرق کي گراف ۾ ناهيو (Plot) ويو آهي.

توهان وقت سان گڏ ڳڻپ جي شرح ۾ به لاها چاڙها ڏسي سگهو ٿا. شڪل (20.7) ۾ جيڪو گراف ڏيکاريو ويو آهي اهو تابڪار ڏڪي جي وقت ۽ جڳهه جي حساب سان بي ترتيب هجڻ جو ثبوت آهي ان ۾ ڏنل نتيجا اخذ ڪري سگهجن ٿا.

- ڏڪي جي وقت جي پيشن گوئي نٿي ڪري سگهجي.
- تابڪاري شعاعن جي خارج جو طرف معلوم ڪرڻ ناممڪن آهي.

20.4 هاف لائيف (Half Life):

تابڪاري مواد جي هاف لائيف جي مطلب جي وضاحت:

تابڪاري جو عمل بي ترتيب هوندو آهي. تابڪاري ڏڪي جي شرح تابڪاري مواد ۾ موجود غير پائيدار نيوڪليائي جي تعداد سان سڌي نسبت رکي ٿي. ڏڪي جي عمل ۾ غير پائيدار نيو ڪليائي جو هڪ خاص حصو هڪ مخصوص وقت ۾ ٽٽي وڃي ٿو. غير پائيدار نيو ڪليائي جو وقت حيات (Life Span) لا محدود هوندو آهي ۽ ان جي پيمائش ڪرڻ تمام مشڪل هوندي آهي. اسان ڏڪي جي شرح (Decay Rate) کي هڪ ٻئي اصطلاح سان بيان ڪري سگهون ٿا جنهن کي هاف لائيف (Half Life) چيو ويندو آهي.

”هڪ تابڪاري آئسوٽوپ جي هاف لائيف مان مراد اهو وقت آهي جنهن ۾ ان جي ڪنهن ڏنل نموني (Sample) ۾ موجود نيوڪليائي جو اڌ حصو ڏڪي ٿي وڃي يعني ٽٽي وڃي.“

آئيوڊين-131 آئيو ڊين جو تابڪاري آئسوٽوپ آهي. آئيوڊين 131 جي هاف لائيف اٺ ڏينهن آهي. ان جو مطلب اهو آهي ته آئيو ڊين-131 جي اڌ نيو ڪليائي اٺن ڏينهن ۾ ٻي عنصر ۾ تبديل ٿي ويندا آهن. جيئن شڪل(20.8) ۾ ڏيکاريو ويو آهي. باقي رهيل آئيوڊين 131 جي نيوڪليائي مان اڌ ٻين اٺن ڏينهن ۾ ٽٽي ويندي ان نتيجي ۾ آئيو ڊين 131 جي چوٿائي $\left(\frac{1}{4}\right)$ نيوڪليائي رهندا ۽ ڏڪي جو هي عمل مسلسل جاري رهندو.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

اسان سڀ انسانن جي نهيل تابڪاري شعاعن جي نمائش حاصل ڪندا آهيون مثال طور تي ايڪسريز بيمارين جي تشخيص جي لاءِ استعمال ٿيڻ وارا شعاع نيو ڪليئر ڌماڪيدار مادي جي چارج سان جڙيل ريڊيئيشن ۽ تابڪاري مواد مان نڪتل گهٽ مقدار ۾ ريڊيئيشن جيڪي اسان جي چوڌاري موجود هوندا آهن ڪوئلي ۽ نيوڪليئر پاور پلانٽ به تيار ڪيل ماحولياتي تابڪاري جو ذريعو آهن.

KARACHIEDU.COM



شڪل 20.8 آيودين جي تابڪاري

چا توهان ڄاڻو ٿا!

قديم مصر ۾ پيش آيل واقعن جي ترتيب معلوم ڪرڻ لاءِ ماهرن سائنسي تاريخ اندازي (Daking) فن جو استعمال ڪيو ريڊيو ڪاربان جي تاريخ اندازي جي استعمال سان مصر جي سلطنت ڪي قديم، وچين ۽ نئين تاريخ بلڪل درستگي سان معلوم ٿي.تحقيقڪاران مقصد لاءِ فرعون ۽ توتن خامون جي قبر مان ملنڊڙ شينبجن (Seeds) جو استعمال ڪيو.

هر تابڪار عنصر جي پنهنجي خاص هاف (Half) لائيف هوندي آهي ڪجھ تابڪاري آئسوٽوپ جي هاف لائيف هيٺ ڏنل جدول ۾ ڏني وئي آهي.اهو شايد عجيب لڳي ته ڪجھ عنصرن جي هاف لائيف تمام گهٽ ۽ ڪجھ جي تمام وڏي هوندي آهي.

جدول 20.1 ڪجھ تابڪاري نيوڪلائيڊ جي هاف لائف

تابڪاري آئسوٽوپ	هاف لائيف
بوران 12	0.02 سيڪنڊ
ريڊون 220	52 سيڪنڊ
آئيودين 128	25 منٽ
ريڊان 222	3.8 ڏينهن
اريڊيم 192	74 ڏينهن
ڪوبالٽ 60	5.27 سال
اسٽرنشيم 90	28 سال
ريڊيم 226	1602 سال
ڪاربان 14	5730 سال
پلوٽونيم 239	24400 سال
يورينم 235	7.1×10[illegible] سال
يورينيم 238	5×10[illegible] سال

KACHIEDU.COM

جيڪڏهن ڪنهن تابڪاري عنصر جي هاف لائف $T\frac{1}{2}$ هجي ته $T\frac{1}{2}$ وقت جي ختم ٿيڻ سان ان عنصر جي نيو ڪليائي جو تعداد اڌ ٿي ويندو $2T\frac{1}{2}$ وقت ڪان پوءِ يعني هاف لائف جي ٻئين وقفي ڪان پوءِ باقي ملندڙ نيوڪليائي جو تعداد هوندو $\frac{1}{2^2}=\frac{1}{4}$ = 1/2 . 1/2 ۽ اهڙي طرح $3T\frac{1}{2}$ وقت گذرڻ ڪان بعد بچڻ واري نيوڪليائي جو تعداد ٿيندو $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2^3}=\frac{1}{8}$ ۽ n هاف لائف ڪان پوءِ بچڻ وارا نيوڪليائي جو تعداد هوندو $\frac{1}{2^n}$ تنهنڪري هيٺ ڏنل مساوات جي استعمال ڪان پوءِ بچڻ واري تابڪاري نيو ڪليائي جو تعداد معلوم ڪري سگهون ٿا.

ڏنل مقدار جو رهيل حصو $\frac{1}{2^n}$ x ڏنل مقدار جو اصل حصو.

جڏهن "n" هاف لائف جي تعداد کي ظاهر ڪري ٿي.

مثال 1

جيڪڏهن تابڪاري عنصر نيپٽونيم Np-240 جا 96 گرام موجود آهن 6 ڪلاڪن ڪان پوءِ Np-240 جو ڪيترو مقدار باقي بچندو جڏهن ته (نيپٽونيم 240 جي هاف لائف هڪ ڪلاڪ هوندي آهي).

حل:

قدم 1: معلوم ٿيل ۽ معلوم ٿيندڙ مقدار لکو.

ڏنل مقدار جو مايو = m = 96 گرام

ڏنل مقدار جي هاف لائف = $T_{1/2}$ = 1 ڪلاڪ

ڏنل t = 6 ڪلاڪ

$$\text{هاف لائف جو تعداد } n = \frac{\text{وقت جو لمحو}}{\text{هاف لائف}}$$

$$n = \frac{6 \text{ ڪلاڪ}}{1 \text{ ڪلاڪ}}$$

قدم 2: مساوات لکو ۽ ضروري هجي ته انکي ٻيهر ترتيب ڏيو.

ڏنل مقدار جو باقي بچڻ وارو مايو. $\frac{1}{2^n}$ x اصل مقدار جو مايو.

قدم 3: ملهه رکو حساب لڳايو.

نيپٽونيم جو باقي بچڻ وارو مايو $= \frac{1}{2^6} \times 96$ گرام

$= \frac{1}{64} \times 96$ گرام

1.5 گرام

ڇهن ڪلاڪن ڪان پوءِ تابڪاري آئسوٽوپ نيپٽونيم Np-240 جي 96 گرامن جي ڏنل مقدار مان صرف 1.5 گرام باقي بچندو.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

”ڪيترائي عالم تاريخ اندازي جي طريقن مان مطمئن نہ هئا. (سنڌو تهذيب جي ٻهرين کوجنا، جان مارشل ۽ سر مورٽيمر ويلر پاران 1930ع کان 1950ع واري عرصي ۾ ٿي). جيڪي پراڻي دؤر جي ميسوپوٽيميا جي تاريخن تي پروسو ڪندا هئا، جڏهن ته ريڊيو ڪاربان تاريخ اندازي جي ٽيڪنالاجيءَ جي متعارف ٿيڻ کان پوءِ 1950ع واري ڏهاڪي ۾ صورتحال تبديل ٿيڻ شروع ٿي ۽ 1964-65ع ۾ مُوهن جي دڙي مان ٻيهر کوٽائي دوران، جارج ايف ڊيلس شهر جي موجودا سطح مان پهرين پيرو تمام گهٽيون قديم شيون گولي لڌيون ۽ انهن نمونن جي ريڊيو ڪاربان تاريخ اندازي جي ذريعي ڄمار معلوم ڪئي ، جيڪا ڄمار پنج هزار سالن کان بہ مٿي معلوم ٿي.

Weblinks

Encouraging students to visit below link for What is Radioactivity and Is It Always Harmful

https://www.youtube.com/watch?v=M0uw4ZNpqcI&ab_channel=ScienceABC

Weblinks

Encourage students to visit below link for Half life of radioactive material

https://www.youtube.com/watch?v=IDkNlU7zKYU&ab_channel=FuseSchool-GlobalEducation

مثال 2

AC-225 جي هڪ ڏنل مقدار ۾ شروعاتي طور تي originally 8.0×10^{24} نيوڪليائي موجود آهن 960 ڪلاڪن کان بعد شروعاتي ڏنل مقدار جو ڪيترو حصو ٽٽڻ کان بغير بچي ويندو. ان آئسوٽوپ جي هاف لائيف ڏهه ڏينهن آهي.

حل: قدم 1: معلوم ڪيل مقدار ۽ نامعلوم مقدار

نيوڪليائي جو ابتدائي تعداد $N_0 = 8.0 \times 10^{24}$ نيو ڪليائي.

ڏنل وقت = 960 ڪلاڪ = $\frac{960}{24}$ ڏينهن = 40 ڏينهن

هاف لائف جو تعداد n = $\frac{\text{وقت جو لمحون}}{\text{هاف لائيف}}$

n = $\frac{\text{40 ڏينهن}}{\text{10 ڏينهن}}$ n = 4

قدم 2: فارمولا: باقي بچڻ واري نيوڪليائي جو تعداد

شروعاتي نيو ڪليائي × $\frac{1}{2^n}$ =

قدم 3: ملهه وجهو ۽ حساب لڳايو.

Ac -225 جو باقي رهيل نيو ڪليائي جو تعداد $\frac{1}{2^4} \times 8.0 \times 10^{24}$

$n = \frac{1}{16} \times 8.0 \times 10^{24}$ n = 5.0×10^{23} نيوڪليائي

960 ڪلاڪن کان بعد AC-225 جي ريڊيو آئسو ٽوپ شروعاتي مقدار 8.0×10^{24} نيوڪليائي مان صرف 5.0×10^{23} نيوڪليائي باقي رهندي.

مثال 3

Ra-226 جي 36mg ڏنل مقدار کي ڏڪي عمل ذريعي ٽوڙي ڪري 4.5mg بچائڻ جي لاءِ ڪيترو وقت گهربل هوندو؟ ان آئسوٽوپ جي هاف لائيف 1600 سال آهي.

حل: قدم 1: معلوم ٿيل مقدار ۽ معلوم ٿيندڙ مقدار لکو.

ڏنل مقدار جو ماپو = 36 ملي گرام

باقي بچڻ واري مقدار جو ماپو= 4.5 ملي گرام   هاف لائيف= 1600 سال

هاف لائيف جو تعداد $\frac{1}{2^n} \times 36$ ملي گرام= 4.5 ملي گرام

$2^n = \frac{36mg}{4.5mg}$

$2^n = 8$ $2^n = 2^3 \Rightarrow n = 3$ هاف لائيف جو تعداد = n = 3

قدم 2: فارمولا لکو ۽ ضروري هجي ته ان کي پيهر ترتيب ڏيو.

گهربل وقت = هاف لائيف تعداد × هاف × لائيف

قدم 3: ملهه وجهو ۽ حساب لڳايو. گهربل وقت = 3 × 1600 سال = 4800 سال

ان ڏڪي جي عمل کي 4800 سال گهربل هوندا.

تابڪاري (Radio activity):

ڪنهن تابڪاري عنصر جي سيمپل (نموني) جي هاف لائف معلوم ڪرڻ جي وقت مواد جي ذريعي اها ڳالھ معلوم ٿي تہ ڪھڙي طرح ايڪٽوٽي (نيوڪليائي جا تعداد) وقت سان گڏ تبديل ٿين ٿا. اگر اسان ان نيو ڪليائي ڪي تعداد ۾ تبديلي ڪي(Y)محور ۽ وقت ڪي(X)محور تي رکي ڪري هڪ گراف ۾ اهڙو موڙ ناهيون جيڪو(X)محور سان ويجهو گذري.

اسان ڏسنداسين تہ اصل نيوڪليائي جتي ليڪ (Y) محور ڪان گذري ۽ اها ان ڪي اڌ ڪري ڇڏيندي.

هاڻي ان اڌ قيمت ڪان اڳتي وڌنداسين (Yمحور) ۽ سڀ ڪان بهتر ۽ مناسب موڙ جي لاۓ سڌو هيٺ (X) محور جي طرف ڏانهن ويندا‌سين جنهن نقطي تي(X)پهچي ويندو اهو يقيني طور تي تابڪار عنصر جي ڏنل مقدار جي هاف لائف ڪي ظاهر ڪندو ان عمل ڪي ورجهائي ڪري اسان بي ۽ ٽئين هاف لائف حاصل ڪنداسين ۽ ان جي سراسري معلوم ڪنداسين جيئن غلطي گهٽ ڪان گهٽ هجي.

مثال: آيوڊين-131 هڪ ريڊيو آئسوٽوپ آهي اهو ڊڪي جي عمل ڪان گذري ڪري بيٽا ذرڙا خارج ڪندو آهي ۽ ذينان (Xenon) -131 ۾ تبديل ٿي ويندو آهي گراف جي مطالعي سان معلوم ٿيندو آهي تہ ان جي نيوڪليائي جي بنيادي شرح 100% سيڪڙو هوندي آهي. اٺ ڏينهن گذرڻ ڪان پوءِ آيوڊين-131 جي ان ڏنل مقدار جا اڌ ائٽم ٽٽي ويندا آهن ۽ هاڻي آيوڊين-131 جي ان ڏنل مقدار جو 50% سيڪڙو باقي حصو رهي ٿو بين انن ڏينهن گذرڻ ڪان پوءِ (يعني سورنهن ڏينهن يا ٻہ هاف لائيف گذرڻ ڪان پوءِ) آيوڊين 131 جي ڏنل مقدار جسم 25% سيڪڙو حصو باقي رهندو ڊڪي (ٽٽڻ) جو هي عمل ان وقت تائين جاري رهندو آهي جيستائين آيوڊين جو ڏنل مقدار ٽٽي نہ وڃي شڪل(20.9)آيوڊين-131 جو ڊڪي وارو موڙ.



شڪل 20.9 آيوڊين جو ڊڪي موڙ

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

تابڪاري ۾ تابڪاري شعاعن جا ايڪا بيڪيوريل (Bequerel Bq) ريڊيئيشن جي شدت جو ايڪو هڪ نيوڪليس ڊڪي (ٽٽي وڃڻ) في سيڪنڊ ريڊيئيشن هڪ بيڪيوريل.

سي ورٽ (Sievert) (SV)

تابڪاري شعاعن جو هڪ ايڪو آهي جيڪو انسان وصول ڪري ٿو تابڪاري اثرن واري جڳهن ڪان.

KARACHIEDU.COM

ڪاربان ڊيٽنگ

ڪاربان تاريخ اندازي جي عمل ذريعي قديم شين جي ڄمار جو اندازو لڳائڻ.

تابڪاري تاريخ اندازي هڪ اهڙو عمل آهي جنهن جي ذريعي ڪنهن به جسم جي ڄمار تقريبن صحيح معلوم ڪري سگهون ٿا ڪنهن خاص تابڪاري نيوڪلائيڊ جي استعمال ذريعي

مثال طورتابڪاري آئسوپ ڪاربان-14 ٿوري مقدار جو ماحول ۾ ملندو آهي ۽ ڪاربان هي ناميااتي مقدار جي عمر جو ڪاٿو لڳائڻ لاءِ استعمال ٿيندو آهي. زنده ٻوٽا ۽ جانور ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ استعمال ڪندا آهن جڏهن ته هڪ حياتياتي جسم ۾ ڪاربان-14 جو هڪ جيترو مقدار هوندو آهي. جو ته جڏهن به هي حياتياتي جسم غذائي جزن جو استعمال ڪندو آهي ته تمام گهڻا ڪاربان-14 جا جزا ان جي جسم ۾ داخل ٿي ويندا آهن.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

ايڪٽيوٽي: تابڪاري ڊڪي (Decay) (ٽٽڻ) جي عمل جو في سيڪنڊ تعداد يا غير پائيدار نيوڪليائي جي ٽٽڻ جو سيڪنڊ تعداد ڪنهن به تابڪاري ڏنل مقدار ۾ ان کي ايڪٽيوٽي چيو ويندو آهي ايڪٽيوٽي (Activity) جو بين الاقوامي سرشتي ۾ ايڪو بيڪيوريل Becquerel آهي جنهن کي Bq سان ظاهر ڪبو آهي. هڪ Bq هڪ نيوڪليائي جي في سيڪنڊ ٽٽڻ جي برابر هوندو آهي.



شڪل 20.10 ريڊيو ڪاربان-14 جو ڦيرو

جڏهن هڪ جانور مري ويندو آهي ته اهو وڌيڪ ڪاربان جذب ناهين ڪندو ۽ ان جي اندر موجود ڪاربان 14 جي هاف لائف 5730 سال آهي ان ڪري قديم آثارن جا ماهر مئل جانورن جي اندر ڪاربان 14 جي ايڪٽوٽي جي ذريعي ان جي عمر جو حساب لڳائي وجن ٿا.

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال1. ڇا ڏڪي (Decay) جي عمل ذريعي ڪنهن هڪ تابڪاري مواد جي هاف لائيف تبديل ڪري سگهجي ٿي؟

سوال2. قديم آثار جي تابڪاري تاريخ اندازي جي لاءِ قديم آثار جي ماهر اهڙي تابڪاري آئسوٽوپ جو استعمال ڇو ڪندا آهن جنهن جي هاف لائيف تمام وڏي هجي؟

2.04 تابڪاري آئسوٽوپ (Radio Isotop):

تابڪاري آئسوٽوپ:

تابڪاري آئسو ٽوپ کي تابڪاري نيوڪلائيڊ به چيو ويندو آهي تابڪاري آئسوٽوپ هڪ ئي عنصر جا اهڙا قسم هوندا آهن جن جو مايومختلف هوندو آهي هي آئسوٽوپ ڏڪي جي عمل جي ذريعي پنهنجو پاڻ تبديل ٿيندا آهن ۽ غير ضروري توانائي کي مختلف ريڊيئشن جي صورت ۾ خارج ڪندو آهي.

اسان اهو سمجهي چڪا آهيون ته هر عنصر جا هڪ يا هڪ کان وڌيڪ آئسوٽوپ ٿيندا آهن مثال طور تي هائڊروجن جيڪو سڀ کان هلڪو ۽ سادو عنصر آهي ان جا ٽي آئسوٽوپ ٿيندا آهن. H^1,H^2 ۽ H^3 ان ۾ ان صرف H^3 غير پائيدار هوندو آهي. جيتو ٽيڪ اهو هڪ تابڪاري آئسو ٽوپ آهي جيڪو نيو ڪليئر جي عمل مان گذرندو آهي.

پائيدار ۽ غير تابڪاري عنصرن کي به غير پائيدار عنصرن ۾ نيوٽرانن يا الفا ذرڙن جي ٽڪرائڻ سان تبديل ڪري سگهجي ٿو اهڙي مصنوعي طور تي نهيل تابڪاري عنصرن کي به تابڪاري آئسوٽوپ چيو ويندو آهي. هتي تابڪاري آئسوٽوپ ناهڻ لاءِ ڪجهه مثال ڏجن ٿا.

$_1H^1$ پروٽان	+	$_{15}P^{32}$ غير پائيدار فاسفورس نيوڪلائيڊ	→	$_{16}S^{32}$ پائيدار سلفر نيوڪلائيڊ	+	$_0n^1$ نيوٽران
$_0n^1$ نيوٽران	+	$_{15}P^{30}$ غير پائيدار فاسفورس نيوڪلائيڊ	→	$_{13}Al^{27}$ پائيدار الومينيم	+	$_2He^4$ الفا ذرڙا

انهن مثالن ۾ P^{30} ۽ P^{32} هترادو ناهين ٿا.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

تابڪاري پوٽاشيم 40 پهاڙن جي تاريخ اندازي جي لاءِ استعمال ڪئي ويندي آهي جنهن جي ذريعي زميني نمونن جي عمر جو اندازو لڳايو ويندو آهي. غير پائيدار K-40 برنڊز جبلن ۾ پگهرڻ وارن مادن جي وچ ۾ سال آهي. هي ٿني ڪري پائيدار نيو ڪلائيڊ اندازو ان ۾ موجود K-40 ۽ Ar-40 جي بناوت جي ارتقا مان لڳائي سگهجي ٿو.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

سائنسدانن زمين جي عمر 4.5 بلين سالن کان وڌيڪ هجڻ جو اندازو يورينيم ۾ موجود معدنيات جي تاريخ اندازي ذريعي اندازو لڳايو آهي.

KARACHIEDU

دوائن زراعت ۽ صنعتي شعبن ۾ تابڪاري آئسوٽوپ جا استعمال:

قدرتي ۽ هٿرادو طور تي نهيل (مختلف عنصرن جي تتڻ سان تابڪاري آئسو ٽوپ جي خاصيتن جي وجھ سان جديد دور ۾ ان جو استعمال تمام گهڻو تيزي سان وڌي رهيو آهي. تابڪار آئسوٽوپ مان گهڻو فائدو دوائن، زراعت ۽ صنعتي شعبن ۾ ملي ٿو. تابڪاري آئسوٽوپ جا مختلف شعبن ۾ ڪجھ عملي استعمال هيٺ ڏجن ٿا.

1. ريڊيوٽريسر (Radio Tracers):

ريڊيو ٽريسر هڪ اهڙو ڪيميائي مرڪب هوندو آهي جنهن جي ڪجھ ائٽمن کي مختلف زندگي وارا تابڪاري آئسو ٽوپ تبديل ڪري ڇڏن ٿا. ٽريسر انساني جسم، جانورن ۽ ٻوٽن جي ميٽابوليزم ۾ ٿيڻ واري ڪيميائي عملن جي، عملن جي نگراني ڪري ٿو، تابڪاري آئسوٽوپ دوائن زراعت ۽ صنعتن جي شعبن ۾ ٽريسر طور استعمال ڪيو ويندو آهي.

دوائن جي شعبن ۾ ٽريسر دوائن جي شعبن ۾ هڪ مريض کي اهڙو شربت پياريو ويندو آهي، جنهن ۾ آئيوڊين -131شامل هوندي آهي جيڪا گاما ذرڙن کي خارج ڪري ٿي، جنهن جي ذريعي ٿائرائيڊ (گلي جي بيمارين جو سبب بڻجندڙ) (Thyroid) جي ڪارڪردگي جو مشاهدو ڪيو ويندو آهي. چوويھ ڪلاڪ گذرڻ کان پوءِ ڊيٽيڪٽر ذريعي ٽريسر جي ڪارڪردگي معلوم ڪئي ويندي آهي جنهن مان معلوم ٿيندو آهي ته ٿائراڊ غدودن ۾ ٽريسرڪيٽري توجهه ۽ تيزي سان ڪم ڪري ٿو.

دماغي ڪينسر (Brain Tumor) جي تشخيص لاءِ فاسفورس -32 آئسوٽوپ استعمال ڪيا ويندا آهن جسم جو ڪينسر ۾ ورتل حصو وڌيڪ تعداد ۾ تابڪاري آئسوٽوپ جذب ڪري ٿو. جنهن جي وجھ سان ان متاثر حصي جي سڃاڻپ ۾ مدد ملي ٿي. صنعت ۾ ٽريسر (Tracer) جو استعمال مشينري ۽ اوزارن ۾ موجود سنهو چير (leakage) جي خبر معلوم ڪرڻ لاءِ انهن مشينن جي ذريعي وهڪرو ڪرائي جاچيو ويندو آهي ان مقصد جي لاءِ مختصر زندگي (هاف لائف) وارن تابڪاري موادن جو ٿورو مقدار استعمال ڪيو ويندو آهي. ان لاءِ مختلف عمل ڪيا ويندا آهن. جنهن جي ذريعي مختلف مواد (جيئن پاڻياٺ، پائوڊر ۽ گيس) جي وهڪري جي شرح جو معائنو ڪيو ويندو آهي. جنهن سان سنهڙي چير واري جڳهه معلوم ڪري سگهي ٿي. تابڪاري ٽريسر (Tracer)جي تيل ۽ گئس جي صنعت ۾ استعمال سان تيل جي کوهن ۾ موجود تيل گئسن جي مقدار جو ڪاٿو لڳايو ويندو آهي.

زراعت جي شعبي جي ٻوٽن جي پاڙن ذريعي جذب ڪيل خوراڪ پنن (Leaves) تائين پهچڻ جو عمل معلوم ڪرڻ لاءِ زمين ۾ پاڻيءَ سان گڏ فاسفورس-32 جو ٽريسر به ملايو ويندو آهي.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

تابڪاري شعاعن ۽ مادي جي باهمي عمل سان ائٽمن يا ماليڪيولن جي آئن سازي ٿئي ٿي ۽ اهي پُرجوش واري حالت ۾ اچي وڃن ٿا جنهن جي نتيجي ۾ طبعي ۽ حياتياتي اثر پيدا ٿيندا آهن. اهي طبعي ۽ حياتياتي ريڊيو آئسوٽوپ جي ذريعي پيدا ٿيندڙ اثر انسان جي روزمره جي زندگي ۾ تمام گهڻو استعمال ٿيندا آهن.

WWW.ACHIEDU.COM



شڪل 20.11 تابڪاري نيوڪلائيڊ جو ٻوٽن ڏانهن منتقل ٿيڻ جو نمونو

چا توهان ڄاڻو ٿا!

گاما چاقو (Gamma Knife) تابڪاري سرجري، تابڪاري شعاعن جي ذريعي علاج جو طريقي ڪار آهي جيڪي معذوري ڳوڙهين (Tumor) جسماني عضون جي ۽ دماغ جي بين بگاڙ جي علاج ڪرڻ لاءِ استعمال ٿين ٿا. گاما چاقو جي ذريعي سرجري عمل جي دوران مختلف اوزارن وسيلي تقريباً 200 شعاعن کي هڪ نندي ڳوڙهي تي مرڪوز ڪرائي سگهجي ٿو. هر هڪ شعاع ان تي اثر ڏيکاريندو ڳوڙهي تي تابڪاري جو وڏو مقدار ڏنو ويندو آهي ها ڏاتو نما سرجري مريضن کي نقصان کان بلڪل محفوظ رکي ٿي.

2. طبعي علاج (Medical Treatment):

نيوڪليئر طب ۾ مختلف بيمارين جي علاج جي لاءِ تابڪاري آئسوٽوپ جو استعمال ڪيو ويندو آهي. مثال طور ڪوبالٽ-C60 جيڪو مضبوط گاما ذرڙا خارج ڪرڻ وارو تابڪاري آئسوٽوپ آهي. اهي جسم جي اندر داخل ڪري سگهجن ٿا ۽ مريض جي جسم ۾ موجود ڳوڙهين کي ختم ڪري سگهن ٿا. اهڙي طرح علاج کي تابڪاري سرجري چيو ويندو آهي.

3. ڌاتن ۾ ڏارن جي ڇڪاس (Tasting of Cracks):

گاما γ شعاعن جي داخل ٿيڻ جي سگهه تمام گهڻي هوندي آهي. اهي ڌاتن ۾ ڀونڊڙ جهيرن (ڏاڙين) جون تصويرون وٺڻ لاءِ استعمال ٿيندا آهن ڪوبالٽ-60 گاما شعاعن جو قدرتي ذريعو آهي ۽ ان کي استعمال ڪرڻ لاءِ ايڪسري ٽيوب وانگر برقي سگهه جي ضرورت نه هوندي آهي.

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال 1. پائيدار ۽ غير پائيدار نيوڪلائيڊ جي وچ ۾ بنيادي فرق بيان ڪريو.
سوال 2. طبعي عڪس حاصل ڪرڻ لاءِ تابڪاري ٽريسر جا استعمال ڪيا ويندا آهن.
سوال 3. نيوڪليئر طب ۾ مختصر هاف لائيف وارا آئسوٽوپ ڇو استعمال ڪيا ويندا آهن؟

2.6 فشن (Fission) ۽ فيوزن (Fusion)

نيوڪليئر ردعمل اهڙا ردعمل هوندا آهن جن ۾ ٻن ائٽمي نيوڪليائي جو پاڻ ۾ ٽڪرائڻ سان هڪ يا هڪ کان وڌيڪ نوان نيوڪلائيڊ وجود ۾ ايندا آهن. نيوڪليئر ردعمل جي ذريعي وجود ۾ اچڻ وارا نيو ڪلائيڊ پئرينٽ نيو ڪليائي کان مختلف هوندا آهن. ٻه قابل ذڪر نيو ڪليائي ردعمل (Reactions) نيو ڪليئر فشن ۽ نيو ڪليئر فيوزن آهن اچو ته هاڻي اسان انهن نيوڪليئر ردعملن کي سمجهون ٿا.

نيوڪليئر فشن (Nuclear Fission):

نيوڪليئر فشن جي عمل ۾ هڪ ڳرو نيوڪليس جيئن يورينيم-235 جڏهن هڪ هلڪي رفتار سان هلڻ واري نيو ٽران کي جذب ڪري ٿو ته ان جي نتيجي ۾ اهو ننڍن نيوڪليائي ۾ ٽٽي وڃي ٿو. جنهن کي نيو ڪليئر فشن چئبو آهي. ان دوران توانائي به خارج ٿيندي آهي.

مثال طور: جڏهن 235 يورينيم نيوٽران جذب ڪري ٿو ته اهو هڪ وچولي تمام غير پائيدار نيوڪليس-U-236 ۾ ٽٽي ڪري ٻن ننڍن نيو ڪليائي ۾ تقسيم ٿي وڃي ٿو جيڪي ڪرپٽان Kr-144 ۽ بيريم Ba89 آهن. انهن کي فشن فرگمينٽ (Fission Fragment) چيو ويندو آهي. ان سان گڏو گڏ ٽي نيوٽران به وجود ۾ ايندا آهن.

$${}_0n^1 + {}_{92}U^{235} \rightarrow {}_{92}U^{236} \rightarrow {}_{56}Kr^{144} + {}_{36}Ba^{89} + 3\,{}_0n^1 + \text{توانائي}$$

پيمائش مان معلوم ٿئي ٿو ته هر فشن ردعمل جي نتيجي ۾ تقريبن 200Mev ميگا اليڪٽرڪ وولٽ توانائي خارج ٿيندي آهي. شڪل (20.12) ۾ يورينم ${}_{92}U^{235}$ جي فشن جي اسڪيم جي مثال ڏني وئي آهي.

زنجيري ردعمل (Chain Reaction):

هر هڪ نيو ڪليئر فشن ردعمل جي دوران ڪجهه تعداد ۾ نيو ٽران خارج ٿيندا آهن. اهي نيوٽران وڌيڪ نيو ڪليائي ۾ فشن جو عمل شروع ڪرڻ جو سبب بڻجندا آهن. اهڙي طرح هڪ چين ردي عمل وجود ۾ ايندو آهي جيئن شڪل (20.13) ۾ ڏيکاريو ويو آهي. ڦٽڻ ڪرڻ سان ظاهر ٿيندو آهي ته جيڪڏهن فشن ردعمل کي ضابطي ۾ نه ڪيو ويو ته اهو ڌماڪي جو سبب بڻجندو آهي جنهن جي وجهه سان تمام گهڻي مقدار ۾ توانائي خارج ٿيندي آهي.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

نيو ڪليئر فشن جي دوران وجود ۾ اچڻ وارن ٻن نيوڪليائيڊ جو گڏيل مايو ٽٽڻ واري اصل نيو ڪليائي کان گهٽ هوندو آهي. مايي جو هي فرق توانائي ۾ تبديل ٿي وڃي ٿو.



شڪل 20.12
ائٽمي فيوزن جي نمونياتي اسڪيم

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

هڪ ڪلو گرام U235 توانائي سان ڀريل فشن ردعمل سان پنجونجاهه هزار ڪلو گرام 55 ٽن (Tons) سڙندڙ ڪوئلي جي برابر ڏئي سگهي ٿو.



شڪل 20.13 U-235 ۾ فشن زنجيري ردعمل

KACHIEDU.COM

هن فشن چين ردعمل تي نيو ڪليئر (Reactor) سان ضابطو ڪيو ويندو آهي. هڪ نيوڪليئر ردعمل ڪار تمام گهٽي مقدار ۾ توانائي مهيا ڪندو آهي. جيڪو اسان جي لاءِ تمام قيمتي ۽ ڪارآمد آهي.

نيو ڪليئر فيوزن (Nuclear Fusion):

نيوڪليئر فيوزن جي عمل ۾ ٻه ننڍا نيو ڪليائي ملي ڪري هڪ ڳرو نيو ڪليس ناهن ٿا ان دوران توانائي ٻه خارج ٿئي ٿي.

مثال طور تي جڏهن ڊيوٽيريم H^2 جي نيو ڪليس ٽرائٽريم H^3 جي نيو ڪليس سان ملي وڃي ٿو ته هيليم جو نيوڪليس يا الفاذرڙو وجود ۾ اچي ٿو. جنهن جي مساوات هيٺ ڏجي ٿي.

$$_1H^2 + {_1H^3} \rightarrow 2He^4 + {_0n^1} + \text{توانائي}$$

شڪل 20.14 ۾ فيوزن ردعمل جي منصوبہ بندي جو مثال ڏنو ويو آهي.



شڪل 20.14 نيوڪليئر فيوزن جو اسڪيمي نمونو

آخري نيو ڪليائي جو ٽوٽل مايو هميشه اصل نيوڪليائي جي مايي کان گهٽ هوندو آهي. مايي جو هي فرق نيو ڪليئر توانائي پيدا ڪري ٿو.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

ڪائنات جا سيئي ستارا سج سميت هائڊروجن نيو ڪليائي هيليم جي نيوڪليس ۾ نيوڪليئر فيوزن جي ذريعي قائم آهن اهي ستارا، فيوزن جي وجهه سان وڏي مقدار ۾ گرمي ۽ روشني پيدا ڪن ٿا.

خود تشخيصي سوال (Self Assessment Questions):

سوال1. هيٺ ڏنلن مان ڇا مراد آهي؟

(الف) نيو ڪليئر فشن (ب) نيو ڪليئر چين زنجيري ردعمل

(ج) نيو ڪيليئر فيوزن.

سوال2. هيٺ ڏنلن جا مثال ڏيو .

(الف) ضابطي ۾ آيل زنجيري (چين) ردعمل

(ب) بي ضابط زنجيري ردعمل

20.7 خطرا ۽ حفاظتي قدم:

تابڪاري شعاعن جا خطرا:

هر قسم جي آئن سازي تابڪاري شعاع جيئن الفا(∝) بيٽا(β) گاما(γ)۽ ايڪسريز جسم جي سيلن کي تباھ ڪري ڇڏيندا آهن جڏهن ڪوئي جسم تابڪاري شعاعن جي ميدان ۾ اچي ٿو ۽ جڏهن تابڪاري شعاعن جو مقدار گهربل حدڪان وڌيڪ هجي.

الفا ذرڙن ∝ کان خطرا گهٽ کان گهٽ هوندا آهن چو ته انهن جي داخلي سگهه (Penetrating Power) تمام گهٽ ٿيندي آهي جيڪڏهن الفا(∝) ذرڙن کي پيدا ڪرڻ وارو ذريعو ڪنهن جسم ۾ داخل ٿي وڃي ٿو هوا جي ذريعي يا خوراڪ جي ذريعي ته اهو جسم جي ٽاندورن (Tissue) کي تباهه ڪري ڇڏي ٿو.

بيٽا (β) ذرڙن کي داخل ٿيڻ جي سگهه وڌيڪ آهي. تنهن ڪري اهي جسم جي سطح تي موجود ٽاندورن کي تباهه ڪري ڇڏين ٿا. جيڪڏهن بيٽا (β) ذرڙن پيدا ڪرڻ جو ذريعو ڪنهن جسم ۾ داخل ٿي وڃي ٿو ته اهو انتهائي خطرناڪ ثابت ٿيندو آهي.

گاما (γ) شعاعن جي داخل ٿيڻ جي سگهه تمام گهڻي ٿيندي آهي تنهن ڪري اهي ٻين سيني تابڪاري شعاعن جي مقابلي ۾ تمام گهڻا خطرناڪ هوندا آهن.

گاما (γ) تابڪاري شعاعن جي سامهون وڏي عرصي تائين رکڻ سان جسم گهرائي ۾ سڙي سگهي ٿو. جن کي ڊيپ سائيٽيڊ برن (Deep Sited Burn) به چيو ويندو آهي.

جسم جا سيل ۽ ٽاندورا تباهه ٿي سگهن ٿا ۽ سيلن جي تبديلي مورثي تبديلي جا سبب بڻجي سگهي ٿي. تابڪاري شعاع ڪنهن به جسم ۾ ڪينسر وڌائڻ جو سبب بڻجي سگهن ٿا.

حفاظتي اُپاءَ:

اهڙا ماڻهو جيڪي اسپتالن جي ريڊيولاجي شعبي، نيوڪليئر ردعمل يا تحقيقي ليبارٽرن ۾ ڪم ڪن ٿا انهن کي تابڪاري شعاعن کان پهچڻ وارن ممڪن خطرن کان بچڻ لاءِ هيٺ ڏنل اُپاءَ وٺڻ لازمي آهن.

1. سيني تابڪاري ذريعن کي پنهنجي جسم کان محفوظ مفاصلي تي رکو.
2. تابڪاري مواد جي ويجهو گهٽ کان گهٽ وقت گذاريو.
3. ذاتي حفاظت جو سڀ سامان استعمال ڪريو، جنهن ۾ ليبارٽري ڪوٽ، گِلوز ۽ حفاظتي شيشا شامل آهن.
4. هميشه ڊوزيميٽر (Dosimeter) لڳايو ۽ هميشه نگراني ڪندا رهو.
5. جنهن ڪمري ۾ تابڪاري آئسوٽوپس کي رکيو ويو آهي جيڪڏهن توهان ان ڪمري ۾ ڪم ڪري رهيا آهيو ته کائڻ پيئڻ، سگريٽ نوشي کان سختي سان پرهيز ڪيو ۽ پنهنجي کليل جسم سان ڪنهن به حصي کي نه ڇُهو.
6. تابڪاري ذريعن کي پڪڙڻ لاءِ چمٽن (Tongs) جو استعمال ڪريو.
7. تابڪاري ذريعن کي استعمال ڪرڻ کان پوءِ ترت ئي شيشي جي دٻن ۾ واپس رکو.
8. سيني تابڪاري ذريعن کي شيشي جي ٽينڪر ۾ رکو.
9. سمورن ضايع ٿيل تابڪاري مادن کي قانوني اختيار ۽ مناسب ضابطن تي عمل ڪريو.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

بين الاقوامي ائٽمي توانائي جي ايجنسي (IAEA) تابڪاري آئن سازگي (Ionizing Retaliation) کان محتاط رهڻ جي نشاني لڳائي آهي. هيءُ نشاني مُهربند (Sealed) تابڪاري ذريعن تي استعمال ڪئي ويندي آهي. جنهن جو مطلب آهي ته ڪوئي به ڪاٿي به انهن خطرن کان آگاهه هجي ته جيئن تابڪاري شعاعن جي آئن سازگي جي وجهه سان پيدا ٿيندڙ خطرن کان اڳواٽ پاڻ کي محفوظ ڪري سگهي.

ڇا توهان ڄاڻو ٿا!

تابڪاري ڊوزيميٽر (Dosimeter) هڪ اهڙو سائنسي اوزار آهي جيڪو ٻاهرين ذريعن کان ملندڙ وڌيڪ آئيونائيزنگ توانائي (بيٽا (β)، گاما) ايڪسريز X-rays کي گولي ٿو ۽ ان جو مقدار معلوم ڪري ٿو. اهڙا ماڻهو جيڪي تابڪار مواد جي سار سنڀال تي رکيا ويا آهن. اهي ڊوزيميٽر کي بيج (نشاني) طور لڳائن ٿا يا گلي ۾ لٽڪائن ٿا هي ميٽر انهن ماڻهن کي پهچڻ واري تابڪاري شعاعن جو مقدار ٻڌائي ٿو.

ACHIEVEDU.COM

اختصار Summary

- ائٽم جا نيوڪليس پروٽانن ۽ نيوٽرانن تي مشتمل هوندا آهن.
- تابڪار آئسوٽوپ هڪ اهڙو آئسو ٽوپ هوندو آهي جيڪو تابڪار ڊڪي (ٽٽڻ) جي عمل مان گذرندو آهي.
- تابڪاري مختلف تابڪار عنصرن جي توانائي سان گڏ تابڪار شعاعن جي خارج ٿيڻ کي چيو ويندو آهي.
- الفا ۽ بيٽا تابڪاري شعاعن تي برقي ۽ مقناطيسي ميدان اثر انداز ٿئي ٿو.
- آئن سازي اهو عمل آهي جيڪو تابڪاري شعاعن جي ذريعي مادي کي واڌو ۽ ڪاٽو آئن ۾ ٽوڙي ڇڏي ٿو.
- گاما(γ)ذرڙن کي جسمن مان گذرڻ جي صلاحيت هوندي آهي اهي شيهي (lead) ۽ ٿلهي سيمينٽ جي پٽ جي ذريعي به مشڪل سان روڪي سگهجن ٿا.
- پينيٽريٽنگ پاور (Penetrating Power) ڪنهن به خاص جسمن مان تابڪاري شعاعن جي گذرڻ جي صلاحيت کي چيو ويندو آهي.
- نيو ڪليائي تبديلي هڪ ڪيميائي عنصر کي ٻئي عنصر ۾ تبديل ڪري ڇڏي ٿي.
- الفا ڊڪي جي نتيجي ۾ بنيادي نيوڪلائيڊ جا پروٽان 2 نمبر گهٽجي وڃن ٿا ۽ ان جو ائٽمي مايو 4 نمبر گهٽجي وڃي ٿو.
- بيٽا ڊڪي جي نتيجي ۾ بنيادي عنصرن جا پروٽان 1 نمبر وڌي ويندو آهي ۽ ان جو ائٽمي مايو تبديل ناهي ٿيندو.
- ماحولياتي شعاع قدرتي تابڪاري شعاع آهن جيڪي چوڌاري ماحول مان ملن ٿا.
- خودبخود ماحولياتي عمل اثر انداز نٿا ٿين.
- بي ترتيب ڊڪي (Random Decay) اهڙو ڊڪي جو عمل آهي جنهن ۾ نيوڪليس جي ٽٽڻ جي وقت جي سهي طريقي سان پيشنگوئي نہ ٿي ڪري سگهجي.
- ڪنهن بہ عنصر جي هاف لائيف مان مراد اهو وقت جنهن دوران اصل تابڪاري ۾ موجود اڌ نيوڪليائي ٽٽي وڃي.
- تابڪاري تاريخ اندازي اهو عمل آهي جنهن ۾ تابڪار نيو ڪليائيڊ استعمال ڪري شين جي ڄمار جو اندازو لڳائي سگهجي.
- تابڪاري ٽريسر زندهہ جسمن ۾ هاضمي واري ڪيميائي ردعمل جي نگراني ڪندا آهن.
- نيوڪليئر فشن هڪ اهڙو عمل آهي جنهن ۾ ڳرا نيوڪليس گهٽ رفتار سان اچڻ واري نيو ٽران کي جذب ڪري ٻن ننڍن نيوڪليائي ۾ ورهائجي وڃي ٿو ان عمل دوران توانائي بہ خارج ٿيندي آهي.
- نيو ڪليئر فيوزن هڪ اهڙو عمل آهي جنهن ۾ بہ ننڍا نيو ڪليائي ملي ڪري هڪ ڳرو نيوڪليائي ناهن ٿا. ان عمل دوران بہ توانائي خارج ٿيندي آهي.
- الفا (α) ذرڙن کي جسمن مان گذرڻ جي صلاحيت گهٽ هوندي آهي.

KARACHIEDU.COM

ذهني نقشو

تابڪاري

- **تابڪار آئسوٽوپ**
  - استعمال طب
    صنعت زراعت
  - هاف لائيف
  - ڪاربان تاريخ
    اندازي
- **نيو ڪليئر تبديليون**
  - فشن
  - فيوزن
  - الفا بڪي
  - بخودبخود تغير
  - بيٽا تغير
  - بي ترتيب تغير
- **تابڪار شعاعن جا قسم**
  - فطرت
  - آئن سازي جا اثر
  - گذرڻ جي سگهه
  - حفاظتي اپاءَ
  - ماحولياتي ڪرٽا

KARACHIEDU.COM

حصو (الف) گهڻ جوابي سوال (Multiple Choice Questions):

1. الفا (α) تابڪاري شعاع (ڪرڻا) آهن.
(الف) هڪ تيزي سان وهڪرو ڪندڙ اليڪٽرانن جي ندي آهي.
(ب) برق مقناطيسي شعاعن جو قسم آهي.
(ج) بيٽا تابڪاري شعاعن جي پيٽ ۾ وڌيڪ گڏري ويندڙ.
(د) گاماتابڪار شعاعن جي پيٽ ۾ وڌيڪ آئن سازگي.

2. هڪ تابڪاري نيوڪلائيڊ بيٽا (β) ذرڙا خارج ڪندو آهي ان جي نتيجي ۾ نيوڪليس جو ائٽمي نمبر (پروٽان نمبر)
(الف) تبديل نہ ٿيندو (ب) هڪ نمبر وڌي ويندو
(ج) ہر نمبر گهٽجي ويندو (د) چار نمبرگهٽجي ويندو

3. هڪ تابڪاري عنصر پنهنجي هڪ ائٽم جي نيوڪلس سان هڪ ذرڙو خارج ڪندو اهو ذرڙوبن پروٽانن ۽ ٻن نيوٽرانن تي مشتمل هوندو آهي. ان عمل جو نالو آهي.
(الف) خارج ٿيڻ (ب) بيٽا خارج ٿيڻ
(ج) گاما خارج ٿيڻ (د) نيو ڪليئر فشن

4. هڪ تابڪاري ڊڪي (Decay) جي مساوات ڏجي ٿي
$$_{91}Pa^{233} \rightarrow {}_{92}U^{233} + ...$$
(الف) گاما شعاع (ب) پروٽان
(ج) الفا ذرڙا (د) بيٽا ذرڙا

5. تابڪاري شعاعن جو عام قسم جيڪو برقي ميدان ۾ سڌي ليڪ تي حرڪت ڪندو اهو آهي.
(الف) پروٽان (ب) اليڪٽران
(ج) الفا ذرڙو (د) گاما شعاع

6. هڪ پائوڊر 100mg ملي گرام تابڪاري مواد تي مشتمل آهي جيڪو الفا ذرڙا خارج ڪري ٿو ان تابڪاري آئسو ٽوپ جي هاف لائيف پنج ڏينهن آهي ڏهن ڏينهن کان پوءِ آئسوٽوپ جي بچڻ واري مقدار هوندي.
(الف) ٻڙي (ب) پنجويهہ ملي گرام
(ج) پنجاهہ گرام (د) پنجهتر ملي گرام

7. ستارن ۾ توانائي جو مرڪزي ذريعو آهي.
(الف) ڪيميائي ردعمل (ب) نيوڪليئر فشن
(ج) نيو ڪليئر فيوزن (د) ميڪاني

8. هڪ ڳري نيوڪليس جو ٻن ننڍن نيو ڪليائي ۾ ٽٽڻ کي چيو ويندو آهي.
(الف) فيوزن (ب) فشن
(ج) هاف لائيف (د) گاما ڊڪي

9. اهو عمل جنهن ۾ ٻہ هلڪا نيو ڪليائي ملي ڪري هڪ ڳرو نيوڪليس ناهن ٿا ان کي چيو ويندو آهي.
(الف) نيو ڪليئر فيوزن (ب) نيو ڪليئر فشن
(ج) بيٽا ڊڪي (د) الفا ڊڪي

KARACHIEDU.COM

10. هيٺ ڏنل مان ڪهڙي قطار بيٽا ذرڙن جي فطرت ۽ گذرڻ جي صلاحيتن جي صحيح نشاندهي ڪري ٿي.

گهٽ کي روڪيا ويا آهن	فطرت
ايلومينيم جي ڪجھ ملي ميٽر شيٽ ذريعي	(الف) هيليم نيوڪليس
ڪاغذ جي هڪ سنهي شيٽ ذريعي	(ب) هيليم نيوڪليس
ايليومينيم جي ڪجھ ملي ميٽر شيٽ ذريعي	(ج) اليڪٽران
ڪاغذ جي هڪ سنهڙي شيٽ ذريعي	(د) اليڪٽران

11. الفا ۽ بيٽا ذرن جي ڀيٽ ۾ گاما شعاع.
(الف) تابڪاري شعاعن جو اهم قسم آهي جنهن تي چارج هوندي آهي.
(ب) انهن جو آئيونائيزنگ اثر سڀني کان واضح هوندو آهي.
(ج) انهن جي گذرڻ جو اثر سڀن کان واضح هوندو آهي.
(د) انهن جو مايو تمام ٿورڙو (نظراندازي) جوڳو هوندو آهي.

12. تابڪاري خارج ٿيڻ ذريعي صحت کي پهچڻ وارا سخت نقصان آهي.
(الف) ڪينسر (ب) مورثي تبديلي
(ج) گهرائي سان سڙڻ (د) اهي سڀ

13. تابڪار مواد جي سار سنڀال احتياط سان ڪرڻ گهرجي ان ۾ ڪهڙا حفاظتي اُپاءَ تابڪاري مواد جي استعمال دوران پهچڻ وارن خطرن کي گهٽ ڪن ٿا.
(الف) مواد کي پري مفاصلي تي رکڻ
(ب) مواد کي گهٽ گرمي پَدَ تي رکڻ
(ج) شيهي جي اسڪرين استعمال ڪرڻ
(د) مواد کي ٿوري وقت لاءِ استعمال ڪرڻ

14. هڪ سائنسدان مُهربند (Sealed) تابڪاري ذريعي جيڪي بيٽا ذرڙا خارج ڪندا آهن انهن کي استعمال ڪندي هڪ تجربو ڪيو.
(الف) مواد کي ڊگهي چمٽي سان پڪڙڻ (ب) مواد کي گهٽ گرمي پد جي درجي تي رکڻ
(ج) ليبارٽري جون سڀئي دريون کولي ڇڏڻ
(د) ليبارٽري مان نڪرڻ وقت هٿ ڌوئڻ

15. وڏي مقدار ۾ضايع ٿيل تابڪاري کي اجلائڻ جو ڪهڙو محفوظ طريقو آهي.
(الف) پهاڙ جي اندر پورڻ (ب) ڌوئي ڪري نالي ۾ اجلائڻ
(ج) باھ ۾ ساڙي ڇڏڻ (د) سمنڊ ۾ وهائي ڇڏڻ

حصو (ب) ٿهيل سوال (Structured Questions):

1. (الف) تابڪاري جي اصطلاحي وضاحت ڪريو.
(ب) پائدار نيوڪليس مان ڇا مراد آهي؟
(ج) جو ڪجھ عنصر تابڪار هوندا آهن ۽ ڪجھ ناهن هوندا؟

KARACHIEDU.COM

2. يورينيم آئسوٽوپ $_{92}U^{238}$ جو ائٽمي مايو 238 ۽ ائٽمي نمبر 92 آهي.
(الف) نيو ڪليان نمبر ڇا ٿيندو؟
(ب) يورينيم 238 نيو ڪليائيڊ هڪ الفا ذرڙي کي خارج ڪرڻ ٿوريئم نيو ڪليائيڊ (th) ۾ تبديل ٿي وڃي ٿو.
ٻڌايو ته (الف) ذرڙي جو پروٽان نمبر
(i) الفاذرڙي جو نيوڪليان نمبر (ii) ٿوريم جو پروٽان نمبر
(iii) ٿوريم جو جيڪو آئسو ٽوپ نهيو آهي ان جو نيو ڪليان نمبر
(ج) يورنيم جي ڊڪي (ٽٽڻ) جي نيوڪليئر مساوات مڪمل ڪريو.

3. هڪ تابڪاري پهاڙ گاما شعاع خارج ڪندو آهي هڪ سائنس جي وضاحت ڪرڻ واري هڪ تجربو ڪيو جنهن ۾ اهو ظاهر ٿيو ته گاما شعاع بي ترتيب انداز ۾ خارج ٿيندا آهن.
(الف) تابڪاري ڊڪي جي بي ترتيب فطرت بيان ڪريو.
(ب) بيان ڪريون ته گا شعاع مان ڇا مراد آهي؟
(i) ۾ حفاظتي اُپاءَ بيان ڪريو جيڪي لازمي ڪرڻ گهرجن.
(ii) بيان ڪيو ته تجربو ڪهڙي طرح ڪيو وڃي.

4. ڪاربان جي ٻن آئسو ٽوپ نيوڪليائيڊ جي نشاني ۾ $_6C^{-12}$ ۽ $_6C^{-14}$ آهن ڪاربان $_6C^{-14}$, بيٽا ذرڙي جي خارج ٿيڻ سان پائيدار آئسوٽوپ نائٽروجن ۾ تبديل ٿي وڃي ٿو.
(الف) ڪاربان ڪهڙو نيو ڪليائيڊ آهي؟ سبب سان گڏ بيان ڪريو؟
(1) پائيدار آئسوپ (2) تابڪاري آئسوپ
(ب) بيٽا ذرڙي مان ڇا مراد آهي؟
(ج) ڪاربان- 14 بيٽا ڊڪي ذريعي نائٽروجن ۾ تبديل ٿي وڃي ٿو ان عمل جي نيوڪليئر مساوات لکو؟

5. جڏهن هڪ هلڪي رفتار سان هلڻ وارو نيوٽران هڪ $_{92}U^{235}$ يورنيم جي مرڪز سان ٽڪرائجي ٿو ته اهو بيريم ٿي وڃي ٿو ان عمل ۾ ٽي نيو ٽران ۽ توانائي به خارج ٿيندي آهي.
(الف) نيوڪليئر عمل جو نالو لکو.
(ب) U-235 ۽ U-236 مان ڪهڙي آئسو ٽوپ جي هاف لائف مختصر هوندي
(ج) اسان تابڪاري آئسوٽوپ کي هٿرادو طريقي سان ڪهڙي طرح تيار ڪري سگهون ٿا؟ ان جو مناسب مثال ڏيو.
(د) ڏنل عمل جي لاءِ روزمره جي زندگي ۾ ڪوئي هڪ استعمال بيان ڪريو.

6. سج اندر جيڪي ري ايڪشن (رد عمل) ٿي رهيا آهن اهي هي آهن.
$2\,_1P^1 + 2\,_0n^1 \rightarrow {}_2He^4 +$ توانائي
(الف) هن قسم جي ردعمل جو نالو بيان ڪريو.
(ب) پڻ رد عمل کي بيان ڪريو.
(ج) هڪ نيوڪليئر فيوزن ردعمل، نيوڪليئر فشن زنجيري ردعمل جي ڀيٽ ۾ پروسي جوڳو ۽ پائيدار توانائي جو ذريعو آهي هن عبارت جا مناسب دليل پيش ڪري وضاحت ڪريو.

7. تابڪاري عنصر جي هاف لائف مان توهان ڇا سمجهو؟

8. (الف) جڏهن هڪ ريڊيم 226 الفا ذرڙا خارج ڪري ٿي ته اها ريڊون 222 ۾ تبديلي ٿي وڃي ٿي ان جي مساوات هيٺ ڏجي ٿي.

$_{88}Ra^{226} \rightarrow {_{86}Rn^{222}} + {_2He^4} +$ توانائي

(ب) ڏنل مساوات ۾ پئرينٽ ۽ ڊاٽر نيو ڪلائيڊ ڪهڙا آهن.

1. (بنيادي عنصر) 2. (ثانوي عنصر)

(ج) پئرينٽ نيو ڪليائيڊ ۽ ڊاٽر نيو ڪليائيڊ جي اصطلاح جي وضاحت ڪريو.

9. تابڪاري شعاعن جا عام خطرا ڪهڙا آهن.

(ب) اگر جسم ۾ الفا ذرڙا خارج ڪرڻ وارو ذريعو (Source) داخل ٿي وڃي ته اهو وڌيڪ خطرناڪ ڇو هوندو آهي؟

(ج) ڪهڙي قسم جا ريڊيشن بين قسمن جي پيٽ ۾ وڌيڪ خطرناڪ هوندا آهن؟ وضاحت ڪريو ڇو؟

(د) تابڪاري شعاعن جي خطرن کان بچاء لاءِ ڪهڙا حفاظتي اُپاءَ ڪري سگهجن ٿا وضاحت سان بيان ڪريو.

حصو (ت) حساب (Numerical)

1. هڪ زنده ٻوٽي ۾ C-14 جو اهو مقدار موجود هوندو آهي. جيڪو ماحول ۾ موجود ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ۾ موجود هوندو آهي. هڪ زنده ٻوٽي جي مشاهدي سان C-14 جي شرح 15.3 ٽٽڻ في منٽ في گرام معلوم ڪئي وئي آحي. هڪ 12900 پراڻي نموني ۾ ٽٽڻ في منٽ في گرام ڪاربان جي پيمائش ڇا ٿيندي. (ڪاربان جي هاف لائف 5730 سال آهي.

(2.2513,0.21,3.2)

2. ڪاربان -14 جي ننڍي کان ننڍي سرگرمي جنهن جي پئمائش ڪري سگهجي ٿي اها تقريباً 20% فيصد آهي اگر ڪنهن مواد جي تاريخ اندازي لاءِ ڪاربان -14 استعمال ڪرڻو هجي ته ڪيترن سالن اندر ٿي سگهي ٿو.

سال (1374)

3. ڪاربان -14 جي هڪ مقدار ۾ موجود C-14 جي 25% سيڪڙو ائٽمن کي ڊڪي ڪرڻ لاءِ ڪيترو وقت گهربل هوندو.

سال (2378)

4. هڪ تندرست وڻ جي سيمپل مان حاصل ڪيل ڪاربان-14 جي ڊڪي جي شرح 0.296 ٽٽڻ في سيڪنڊ في گرام آهي هڪ ٻي ڪاٺي جو نمونو (Sample) جيڪي قديم آثارن جي کوٽائي ڪرڻ سان مليو آهي ان جي ڊڪي جي شرح 0.1.09 في سيڪنڊ في گرام آهي. ان ڪاٺي جي جمار ڇا هوندي.

(8258 سال)

KARACHIEDU.COM

لغت

اي سي جنريٽر هڪ اهڙي مشين آهي جيڪا ميڪاني توانائي کي برقي توانائي ۾ تبديل ڪري ٿي جهڙوڪ اي سي ڪرنٽ.

الفا شعاع هڪ مثبت طور تي چارج ٿيل ائٽمي ذرڙو آهي جيڪو هيليم ائٽم جي نيوڪليس سان هڪجهڙائي رکي ٿو جيڪو ٻن پروٽانن ۽ ٻن نيوٽرانن تي مشتمل آهي.

الٽرنيٽنگ ڪرنٽ (Alternating Current) هڪ قسم جو برقي ڪرنٽ آهي، جنهن ۾ اليڪٽرانن جي وهڪري جو رخ باقاعده وقفن يا چڪرن ۾ اڳتي ، پوئتي ڦري ٿو ۽ تبديل ڪري ٿو.

ايميٽر هڪ ماپڻ وارو اوزار آهي جيڪو هڪ برقي سرڪٽ ۾ چوڏاري وهندڙ ڪرنٽ جي شدت معلوم ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي جڏهن سرڪٽ سان سيريز ۾ ڳنڍيل هجي. ايميٽر ناهڻ لاءِ گيلوانو ميٽر ۾ هڪ مزاحم (شنٽ) متوازي ڳنڍيو ويندو آهي.

وسعت: اصلي نقطي (Mean Position) کان وڌ ۾ مفاصلو يا مرڪزي نقطي کان گهٽي ۾ گهٽ مفاصلو..

اينالاگ اليڪٽرانڪس: اينالاگ جو مطلب آهي مسلسل ۽ حقيقي. اينالاگ اليڪٽرانڪس اليڪٽرانڪس جي هڪ شاخ آهي جيڪا مسلسل تبديل ٿيندڙ سگنل سان واسطو رکي ٿي، اهو وڏي پيماني تي استعمال ڪيو ويندو آهي ريڊيو ۽ آڊيو سامان سان گڏو گڏ ٻين ايپليڪيشنن ۾، اينالاگ سگنل معلومات کي مختلف وسعت جي برقي لهرن ۾ ترجمو ڪري ٿو.

مصنوعي تابڪاري هڪ مادي ۾ تيز رفتار ذرڙن (جهڙوڪ پروٽان يا نيوٽران) سان بمباري ڪندي پيدا ڪئي ويندي آهي.

ايٽم ڪنهن به مادي جو سڀ کان ننڍو ذرڙو آهي.

پس منظر تابڪاري: ماحول ۾ موجود آئيونائيزنگ تابڪاري شعاعن جي سطح جو اندازو آهي. اڪثر پس منظر جي تابڪاري قدرتي طور تي معدنيات مان ٿيندي آهي ۽ هڪ ننڍڙو حصو انسان جي ناهيل عنصرن مان ايندو آهي.

بيٽا شعاع: بيٽا ذرڙا (β) تيز توانائي، تيز رفتار اليڪٽران (β-) يا پوزيٽرون (β+) آهن جيڪي نيوڪلئس مان نڪرندا آهن ڪجهه تابڪاري شعاعن جي ذريعي جن کي بيٽا ڊڪي سڏيو ويندو آهي.

برائوزر: ايپليڪيشنون جيڪي ويب سائيٽن تائين رسائي ۽ ڏسڻ لاءِ استعمال ٿين ٿيون.

گنجائش: بجليءَ جي چارجز کي ذخيرو ڪرڻ جي صلاحيت آهي ان جو يونٽ فيراڊ آهي $Q = CV$ OR $C = Q/V$.

ڪيپيسٽر: برقي اوزار جيڪو برقي چارجن کي محفوظ(جمع) ڪري ٿو.

ڪئٿوڊ شعاع خلائي ٽيوب ۾ گرم ڪيل ڪيٿوڊ مان خارج ٿيندڙ تيز رفتار اليڪٽران جو وهڪرو آهي.

سيل فون: هڪ پورٽبل ٽيليفون جيڪو ريڊيو فريڪوئنسي لنڪ تي ڪال ڪري ۽ وصول ڪري سگهي ٿو جڏهن استعمال ڪندڙ ٽيليفون سروس واري علائقي ۾ آهي.

ڪمپيوٽر جو مرڪزي پروسيسنگ ايڪو (سي پي يو) يا (دماغ) اهو سيني قسمن جي ڊيٽا پروسيسنگ آپريشن کي انجام ڏئي ٿو.

مرڪب خوردبيني هڪ اعلي ريزوليوشن آهي ۽ نموني جي dimensional-2 تصوير مهيا ڪرڻ لاءِ لينس(شيشي) جا ٻه سيٽ (sets)استعمال ڪري ٿو.

داب (ڪمپريشن) هڪ ڊگهي لهر ۾ هڪ ميدان آهي جتي ذرڙا هڪٻئي سان ويجهو هوندا آهن.

ڪمپيوٽر: هڪ اليڪٽرانڪ مشين آهي، جيڪا هدايتن جي هڪ سيٽ مطابق مواد کي پروسيس ڪري ٿو.

لڪيل شيشو آهي جيڪو ذريعن مان ايندڙ سڌي روشني کي موڙي، سڌي، يا ڊجيٽل تصوير ناهي ٿو. اهو حقيقي ۽ مجازي شيون ناهي سگهي ٿو، روشني جي ذريعن تي دارو مدار رکي ٿو.

لڪيل آئينو هڪڙو گول آئينو آهي جنهن جو اندريون پاسو عڪاسي ڪندڙ يا پالش ٿيل هوندو آهي.

KARACHIEDU.COM

اپٽيل بلور (مثبت بلور) آهي جڏهن روشنيءَ جا پوروچوٽ شعاع اپٽيل بلور تي پون ٿا ته پوءِ بلور مان گذرڻ کانپوءِ روشني جا شعاع متوازي هڪ نقطي تي گڏجن ٿا تنهنڪري اهڙي بلور کي هم مرڪز بلور چئبو آهي

اپٽيل آئينو هڪ گول آئينو آهي جنهن جو ٻاهرين پاسو عڪس يا پالش ٿيل هوندو آهي.

ڪولمب اليڪٽرڪ چارج جو SI يونٽ آهي، جيڪو هڪ ايمپيئر جي ڪرنٽ ذريعي هڪ سيڪنڊ ۾ پهچائڻ واري بجلي جي مقدار جي برابر آهي.

ڪرسٽ: ڪنهن موج (لهر) جي مٿاچري واري حصي کي ڪرسٽ چئبو آهي.

فاصل ڪنڊ: اصلوڪي ڪنڊ آهي، جنهن ڪنڊ تي روشني 90° تي مڙي وڃي ٿي. جڏهن روشني ڇدي ڪان ٿلهي وسيلي ۾ داخل ٿئي ٿي.

ڊيمپ ٿيل لهر اها لهر آهي جيڪا وقت سان گڏ ختم ٿي ويندي آهي. يا اوسيليٽر جي حرڪت هڪ خارجي قوت جي ڪري گهٽجي وڃي ٿي، اوسيليٽر ۽ ان جي حرڪت ڊيمپ ٿي وڃي ٿي.

ڊيٽا(مواد): ڏنل معلومات جو مجموعو.

ڊي سي موٽر هڪ برقي مشين آهي جيڪا برقي توانائي کي ميڪيڪل توانائي ۾ تبديل ڪري ٿي. هڪ ڊي سي موٽر ۾ داخل ٿيندڙ برقي توانائي ڊائريڪٽ ڪرنٽ آهي.

برقي ڪرنٽ جو تمام خراب پسرائيندڙ آهي. ڊاءِ اليڪٽر جو مطلب آهي هڪ اڻ پسرائيندڙ جهڙوڪ شفاف پاڻي، ٽرانسفارمر جو تيل وغيره.

لهرن جي موڙ ۾ موجن جي رخ ۾ تبديلي شامل آهي جيئن اهي هڪ ننڍي سوراخ يا انهن جي رستي ۾ هڪ رڪاوٽ جي چوڌاري گذري وڃن.

ڊجيٽل اليڪٽرانڪس: اليڪٽرانڪس جي شاخ جيڪا ڊجيٽل سگنلن جي مطالعي سان تعلق رکي ٿي، ۽ جزا جيڪي استعمال ڪندا آهن يا ٺاهيندا آهن. ڊجيٽل سگنل معلومات کي 0 ۽ 1 جي بائنري فارميٽ ۾ ترجمو ڪري ٿو، جتي هر بٽ ٻن مختلف وسعتن جي نمائندگي ڪري ٿو.

برقي چارج جو وهڪرو آهي جيڪو پنهنجو رخ تبديل نٿو ڪري، يا اهو هڪ طرف وارو وهڪرو آهي. ڊي سي جرنيٽر جي ڪميوٽريٽر سان پيدا ڪيو ويو آهي.

روشنيءَ جو پکڙجڻ: سفيد روشنيءَ کي ان جي جزوي رنگن ۾ ورهائڻ جو عمل آهي. پاڻيءَ جي بوندن ذريعي

روشنيءَ جو پکڙجڻ: ماحول ۾ موجود پاڻيءَ جي بوندن ۾ روشنيءَ جي ڦهلاءُ ۽ اندروني موڙ ذريعي هڪ اندلٺ نهي ٿئي ٿي.

گونج (Echo) آواز جي ورهاڱي کي چئبو آهي، جيڪو آواز جي موٽ جي ڪري پيدا ٿئي ٿو.

اليڪٽرڪ چارج مادي جي طبعي خاصيت آهي جنهن جي وجهه سان ، جڏهن ان کي برق مقناطيسي ميدان ۾ رکيو وڃي ته ان تي زور لڳي ٿو. چارج واڌو يا ڪاٽو ٿي سگهي ٿي.

اليڪٽرڪ ڪرنٽ بنيادي طور تي وقت جي في يونٽ اليڪٽران جو وهڪرو آهي. ان جو يونٽ ايمپيئر (A) آهي $I=q/t$

برقي ميدان جي شدت: برقي ميدان ۾ ڪنهن نقطي تي رکيل هڪ في ايڪو واڌو چارج تي عمل ڪرڻ وارو برقي زور آهي. برقي ميدان جي شدت هڪ طرفي مقدار آهي. $E = F/q$

برقي ميدان: برقي چارج جي چوڌاري ميدان.

برقي پوٽينشيل: ڪم جو اهو مقدار آهي جيڪو هڪ في ايڪي چارج کي برقي ميدان جي مخالف رخ ۾ هڪ ڏنل نقطي کان ڪنهن ٻئي نقطي ڏانهن حرڪت ڏي. برقي پوٽينشل جو يونٽ وولٽ آهي. $V = \Delta w/q$

برقي سگهه: اها شرح جنهن تي هڪ اوزار ڪرنٽ کي توانائي جي شڪل ۾ تبديل ڪري $P=E/t$

برقي توانائي: اها هڪ حرڪي توانائي جو قسم آهي جيڪا حرڪت ڪندڙ برقي چارجز جي ڪري ٿي. توانائي جي مقدار جو دارومدار چارجز جي رفتار تي آهي -جيتري تيزيءَ سان اهي حڪت ڪن ٿيون، وڌيڪ برقي توانائي پيدا ٿئي ٿي.

برقي مزاحمت: اها هڪ مزاحمتي قوت آهي جيڪا ڪرنٽ جي وهڪري کي روڪي ٿي. ان جو ايڪو(ohm)آهي.

KARACHIEDU.COM

بجلي: بجلي توانائيءَ جو هڪ روپ آهي، جيڪا اسان کي توانائيءَ جي ٻين ذريعن جهڙوڪ ڪوئلي، قدرتي گئس، تيل، ايٽمي طاقت ۽ ٻيا قدرتي ذريعا، جن کي پرائمري ذريعو چيو وڃي ٿو، جي تبديليءَ مان حاصل ٿئي ٿو.

برقياتي مقناطيسي قوت هڪ بنيادي زور آهي. اهو برقي طور تي چارج ٿيل ذرڙن جي وچ ۾ هڪ لاڳاپو آهي. اهو چارج ٿيل ذرڙن جي وچ ۾ عمل ڪري ٿو ۽ برقي ۽ مقناطيسي شعبن سان لاڳاپيل آهي. اهو ڇڪيندڙ يا ڌڪيندڙ ٿي سگهي ٿو. $F=q(V\times B)$ يا $F = BILSin\theta$

برق مقناطيسي اپادن: اليڪٽرو موٽو زور(EMF) کي ٻن طريقن سان پيدا ڪري سگهجي ٿو هڪ برقي پسرائيندڙ کي ساڪن مقناطيسي ميدان ۾ حرڪت ڪرائڻ سان يا مقناطيسي ميدان کي هڪ برقي پسرائيندڙ جي چوڌاري حرڪت ڏيارڻ سان.

برقياتي مقناطيسي لهرن کي برقي ۽ مقناطيسي شعبن جي فيوزن ذريعي پيدا ڪيو ويو آهي. جيڪا روشني توهان ڏسندا آهيو، ۽ توهان جي چوڌاري رنگ نظر ايندا آهن اها برقي مقناطيسي لهرن جي ڪري ٿئي ٿي. اهي لهرون روشنيءَ جي رفتار جي برابر رفتار سان سفر ڪن ٿيون، يعني 3×10^8 m/s. Microwaves, X-rays, Radio waves, Ultra Violet waves, Infrared, Visible Rays, and Gamma Rays

برق مقناطيسيت (Electromagnetism) مقناطيس جو هڪ قسم آهي جيڪو برقي ڪرنٽ ذريعي پيدا ٿئي ٿو يا فزڪس جي شاخ برق مقناطيسي قوت سان تعلق رکي ٿي جيڪا برقي چارج ٿيل ذرڙن جي وچ ۾ ٿئي ٿي.

(Electromotive Force (emf) توانائيءَ جو مقدار آهي جيڪو هڪ يونٽ واڌو چارج کي هڪ سيل سان ڳنڍيل سرڪٽ ۾ حرڪت ڏيارڻ لاءِ گهربل آهي. ان جو ايڪو جول في ڪولمب يا وولٽ آهي.

اليڪٽران گن (Electron Gun): هڪ برقي اوزار اليڪٽران جو هڪ شعاع پيدا ڪري ٿو.

اليڪٽران هڪ بنيادي ذرڙو آهي جيڪو ڪاٽو چارج سان، نيوڪليس جي چوڌاري مدار orbit ۾ ڦرندو آهي.

اليڪٽرانڪس: فزڪس ۽ اليڪٽريڪل انجنيئرنگ جي شاخ جيڪا اليڪٽران جي خارج ٿيڻ، روين، اثرن ۽ اليڪٽرانڪ اوزار سان تعلق رکي ٿي.

Electroscope هڪ اوزار آهي جيڪو برقي چارج جي موجودگي کي ڳولڻ لاء استعمال ڪيو ويندو آهي.

Electrostatic Induction: ڪنهن به شيءِ ۾ برقي چارج جي ٻيهر ورڇ آهي،جيڪا ويجهي چارجن جي اثر جي ڪري ٿي.

عنصر: عنصر هڪ مادو آهي جنهن کي ڪنهن ٻئي مادي ۾ ورهائي نه ٿو سگهجي. هڪ عنصر منفرد طور تي ان جي ايٽمن جي نيوڪليس ۾ پروٽان جي تعداد مان معلوم ڪيو ويندو آهي.

فيڪس مشين: هڪ اوزار آهي جيڪو ٽيليفون لائنن تي ڇپيل صفحا يا تصويرون موڪلي ۽ وصول ڪري ٿو.

فريڪوئنسي: هڪ سيڪنڊ ۾ ڦيرن جو تعداد. $F=1/T$

گاما شعاع (Gamma Rays): برقي مقناطيسي اسپيڪٽرم جو اهو حصو آهي جنهن ۾ سڀ کان وڌيڪ توانائي ۽ لهري ڊيگهه بغير ڪنهن چارج جي ننڍي هوندي آهي.

منشور هڪ ٽڪنڊي شڪل ۽ شفاف مواد جو ٺهيل هوندو آهي، جهڙوڪ شيشو يا پلاسٽڪ، جنهن ۾ گهٽ ۾ گهٽ ٻه سڌيون سطحون هونديون آهن جيڪي هڪ سوڙهي ڪنڊ جون هونديون آهن.

هاف لائيف: اڌ مادي جي ٽٽڻ لاءِ گهربل وقت. $T_{1/2} = ln2/\lambda$

هارڊ ڊسڪ: هارڊ ڊسڪ ڊرائيو يا هارڊ ڊرائيو، ڪمپيوٽر لاءِ مقناطيسي مواد جي ذخيري جو ذريعو آهي.

هارڊويئر: ڪمپيوٽر جا ڇهندڙ حصا.

تصوير: هڪ مرڪزي نقطي تي گڏ ٿيندڙ شعاعن کي جڏهن روشنيءَ جا شعاع ڪنهن جسم کان موڙ يا موٽ کائڻ کان بعد فوڪل Focal نقطي تي گڏ يا ڇڙوڇڙ ٿين ته ان جسم جو عڪس ٺهي ٿو.

معلومات ۽ مواصلاتي فن: هي مختلف قسم جي اوزارن ۽ ذريعن جي طور تي بيان ڪيو ويندو آهي جيڪو انفارميشن جي منتقلي وسيلي ذخيري تخليق تخليم يا مٽا سٽا لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي.

آئسوٽوپس ايٽم آهن جنهن ۾ پروٽانن جو تعداد ساڳيو ٿئي ٿو پر نيوٽرانن جو تعداد مختلف ٿئي ٿو آسوٽوپ هڪ و عنصر جون مختلف صورتون آهن.

KARACHIEDU.COM

لينس بنيادي طور تي شفاف شيشي جو هڪ ٽڪرو ، جيڪو مڙيل پاسن سان ٿلهو يا سنهو هوندو آهي. جيڪو روشني جي شعاعن/ڪرڻن کي مرڪوز يا منتشر ڪري ٿو جڏهن انهن مان شعاع موڙ ذريعي گذرن ٿا.

لاجڪ گيٽس: هڪ ڊوائيس جيڪا ڪم ڪري ٿي بلڊنگ بلاڪ جي طور تي ڊجيٽل سرڪٽس لاءِ . بنيادي طور گيٽس کي ستن قسمن ۾ ورهايو ويو آهي: AND gate , OR gate , XOR gate , NAND gate , NOR gate , XNOR gate , and NOT gate . ,

ڊگهائي لهرون: ذرڙن جي حرڪت توانائي جي حرڪت سان متوازي آهي. يعني وسيلي جي هٽاءَ جي ساڳئي طرف جنهن طرف لهر حرڪت ڪري رهي آهي. مثال - آوازي لهرون، پريشر (داٻ) لهرون

مقناطيسي ميدان هڪُ طرفي ميدان آهي. اها هڪ مقناطيسي مواد يا حرڪت واري برقي چارج جي چوڌاري حدَ آهي جنهن تي چقمقي زور عمل ڪري ٿو. مقناطيسي ميدان جو يونٽ ٽيسلا `T` آهي.

ميڪاني لهرون هڪ لهر آهي، جيڪا مادي جو هڪ لرزشي ڦيرو آهي ۽ هڪ وسيلي جي ذريعي توانائي کي منتقل ڪن ٿيون.

خوردبيني هڪ هنري ميدان آهي جيڪو نمونن ۽ شين کي ڏسڻ لاءِ آهي جيڪي عام اک سان ڏسي نه سگهجن ٿيون.

حرڪت واري ڪوائل(ويڙهو) گيلوانو: هڪ برقي اوزار آهي جيڪو ڪرنٽ جي ننڍڙي مقدار کي ماپڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي.

موسيقيءَ جو آواز: ٻڌندڙ تي خوشگوار اثر وجهي ٿو.

باهمي اُپاڏَن اهو عمل آهي جنهن ۾ هڪ ڪنڊ ۾ بدلجندڙ ڪرنٽ ٻئي ڪوائل ۾ اليڪٽرڪ موٽوِ زور (emf) پيدا ڪري ٿو.

قدرتي تابڪاري هڪ لقاءُ آهي جيڪو پاڻمرادو، لڳاتار ۽ بي قابو ٿيڻ غيرپائيدار مرڪز جو عمل آهي ان سان گڏ شعاعن جي خارج ٿيڻ کي قدرتي تابڪاري چئبو آهي.

نيوٽران: ابتدائي ذرڙو آهي جنهن تي ڪائي به چارج نه هوندي آهي، اهو پڻ ائٽم جي مرڪز ۾ هوندو آهي.

آوازي گدلاڻ اسان جي ماحول ۾ نه وڻندڙ ۽ پريشان ڪندڙ آواز آهي.

نيوڪليئر فشن: هڪ ائٽمي رد عمل جنهن ۾ هڪ ائٽم جو مرڪز ٻه يا ٻن کان وڌيڪ مرڪزن ۾ ورهائجي ٿو. ان عمل دوران گهٽي مقدار ۾ توانائي خارج ٿئي ٿي.

نيوڪليئر فيوزن: هڪ ائٽمي رد عمل جنهن جي ذريعي ٻه يا ٻن کان وڌيڪ نوري نيوڪليائي پاڻ ۾ ٽڪرائجي هڪ ڳرو مرڪز ناهن ٿا.

نيوڪليئر ٽرانسميوٽيشن: هڪ ڪيميائي عنصر جي ٻئي ۾ تبديل ٿيڻ کي چئبو آهي. ٽرانسميوٽيشن ۾ ائٽمي ردعمل جي ذريعي ائٽم جي مرڪز جي جوڙجڪ ۾ تبديلي شامل آهي

نيوڪليس هڪ ايٽم جي مرڪز ۾ هوندو آهي، ان ۾ پروٽان ۽ نيوٽران موجود هوندا آهن.

اوهم جو قاعدو: پسرائيندڙ جي آرپار مخفي فرق سڌي نسبت رکي ٿو برقي وهڪري سان ۽ پسرائيندڙ کي ساڳيون حالتون مهيا ڪري ٿو.

اوسيلواسڪوپ هڪ اوزار آهي جيڪو برقي سگنلن جي لهرن کي ظاهر ۽ جنڊچاڻ ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي.

دوري حرڪت اها حرڪت جيڪا پاڻ کي برابر وقفن ۾ پنهنجو پاڻ کي ورجائي.

فوٽو فون هڪ ڊوائيس (اوزار) آهي جيڪا روشني جي شعاع تي نشريات جي منتقلي جي اجازت ڏئي ٿي.

فوٽو گرافڪ اينلاجر هڪ بصري/ تانڊوري اوزار آهي جيڪو فوٽوگرافڪ پليٽ تي تصوير کي وڌائڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي.

مخفي فرق: توانائي جي مقدار ۾ فرق آهي جيڪو چارج (پرت) کي هڪ سرڪٽ ۾ ٻن نقطن جي وچ ۾ آهي. V = AW / Q

پاور ٽرانسفارمر هڪ برقي اوزار آهي جيڪو برقي طاقت کي هڪ سرڪٽ کان ٻئي تائين منتقل ڪرڻ ۾ استعمال ڪيو ويندو آهي بغير ڪنهن فريڪوئنسي کي تبديل ڪرڻ جي.

پرائمري ياداشت: ڪمپيوٽر جو حصو جيڪو مواد، پروگرام ۽ هدايتون رکي ٿو جيڪي هن وقت استعمال ۾ آهن. پرائمري اسٽوريج(جمع ڪندڙ) مدر بورڊ ۾ هوندي آهي.

KARACHIEDU.COM

آوازي لهرن جي پيداوار: اها لرزش ڪندڙ ذرڙن مان پيدا ٿيندي آهي، ٺهنڪري جڏهن ڪو ذرڙو نہ هوندو آهي (يعني ڪوبہ وسيلو نہ هوندو)، تہ آواز پيدا نہ ٿي سگهندو آهي، مثال طور: پولار ۾.
پروجيڪٽر هڪ اوزار آهي جنهن ۾ لينس جو هڪ سسٽم آهي جيڪو اسڪرين ، سلائيڊ يا فلم تي پيش ڪرڻ لاءِ.
پروٽان: هڪ ذرڙو آهي جيڪو واڌو چارج رکي ٿو، ۽ پروٽان ائٽم جي مرڪز ۾ هوندو آهي.
آواز جي ڪيفيت يا "ٽمبر" آواز جي ڪيفيت (Quality)انهن خاصيتن کي بيان ڪري ٿي جيڪي ڪن کي آوازن ۾ فرق محسوس ڪرڻ جي اجازت ڏي ٿي جن ۾ هڪجهڙي پچ (Pitch) ۽ بلندي هوندي آهي.
ريڊيو لهر: تار ۽ برقي سگنلن ڪان بغير برقي مقناطيسي لهرن ذريعي مواد جي منتقلي ڪري ٿي
تابڪاري تاريخ اندازي اهو معلوم ڪرڻ جو هڪ طريقو آهي تہ ڪا شيءِ ڪيتري پراڻي آهي.
تابڪاري همزاد نيوٽران ۽ پروٽان جو هڪ غير پائيدار ميلاپ، يا انهن جي مرڪز ۾ واڌاري توانائي. جڏهن اهو ٽٽي ٿو تہ وڌيڪ پائيدار ٿيندو.
گهٽ داٻ يا خال هڪ ڏگهائي لهر ۾ هڪ ميدان آهي جتي ذرڙا هڪٻئي ڪان وڌيڪ پري ٿين ٿا.
روشنيءَ جي موٽ : روشنيءَ جو ڪنهن سطح سان ٽڪرائجي واپس اچڻ.
لهرن جي موٽ لهرن جي رخ ۾ تبديلي واري مداخلت سبب جڏهن اهي ڪنهن رڪاوٽ سان ٽڪرائجن تہ ان کي لهر جي موٽ چئبو.
روشنيءَ جي موڙ هڪ وسيلي کان ٻئي وسيلي ڏانهن منتقل ٿئي ٿي ۽ ان جي رخ ۾ تبديلي جي سبب ان جي رفتار ۾ بہ پڻ تبديلي اچي ٿي.
موڙانڪ خال ۾ روشنيءَ جي رفتار جو تناسب ان جي رفتار ۽ خاص وسيلي مان. اصلوڪي ڪنڊ جو تناسب، موڙ واري ڪنڊ ڏانهن.
لهرن جي موڙ: لهر جو هڪ وسيلي مان ٻي وسيلي ۾ گذرڻ سان لهر جي طرف ۾ تبديلي ايندي.
مزاحمتي قوت: مزاحمت في يونٽ ڊگهائي ۽ گولائي پکيڙ ايراضيءَ کي مزاحمت چئبو آهي R = pl / g .
مزاحمر هڪ اوزار آهي جيڪو برقي سرڪٽ ۾ برقي ڪرنٽ جي وهڪري کي محدود يا منظم ڪري ٿو.
ثانوي ذخيرو ڪندڙ اوزار: ڪو بہ غير مستحڪم اسٽوريج ڊوائيس جيڪو ڪمپيوٽر جي اندروني يا ٻاهرئين آهي، جهڙوڪ فلاپي، يو ايس بي، سي ڊي، يا ڊي وي ڊي.
پاڻمرادو اُپادن اهو هڪ لقاءُ آهي جنهن ۾ هڪ ڪوائل اندر بدلجندڙ ڪرنٽ پاڻ ۾ هڪ اي ايم ايف(emf)پيدا ڪري ٿو.
سادي موسيقائي حرڪت هڪ پسمانده قوت جي تحت هڪ (oscillatory) حرڪت آهي جيڪا سڌي طرح متوازن پوزيشن کان بي گهرڻ جي مقدار جي متناسب آهي(Hook). جي قانون جي فرمانبرداري ڪريو. Fa X.
سادي خوردبيني: اها جسم کي وڏو ڪري ڏيکاري ٿي جيڪا عام اک سان ڏسي نہ سگهجي.
سادو لڏڻو هڪ خيالي لڏڻو آهي جيڪو هڪ نقطي مايي کي بي وزن ۽ غير لچڪدار ڏوريءَ وسيلي بغير گاٽ واري سهاري سان لٽڪائجي تہ ان کي خيالي Ideal سادو لڏڻو چئجي ٿو. هوا جي گاٽ رڪاوٽ کي نظرانداز ڪرڻ لاءِ آزاد هوندو آهي. $T=2\pi\sqrt{L/g}$
سافٽ ويئر هدايتن، ڊيٽا، پروگرامن جو هڪ سيٽ آهي جيڪو مخصوص ڪمن کي هلائڻ ۽ ان تي عمل ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي.
آوازي لهرون: ڊگهائي (مڪينيڪل) داٻ ۽ خال جي هڪ لهر آهي جنهن ذريعي آواز هڪ لچڪدار جهڙوڪ هوا ۾ پکڙبو آهي.
اسپيڪٽرم يا لاٽ: روشنيءَ جي شدت جيئن تہ اها ويڪرائي يا فريڪوئنسي سان مختلف ٿئي ٿي.
آواز جي رفتار (گيس، پاڻياٺ ۽ نهرون مان) آواز جي رفتار مختلف مادن ۾ مختلف ٿئي ٿي: عام طور تي، آواز گئسن ۾ تمام گهٽ رفتار سان سفر ڪندو آهي پاڻي جي مقابلي ۾ ۽ نهرن ۾ تيز ترين رفتار سان سفر ڪري ٿو. مثال طور، آواز هوا ۾ 343 m/s تي سفر ڪري ٿو، اهو پاڻي ۾ 1,481 m/s تي سفر ڪري ٿو (تقريباً 4.3 دفعا وڌيڪ تيز) ۽ لوهہ ۾ 5,120 m/s تي (تقريباً 15 دفعا وڌيڪ تيز.

KARACHIEDU.COM

آواز جي رفتار اهو فاصلو آهي جيڪو آواز جي لهر في ايڪي وقت ۾ سفر ڪري ٿي. اها هڪ لچڪدار وسيلي مان ڦهلاءُ ڪري ٿي. 20 °C (68 °F) تي. وي 237 λr =

گول آئينا هڪڙا آئينا آهن جنهن جي شڪل هڪڙي گولائي واري سطح مان نڪتل هڪڙي ٽڪري جي شڪل ۾ هوندي آهي ۽ بن قسمن جا گولائي وارا آئينا : اپٽيل ۽ لڪيل آهن- صطح

ذخيرو ڪندڙ اوزار : مواد ڪي ذخيرو ڪرڻ لاءِ استعمال ٿيندا آهن -

دوربين: بلور، آئيني، يا ٻنهي جو هڪ ترتيب جيڪو ڏسڻ واري روشني کي گڏ ڪري ٿو، ڏور جي شين جي مشاهدي يا فوٽوگرافي رڪارڊنگ جي اجازت ڏئي ٿو.

انٽرنيٽ انٽرنيٽ هڪ عالمي طور تي ڳنڍيل نيٽ ورڪ سسٽم آهي جيڪو رابطي ۽ مواد وسيلن تائين رسائي کي آسان بڻائي ٿو.

سفيد روشنيءَ جي لاٽ: اها ست بنيادي رنگن تي مشتمل هوندو آهي هي ترتيب سان ڏنل: ڳاڙهو، نارنگي، پيلو، سائو، نيرو، نيرو ۽ واڱڻائي.

گرم ڌاتن مان ذرڙن جو اخراج: گرم مواد مان اليڪٽران جو خارج ٿيڻ.

دوري وقت: جيڪو وقت هڪ لهر ذريعي ورتو وڃي ٿو ان جي هڪ چڪر کي مڪمل ڪرڻ لاءِ يا هڪ انٽينا جي مدد سان مواد کي منتقل ڪرڻ يا حاصل لاءِ. دوري وقت = هڪ ونڊيان فريڪوئنسي

روشني جي ڪل اندروني موٽ: روشنيءَ جي هڪ شعاع جو مڪمل هڪ سيلي ۾ موٽ ڪائڻ آهي، جيئن پاڻي يا شيشي جي پرپاسي جي مٿاڇري مان واپس وسيلي ۾ داخل ٿيڻ . اهو عمل تڏهن ٿئي ٿو جيڪڏهن اصلوڪي ڪنڊ گهٽ هجي فاصل ڪنڊ کان.

ٽرانسميٽر / موڪليندڙ: هڪ اليڪٽرانڪ اوزار جيڪو فضائي مواصلات ۾ استعمال ٿيندو آهي. ريڊيو لهر پيدا ڪرڻ لاءِ.

ويڪرائي لهرون: جڏهن ذرڙن جي حرڪت ساڄي ڪنڊن تي هجي يا توانائيءَ جي عمودي حرڪت تي هجي ته ان قسم جي لهرن کي ويڪرائي لهرون چئبو آهي. روشني هڪ ويڪرائي لهرن جو مثال آهي.

نشيب: لهر جو هيٺيون حصو آهي.

الٽراسائونڊ: وڌيڪ فريڪوئنسي واريون لهرون آهن. جنهن کي عام انسان جو ڪن ٻه نه ٿو ٻڌي سگهي.

وولٽ ميٽر هڪ اوزار آهي جنهن سان وولٽيج کي ماپڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي - هڪ جديد گيلوانو ميٽر جو هڪ تبديل ٿيل روپ، هڪ وڏي مزاحمت کي ڳنڍيندي ٿئي ٿو.

$$V = IR$$

يا

$$I = V/R$$

لهري فرنٽ: لهرن جي سامهون هڪ سطح آهي جنهن جي مٿان لهرون جو مرحلو مسلسل آهي.

لهري جي ڊيگهه: هڪ دوري واري لهر جو فضائي دور آهي- اهو فاصلو جنهن تي لهرن جي شڪل ورجائي ٿي.

$$\lambda = v/f$$

لهر: هڪ يا وڌيڪ واسطي ۾ متحرڪ بگاڙ آهي. لهر دوري به ٿي سگهي ٿي. لهرون هڪ هنڌ کان ٻئي هنڌ توانائي منتقل ڪن ٿيون، پر اهو لازمي طور تي ڪنهن مايي کي منتقل نه ڪن ٿيون، ان جا مثال روشني، آواز ۽ سمنڊ ۾ لهرون آهن.

لهر جي رفتار: هڪ يونٽ وقت ۾ لهر جي طئي ڪيل سفر في سيڪنڊ لهري رفتار چئبو آهي.

$$V = \lambda \times f$$

KARACHIEDU.COM